



Camtasia Hilfe

Ausführung 2024 | Januar 2025

Alle Rechte vorbehalten

Dieses Handbuch und die darin beschriebene Software werden unter Lizenz bereitgestellt und dürfen nur gemäß den Lizenzbestimmungen verwendet oder vervielfältigt werden. Der Inhalt dieses Handbuchs wird ausschließlich zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt. Er kann ohne Vorankündigung geändert werden und schließt keinerlei Verpflichtung seitens TechSmith Corporation ein. TechSmith Corporation übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für etwaige Fehler oder Ungenauigkeiten in diesem Handbuch.

Handelsmarken


All-In-One Capture, Audiate, Camtasia, Camtasia Studio, Coach's Eye, C Icon, EnSharpen, Enterprise Wide, Jing, Knowmia, Morae, Rich Recording Technology (RRT), Screencast, Screencast.com, Screentelligence, SmartFocus, Snagit, S Icon, TechSmith, TechSmith und T Design Logo, TechSmith Academy, TechSmith Assets, TechSmith Audiate, TechSmith Camtasia, TechSmith Capture, TechSmith Fuse, TechSmith Knowmia, TechSmith Motion, TechSmith Relay, TechSmith Screencast, TechSmith Snagit, TechSmith Smart Player, TechSmith Video Review, TSCC und Video Review sind entweder eingetragene Marken oder Marken der TechSmith Corporation in den U. S. und/oder anderen Ländern. Diese Liste ist keine vollständige Auflistung aller Marken der TechSmith Corporation. Das Fehlen eines Namens/einer Marke oder eines Logos in dieser Bekanntmachung stellt keinen Verzicht auf die geistigen Eigentumsrechte dar, die die TechSmith Corporation an einem ihrer Produkt-, Funktions- oder Dienstleistungsnamen/einer ihrer Marken oder Logos erworben hat. Alle anderen Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Neue Funktionen in Camtasia – 2024

Lernen Sie die neuen Funktionen und Verbesserungen von Camtasia 2024 kennen.

Entdecken Sie die neuen Funktionen in [Camtasia 2024](https://www.techsmith.de/camtasia.html) (<https://www.techsmith.de/camtasia.html>).


Untertitel



Dynamische Untertitel

Fügen Sie dynamische Untertitel hinzu, um Audiodaten auf der Timeline automatisch in anpassbaren Untertitel-Text zu transkribieren. Ideal für Social-Media-Videos!

Siehe [Dynamische Untertitel hinzufügen](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/dynamische-untertitel/) (<https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/dynamische-untertitel/>).



Sprache-zu-Schrift-Umwandlung für geschlossene Untertitel

Unter Windows können Sie ganz mit der neuen KI-gestützten Sprache-zu-Schrift-Umwandlung ganz einfach geschlossene Untertitel hinzufügen.

Siehe [Geschlossene Untertitel zu einem Video hinzufügen](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/add-closed-captions/) (<https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/add-closed-captions/>).

Workflow-Verbesserungen mit Camtasia Rev

Ob Sie eine neue Bildschirmaufnahme beginnen oder vorhandene Medien verbessern wollen: Mit Camtasia Rev können Sie die Videobearbeitung beschleunigen und schnell die Einstellungen für Größe, Layout, Hintergrund, Effekte und Filter festlegen.



Siehe [Schnelle Layouts und Effekte mit Camtasia Rev](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/import-nach-camtasia-rev/)
(<https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/import-nach-camtasia-rev/>).

Integration von Camtasia Assets

Es ist jetzt leichter denn je, auf Assets zuzugreifen und sie Ihren Projekten hinzuzufügen! Wählen Sie direkt in Camtasia zwischen mehr als 100 Millionen professioneller, lizenzgebührenfreier Video-Assets. So können Sie Ihren Videoprojekten mit Fotos, Videoclips, Audio-Tracks und anpassbaren digitalen Inhalten ein professionelles Aussehen verleihen, ohne den Editor verlassen zu müssen.

Suchen Sie direkt im Camtasia Editor nach Assets und fügen Sie sie hinzu. Wir haben auch die Suche verbessert, damit Sie mehr und bessere Ergebnisse erhalten. Siehe [Videos mit Camtasia Assets verbessern](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/camtasia-assets/)
(<https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/camtasia-assets/>).




Neue Audiovisualisierungen

Jetzt haben Sie noch mehr Möglichkeiten, ihre Audiodaten durch visuelle Effekte aufzuwerten.

Sie können den Sprecherkommentar, Musikclips, Soundeffekte oder andere Audiodaten visuell animieren, um statische Videobilder aufzulockern.

Siehe [4 Arten, Audioclips zu visualisieren](https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=243902) (https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=243902).




Neue dynamische Hintergründe

Wählen Sie zwischen 57 neuen dynamischen Hintergründen wie Expansion, Northern Lights, Shimmering Bars oder Blueprint!

Siehe [Dynamischen Hintergrund hinzufügen](https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=238639) (https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=238639).

Neue Cursoreffekte



Cursorleuchten

Versehen Sie den Cursor mit einem Leuchteffekt, damit er auf dem Bildschirm deutlich erkennbar ist und die Aufmerksamkeit auf sich zieht.

Siehe [Effekt zum Cursor hinzufügen](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/cursoreffekte/) (<https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/cursoreffekte/>).



Bearbeitbare Cursorklicks

Fügen Sie ganz einfach Cursorklicks zu Ihrem Video hinzu oder entfernen Sie sie.

Cursorklick-Skalierung

Heben Sie Mausclicks in Ihrer Bildschirmaufnahme mit einem eindrücklichen Skalierungseffekt hervor.

Siehe [Effekt zum Cursor hinzufügen](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/cursoreffekte/) (<https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/cursoreffekte/>).

Neue visuelle Effekte und Animationen



Kacheleffekt

Mit dem Kacheleffekt können Sie ein Medium wie eine Kachel horizontal und vertikal auf dem Bildschirm wiederholen. Er eignet sich besonders gut für Hintergründe mit Markendesign!

Siehe [Überblick über visuelle Effekte](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/visuelle-effekte/) (<https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/visuelle-effekte/>).



Textkontur

Versehen Sie Text mit einem Umriseffekt, um ihm ein besonderes Flair zu verleihen oder ihn hervorzuheben.

Neue Verhaltensweisen

Die Effekte „Zittern“ und „Wackeln“ sind jetzt auf dem Tab „Verhalten“ verfügbar.

Siehe [Text und Bilder animieren: Verhaltenseffekte](#)

(<https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/animations-verhalten/>).

Neue Übergänge

19 brandneue Übergangseffekte, mit denen Sie Ihrem Video kreatives Flair verleihen.

Siehe [Übergangseffekt hinzufügen](#) (<https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/video-uebergangseffekte/>).

Neue Aufnahme-Engine

Nehmen Sie Bildschirm, Kamera und Audiodaten mit noch höherer Qualität und Wiedergabetreue auf.

Effiziente Bearbeitung

Werkzeuge im Camtasia Editor neu anordnen

Ordnen Sie die Werkzeug-Tabs durch Klicken und Ziehen in der gewünschten Reihenfolge an. Siehe [Camtasia anpassen \(Favoriten und Profile\)](#) (<https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/camtasia-anpassen/>).

Tastenkombinationen für den Editor

Weisen Sie Befehlen Tastenkombinationen zu, um beim Bearbeiten noch mehr Zeit zu sparen. Siehe [Tastenkombinationen anpassen](#) (<https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/camtasia-tastenkombinationen-anpassen/>).

Schnellere Bedienung mit JKL-Befehlen

Verwenden Sie die Tastaturbefehle J, K und L, um die Videowiedergabe beim Bearbeiten zu beschleunigen oder einen Zeitframe exakt anzusteuern.

Ihr erstes Video erstellen

Lernen Sie, wie Sie mit Camtasia eine Aufnahme vorbereiten, grundlegende Videobearbeitungsschritte durchführen und Videos erfolgreich weitergeben.


Themen in diesem Tutorial:

1. [Bildschirm und Kamera aufnehmen](#)
2. [Schnellere Videoerstellung mit Camtasia Rev](#)
3. [Video exportieren oder in Camtasia bearbeiten](#)

1. Bildschirm und Kamera aufnehmen


Mit dem Camtasia Recorder können Sie Ihren Bildschirm, Ihre Kamera und Audio aufnehmen.

▼ Aufnahme einrichten




1. Legen Sie den Aufnahmebereich fest:

- Klicken Sie auf den Schalter, um die Bildschirmaufnahme ein- oder auszuschalten.




- Klicken Sie auf das Dropdown-Menü und wählen Sie eine Option für den Aufnahmebereich aus.




2. Der gewählte Aufnahmebereich wird auf dem Bildschirm hervorgehoben. So können Sie den Aufnahmebereich ändern:


- o Passen Sie den Auswahlbereich durch Ziehen der Ziehpunkte an.



- o Um einen Bereich mit bestimmten Abmessungen festzulegen, geben Sie diese (in Pixeln) in die Felder **Breite** und **Höhe** ein.




- o Um den Auswahlbereich auf dem Bildschirm zu verschieben, klicken Sie auf den mittleren Ziehpunkt (Windows) bzw. innerhalb des gewählten Bereichs (Mac) und ziehen Sie diesen mit gedrückter Maustaste an die gewünschte Position.




- Wenn Ihr Computer mit mehreren Bildschirmen verbunden ist, können Sie den Aufnahmebereich von einem Bildschirm auf den anderen ziehen.

3. Videoaufnahmen mit einer integrierten oder angeschlossenen Kamera können Sie mit dem entsprechenden Schalter ein- oder ausschalten. Im Dropdown-Menü wählen Sie die gewünschte Kamera aus. Siehe [Kamera aufnehmen und bearbeiten \(Bild-in-Bild\)](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=182351) (https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=182351).




4. So zeichnen Sie Audiodaten vom Mikrofon Ihres Computers oder einem angeschlossenen USB-Mikrofon auf:

- Klicken Sie auf den Schalter, um die Mikrofonaufnahme ein- oder auszuschalten. Im Dropdown-Menü wählen Sie das gewünschte Mikrofon aus.



- Ziehen Sie den Schieberegler, um den Audiopegel zu absenken oder zu erhöhen.

5. Schalten Sie System-Audio ein oder aus. Bei der System-Audio-Aufnahme werden die Klänge aufgezeichnet, die Ihr Computer ausgibt, z. B. Anwendungs-Warntöne oder die Audiowiedergabe über Lautsprecher.



6. Aufnahme starten:

- **Windows:** Klicken Sie auf die Schaltfläche **Aufnahme** oder drücken Sie die Taste **F9**.
- **Mac:** Klicken Sie auf die Schaltfläche **Aufnahme starten** oder drücken Sie die Tastenkombination

Cmd+Umschalt+2.

7. Aufnahme beenden:


o Windows:

- Klicken Sie in der Aufnahmen-Symbolleiste auf die Schaltfläche **Stopp**.
- Sie können stattdessen auch die Taste **F10** drücken.
- Oder Sie klicken auf das **Camtasia Recorder-Symbol** in der Taskleiste und dann auf die Schaltfläche **Beenden**.



o Mac:

- Klicken Sie in der Aufnahmen-Symbolleiste auf die Schaltfläche **Aufnahme beenden**.
- Sie können stattdessen auch die Tastenkombination **Cmd+Wahltaste+2** drücken.
- Oder Sie klicken auf das **Camtasia-Symbol** in der Menüleiste und dann auf **Aufnahme beenden**.



▼ Tipps zum Aufnehmen

- **Desktop-Symbole ausblenden (nur Mac):** Blenden Sie App-, Ordner- und Dateisymbole aus, bevor Sie Ihren Desktop aufnehmen. Klicken Sie auf das **Camtasia-Symbol** > **Desktop-Symbole ausblenden**.
- **Machen Sie eine Probeaufnahme, um das Audio zu testen:**
 - o **Mikrofon wird nicht aufgenommen:** Wählen Sie im Dropdown-Menü ein Audiogerät aus oder aktivieren Sie die Option Mikrofon im Recorder.
 - o **System-Audio wird nicht aufgenommen:** Aktivieren Sie die Option System-Audio im Recorder.
 - o **Mikrofonaufnahme ist zu leise:** Erhöhen Sie den Audiopegel mit dem Audio-Schieberegler und achten Sie darauf, dass sich das angeschlossene Gerät für die Audioaufnahme nahe genug beim Sprecher befindet.
- **Tastenkombinationen anpassen:** Mit Tastenkombinationen für die Aufnahme können Sie Zeit sparen. Siehe [Tastenkombinationen anpassen \(https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=182359\)](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=182359).
- **Verwenden Sie zum Aufnehmen ein über USB angeschlossenes Mikrofon:** Um eine zuverlässige Verbindung zu gewährleisten, verwenden Sie ein über USB angeschlossenes Mikrofon anstelle eines Bluetooth-Mikrofons.
- **Stellen Sie die maximale Framerate ein (nur Windows):** Um eine hochwertige Videoaufzeichnung zu gewährleisten, legen Sie die maximale Capture-Framerate fest. Wählen Sie in Camtasia Recorder **Werkzeuge** > **Einstellungen** > **Eingangsquellen** > **Maximale Capture-Framerate**. Siehe [Gestochen scharfe Bildschirmaufnahmen \(https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=182307\)](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=182307) und [Camtasia Zielerfassungs-Bildfrequenz \(https://support.techsmith.com/hc/de-de/articles/360040788091\)](https://support.techsmith.com/hc/de-de/articles/360040788091).
- **Wählen Sie einen Encoder (nur Windows):** Überlegen Sie, welcher Encoder für Ihre Zwecke am besten

geeignet ist: Der voreingestellte TSC2-Encoder oder der H264-Encoder. Wählen Sie in Camtasia Recorder im Menü **Werkzeuge > Einstellungen > Eingangsquellen > Aufnahmecodierung**. Siehe hierzu auch den englischsprachigen Artikel [When to Use TSC2 vs H264 in Camtasia for Screen Recording](https://support.techsmith.com/hc/en-us/articles/360042592752-When-to-Use-TSC2-vs-H264-in-Camtasia-for-Screen-Recording) (<https://support.techsmith.com/hc/en-us/articles/360042592752-When-to-Use-TSC2-vs-H264-in-Camtasia-for-Screen-Recording>).

2. Schnellere Videoerstellung mit Camtasia Rev

Nach dem Beenden der Aufnahme wird Camtasia Rev geöffnet. Mit Camtasia Rev lassen sich ganz einfach aktuelle und überzeugende Videos erstellen. Ein paar Klicks genügen, um Ihr Video nach Ihren Vorstellungen zu gestalten.

Größe

Wählen Sie die gewünschte Größe des Videos aus – je nachdem, wo es gehostet oder geteilt werden soll. In Rev finden Sie Voreinstellungen für die Standardformate aller verbreiteten Kanäle.

Layout

Wählen Sie Ihr Layout aus einer Reihe von Optionen, die zum Inhalt Ihrer Aufnahme passen.

Hintergrund

Legen Sie Farben, Muster und Animationen für den Hintergrund fest, um Ihren Content optisch aufzuwerten.

Effekte

Wenden Sie verschiedene Effekte auf Cursor, Kameraaufnahme und Bildschirmaufzeichnung an, um die Aufmerksamkeit zu lenken oder das Publikum einzustimmen.

Filter

Wenden Sie optische Filter an, um das Erscheinungsbild des Kameravideos zu verbessern.

Hinweis: Sie können einige der automatisch ausgewählten Elemente in Camtasia Rev deaktivieren, zum Beispiel Hintergründe. Klicken Sie dazu im Tab **Hintergrund**, **Effekte** oder **Filter** auf die betreffende aktive Option.

3. Video exportieren oder in Camtasia bearbeiten


Sie können Ihr Video direkt aus Rev exportieren oder auf **In Camtasia bearbeiten** klicken, um es weiter zu bearbeiten und zu perfektionieren.

- Probieren Sie einige unserer Empfehlungen im Tutorial [Grundlegende Bearbeitung nach der Aufnahme](https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=246833) (https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=246833) aus.
- Fügen Sie einen Titel oder eines der in Camtasia verfügbaren 100 Millionen anpassbaren und kreativen Assets hinzu. Sie können direkt in Camtasia Zugriff auf Intros, Vorlagen, Grafiken, Musik-Tracks, Animationen, Bilder und vieles mehr zugreifen! Siehe [Videos mit Camtasia Assets verbessern](https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=246837) (https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=246837).
- Nutzen Sie die textbasierte Bearbeitung in Audiate, um die Audiospur zu verbessern und Untertitel zu generieren. Siehe [Schnellere Bearbeitung mit Audiate](https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=246650) (https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=246650).




Video zusammenstellen

Erfahren Sie, wie Sie Medien und andere Assets hinzufügen können, um den Inhalt Ihres Videos zusammenzustellen.

Mithilfe des Tabs **Medien** ist es einfacher, Inhalte für Ihre Videos zu organisieren und zusammenzustellen. Sie können Medien von Ihrem Computer importieren, Medien im Projekt verwalten, in unseren kostenfreien Assets stöbern oder beliebige eigene Assets verwenden, die Sie in der Bibliothek gespeichert haben.



So fügen Sie Ihrem Video Inhalte hinzu:

	Medien zu Ihrem Projekt hinzufügen (Clip-Auswahl)
	Videos mit Camtasia Assets verbessern
	Medien aus Ihrer persönlichen Bibliothek verwenden


Medien zu Ihrem Projekt hinzufügen

Die Clip-Auswahl enthält alle Medien, die Sie aufnehmen oder Ihrem aktuellen Videoprojekt hinzufügen. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus, um der Clip-Auswahl Inhalte hinzuzufügen, die Sie in Ihrem Video verwenden können:

▼ Bildschirm aufnehmen

Siehe [Ihr erstes Video erstellen \(https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/aufnehmen-bearbeiten-weitergeben/\)](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/aufnehmen-bearbeiten-weitergeben/).

▼ Auf Ihrem Computer gespeicherte Medien importieren

1. Klicken Sie auf den Tab **Medien**.
2. Klicken Sie auf  > **Medien importieren** oder doppelklicken Sie in der Clip-Auswahl.
3. Klicken Sie auf das Medium, das Sie importieren möchten. Halten Sie beim Klicken die Taste **Strg** (Windows) bzw. **Cmd** (Mac) gedrückt, um mehrere Aufnahmen auszuwählen.
4. Klicken Sie auf **Öffnen** (Windows) oder **Importieren** (Mac).

Die importierten Medien werden in der Clip-Auswahl angezeigt.

▼ PowerPoint-Präsentation aufnehmen

Siehe [PowerPoint-Präsentation aufnehmen \(https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/powerpoint-praesentation-aufnehmen/\)](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/powerpoint-praesentation-aufnehmen/).

▼ PowerPoint-Dateien importieren

Siehe [PowerPoint-Folien importieren \(https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/powerpoint-folien-importieren/\)](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/powerpoint-folien-importieren/).

▼ Medien in Camtasia Rev importieren, um schnelle Layouts und Effekte anzuwenden

Sie können vorhandene Aufnahmen in Camtasia Rev importieren, um Ihrem Video ein einheitliches Aussehen und Layout zu geben. Siehe [Schnelle Layouts und Effekte mit Camtasia Rev \(https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/import-nach-camtasia-rev/\)](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/import-nach-camtasia-rev/).

▼ iOS-Gerät aufnehmen

Siehe [iOS-Demo oder Tutorial aufnehmen \(https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/ios-mobilgeraet-aufnehmen/\)](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/ios-mobilgeraet-aufnehmen/).


▼ Medien von einem Mobilgerät importieren

Senden Sie Bilder oder Videos von Ihrem Mobilgerät direkt an Camtasia.

1. Wählen Sie **Datei > Mobilgerät verbinden**.
2. Folgen Sie den Anweisungen im Bildschirmdialog „Mobilgerät verbinden“.

Die importierten Medien werden in der Clip-Auswahl angezeigt. Siehe [iOS-Demo](#) oder [Tutorial aufnehmen](#) (<https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/ios-mobilgeraet-aufnehmen/>).

▼ Medien von Google Drive importieren

1. Klicken Sie auf den Tab **Medien**.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche  Symbol > **Import von Google Drive**.
3. Geben Sie Ihre Google-E-Mail-Adresse und das zugehörige Kennwort ein.
4. Klicken Sie auf das Medium, das Sie importieren möchten. Halten Sie beim Klicken die Taste **Strg** (Windows) bzw. **Cmd** (Mac) gedrückt, um mehrere Aufnahmen auszuwählen.
5. Klicken Sie auf **Importieren**.

Die importierten Medien werden in der Clip-Auswahl angezeigt.

▼ Gesprochenen Kommentar aufnehmen

Siehe [Gesprochenen Kommentar aufnehmen](#) (<https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/gesprochenen-kommentar-aufnehmen/>) oder [Voiceover aufnehmen](#) (<https://www.techsmith.de/learn/tutorials/audiate/voiceover-aufnehmen/>) (Camtasia Audiate).


Um Medienelemente zu Ihrem Video hinzufügen, wählen Sie den **Tab „Medien“ > Reiter „Clip-Auswahl“**. Ziehen Sie die Medien an die gewünschte Stelle auf der Timeline oder Leinwand.

Mehr dazu, wie Sie Ihre Projektmedien in der Clip-Auswahl verwalten, erfahren Sie unter [Medien importieren und verwalten \(Clip-Auswahl\)](#) (<https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/medien-importieren-verwalten/>).

Professionell gestaltete Titel, Videoaufnahmen, Audioclips und weitere Assets hinzufügen

Es ist jetzt leichter denn je, auf Assets zuzugreifen und sie Ihren Projekten hinzuzufügen. Sie können direkt in Camtasia zwischen mehr als 100 Millionen professioneller, lizenzgebührenfreier Video-Assets wählen. Verleihen Sie Ihren Videoprojekten direkt im Editor mit Fotos, Videoclips, Audio-Tracks und anpassbaren digitalen Inhalten ein professionelles Aussehen.

Wenn Sie mit einem ganz neuen Camtasia-Projekt anfangen, lassen Sie sich von unseren vorgefertigten Assets inspirieren. So können Sie zum Beispiel Ihr Video mit einem Titel einleiten oder einer Aufnahme mehr Kontext hinzufügen.




Wählen Sie den **Tab „Medien“** > **Reiter „Camtasia Assets“**, um in unseren kostenlosen und kostenpflichtigen Online-Assets zu stöbern oder zu suchen. Ziehen Sie das Asset vom Reiter **Camtasia-Assets** an die gewünschte Stelle auf der Timeline oder Leinwand, um es Ihrem Video hinzuzufügen.

Weitere Informationen über Camtasia-Assets und dazu, wie Sie sie in Ihren Videos verwenden, finden Sie unter [Videos mit Camtasia Assets verbessern \(https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/camtasia-assets/\)](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/camtasia-assets/).

Hinweis: Wenn Sie in Camtasia 2023.2.0 oder älteren Versionen auf Online-Assets zugreifen möchten, klicken Sie auf **Download > Weitere Assets herunterladen**. Siehe [Camtasia-Assets auf der Website suchen \(https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/assets-installieren/\)](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/assets-installieren/).

Medien aus Ihrer persönlichen Bibliothek verwenden

In der Bibliothek speichern Sie alle Ihre Assets oder Medien, die Sie immer wieder in verschiedenen Camtasia-Projekten verwenden können. Legen Sie hier Intros, animierte Hintergründe, Symbole, Titel, Musik, Gruppen, Anmerkungen und vieles mehr ab. So stehen Ihnen für Ihre Videos einheitliche Elemente zur Verfügung.



Wählen Sie den **Tab „Medien“** > **Reiter „-Bibliothek“**, um Ihre gespeicherten Assets oder Medien zu durchsuchen. Ziehen Sie das Asset vom Reiter **Bibliothek** an die gewünschte Stelle auf der Timeline oder Leinwand, um es Ihrem Video hinzuzufügen.

Wie Sie Assets in Ihrer Bibliothek speichern und organisieren, um sie in anderen Projekten erneut einzusetzen, erfahren Sie unter [Assets projektübergreifend verwenden \(Bibliothek\)](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/bibliotheken/) (<https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/bibliotheken/>).

Lassen Sie sich Tipps zur Positionierung von Medien oder Assets anzeigen.

In den Tutorials [Medienelemente auf der Leinwand positionieren](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/arbeiten-auf-der-leinwand/) (<https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/arbeiten-auf-der-leinwand/>) und [Die Timeline erkunden](https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182300) (https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182300) erhalten Sie Empfehlungen, wie Sie Medien auf der Leinwand oder Timeline am besten platzieren können.

Grundlegende Bearbeitung nach der Aufnahme

Hier lernen Sie einige grundlegende Bearbeitungsschritte kennen, die Sie durchführen sollten, nachdem Sie Ihr Video aufgenommen und in Camtasia Rev vorbereitet haben.

Übersicht über den Camtasia- Editor

Klicken Sie in Camtasia Rev auf die Schaltfläche **In Camtasia bearbeiten**, um Ihre Aufnahme im Camtasia Editor weiter anzupassen und zu bearbeiten.



Hinweis: Sie können einige der automatisch ausgewählten Elemente in Camtasia Rev deaktivieren, zum Beispiel Hintergründe. Klicken Sie dazu im Tab **Hintergrund**, **Effekte** oder **Filter** auf die betreffende aktive Option.

Die Aufnahme wird in Camtasia der Timeline und der Clip-Auswahl hinzugefügt.

- In der [Clip-Auswahl](https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182296) werden alle im aktuellen verwendeten Medien gespeichert. Hier finden Sie auch die ursprüngliche, nicht bearbeitete Aufnahme.
- Auf der [Timeline](https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182300) können Sie die in Ihrem Video verwendeten Medien anordnen und bearbeiten.



1. **Bildschirmaufnahme**
2. **Kameraaufnahme**
3. **Hintergrund**
4. **Effekte-Ablage:** Klicken Sie auf die Effekte-Ablage, um sie einzublenden und die Effekte und Filter zu sehen, die Sie in Camtasia Rev angewendet haben.

Grundlegende Bearbeitungsschritte

Mit diesen schnellen Bearbeitungsschritten können Sie nach der Aufnahme Fehler in Ihrem Video entfernen oder es anpassen.

Trimmen

Sie können nicht benötigte Inhalte am Anfang oder Ende Ihres Clips entfernen.

1. Wählen Sie den Medienclip auf der Timeline per Mausklick aus.
2. Ziehen Sie den Endpunkt des Clips nach innen.
3. Wenn zu viel entfernt wurde, ziehen Sie das Ende des Clips wieder nach außen, um den Inhalt des Clips wiederherzustellen.

Dieser Vorgang heißt Trimmen. Die ursprüngliche Aufnahme in der Clip-Auswahl bleibt dabei unverändert erhalten.

Fehler in der Mitte herausschneiden

Sie können Fehler oder nicht benötigte Bereiche aus Ihrem Content herausschneiden.

1. Wählen Sie den zu entfernenden Bereich mit dem roten oder grünen Ziehpunkt der Positionsanzeige aus.
2. Klicken Sie dann auf **Ausschneiden**, um ihn zu löschen.



Die Schnittstelle, an der die Teile des Clips nach dem Ausschneiden wieder zusammengefügt wurden, ist durch eine gestrichelte Linie markiert.

Tipp: Auswahl rückgängig machen

Doppelklicken Sie auf die Positionsanzeige, um den roten und den grünen Ziehpunkt wieder zusammenzubringen.

Bildschirm- oder Kameraaufnahme positionieren

Sie können den Content in dem gewählten Rev-Layout weiter anpassen – etwa, um die Webcam-Aufnahme auf der linken anstatt auf der rechten Seite des Videos anzeigen zu lassen.

1. Wählen Sie in der Leinwand-Symbolleiste den Modus **Bearbeiten**.



2. Um die Bildschirm- oder Kameraaufnahme zu verschieben, klicken Sie darauf und ziehen Sie sie auf der Leinwand an die gewünschte Position.
3. Um die Größe der Bildschirm- oder Kameraaufnahme zu ändern, wählen Sie sie auf der Leinwand per Mausklick aus. Ziehen Sie einen Eckziehpunkt auf der Leinwand nach innen oder außen oder stellen Sie die Größe im Eigenschaftfenster durch Ziehen des Schiebereglers **Skalieren** ein.


Weitere Informationen zum Bearbeiten der Kameraaufnahme finden Sie im Tutorial [Kamera aufnehmen und bearbeiten \(Bild-in-Bild\)](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=182351) (https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=182351).

Content in Rahmen

Camtasia Rev positioniert Ihren Content automatisch so, dass er sich in das gewählte Layout einfügt.

So bearbeiten Sie Content innerhalb eines Rahmens:

1. Wählen Sie in der Leinwand-Symbolleiste den Modus **Zuschneiden**.



2. Um Content zu vergrößern oder zu verkleinern, wählen Sie ihn auf der Leinwand per Klick aus und stellen Sie die Größe im Eigenschaftfenster durch Ziehen des Schiebereglers **Skalieren** ein.
3. Um den Content im Rahmen zu positionieren, wählen Sie ihn auf der Leinwand per Mausklick aus und ziehen Sie ihn in die gewünschte Richtung.


Auf einen Bereich Ihres Videos zoomen

Um auf den Inhalt eines Bereichs in Ihrem Video zu zoomen, fügen Sie eine benutzerdefinierte Animation hinzu.


1. Wählen Sie im Tab **Animationen** > Reiter **Animationen** und ziehen Sie die Animation **Benutzerdefiniert** auf den Content auf Ihrer Timeline.
2. Ziehen Sie den Schieberegler **Skalieren** im Eigenschaftenfenster auf die gewünschte Größe, um auf den Content zu zoomen. So legen Sie fest, was am Ende der Animation angezeigt wird.
3. Ziehen Sie auf der Timeline das Ende des Animationspfeils nach außen oder innen, um die Animation zu verlangsamen oder zu beschleunigen.


Einen in Rev angewandten Effekt oder Filter bearbeiten

1. Klicken Sie auf die Effekte-Ablage des Clips auf der Timeline, um die Effekte anzuzeigen.



2. Wählen Sie per Mausklick den Effekt oder Filter aus, den Sie bearbeiten möchten.



3. Bearbeiten Sie im Eigenschaftenfenster die für den Effekt oder Filter verfügbaren Optionen. Sie können die Änderungen als Vorschau auf der Leinwand anzeigen.
4. Um einen Effekt oder Filter in aktiviertem oder deaktiviertem Zustand in der Vorschau anzuzeigen, klicken Sie auf den Ein-Aus-Umschalter im Eigenschaftenbereich des Effekts.
5. Um einen Effekt oder Filter zu löschen, klicken Sie im Eigenschaftenfenster auf die Schaltfläche  oder drücken Sie die **Löschen**-Taste.

Titel hinzufügen

Sie können einen Titel oder Text hinzufügen, um ein Video oder eine Szene einzuleiten oder eine Person vorzustellen. Wie Sie einen eigenen Titel erstellen oder ihrem Video eines unserer 100 Millionen anpassbaren, kreativen Assets für Camtasia hinzufügen können, erfahren Sie im Tutorial [Videos mit Camtasia Assets verbessern \(https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=246837\)](https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=246837).

Hintergrund bearbeiten

Sie können dynamische Hintergründe, die Sie in Camtasia Rev ausgewählt haben, anpassen.

1. Wählen Sie den Hintergrund auf der Timeline per Mausklick aus.
2. Passen Sie nun im Eigenschaftenfenster die gewünschten Eigenschaften wie Farbe oder Geschwindigkeit an. Weitere Informationen dazu finden Sie im Tutorial [Dynamischen Hintergrund hinzufügen \(https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=238639\)](https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=238639).

Auf die ursprüngliche Aufnahme zugreifen


In der Clip-Auswahl des Camtasia Editors finden Sie Ihre ursprünglichen Aufnahmen (Audio, Bildschirm und Kamera) ohne die in Camtasia Rev hinzugefügten Verbesserungen und Effekte.

So können Sie die in Camtasia Rev bearbeitete Version Ihres Videos durch die ursprüngliche Aufnahme ersetzen:

1. Klicken Sie bei gedrückter Taste Strg (Windows) oder Cmd (Mac) auf den Clip auf der Timeline und drücken Sie die **Löschen**-Taste.
2. Wählen Sie den **Tab „Medien“ > Reiter „Clip-Auswahl“**.
3. Ziehen Sie dann die ursprüngliche Aufnahme aus der Clip-Auswahl auf die Timeline.

Exportieren und teilen

Wenn Sie bereit sind, Ihr Video zu exportieren oder zu teilen, klicken Sie auf die Schaltfläche **Exportieren** oben rechts im Camtasia Editor. Wählen Sie dann Ihr Ziel aus. Siehe [Video exportieren und weitergeben](https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182298) (https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182298).



Video exportieren und weitergeben

Lernen Sie, wie Sie Ihr Projekt exportieren und als Videodatei auf dem Computer speichern oder direkt auf beliebigen Plattformen im Internet veröffentlichen können.

Themen in diesem Tutorial:


- [Exportieren – Überblick](#)
- [Video exportieren und auf dem Computer speichern](#)
- [Auswahl der Timeline exportieren](#)
- [Nach Screencast exportieren](#)
- [Nach YouTube exportieren](#)
- [Videos mit interaktiven Funktionen exportieren](#)

Hinweis: Dieses Tutorial erläutert das Exportieren von Videos für Camtasia 2023 und spätere Versionen. Um zu erfahren, wie Sie Videos in Camtasia 2022 und früheren Versionen über **Exportieren > Lokale Datei (alt)** (Produktionsassistent) exportieren, lesen Sie [Video exportieren \(Camtasia 2022 und früher\)](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/alte-exportfunktion/) (<https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/alte-exportfunktion/>).

Exportieren – Überblick

Sie können die Medien auf der Timeline Ihres Camtasia-Projekts als Videodatei exportieren. Das Menü **Exportieren** enthält optimierte Voreinstellungen, um Ihre Videos auf ein lokales Speicherlaufwerk, Screencast, YouTube oder andere Plattformen zu exportieren.


Klicken Sie auf **Exportieren** und wählen Sie im Dropdown-Menü die gewünschte Option aus:



Video exportieren und auf dem Computer speichern

Die Option **Lokale Datei** ist am besten geeignet, um ein Video in den Dateiformaten MP4, GIF oder M4A auf dem Computer zu speichern. Sie ermöglicht es auch, Videos mit [interaktiven Funktionen](#) zu exportieren. Das sind zum Beispiel [Inhaltsverzeichnisse](https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182313) (https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182313), [Untertitel](https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182326) (https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182326), Durchsuchbarkeit, [Quizfragen](https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182328) (https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182328) und/oder [interaktive Hotspots](https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182327) (https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182327). Anschließend können Sie die Datei auf eine Videohosting-Plattform, Ihren Kanal oder eine Social-Media-Website hochladen, um das Video mit anderen zu teilen.

1. Wählen Sie **Exportieren > Lokale Datei**.
2. Das Dialogfeld „Als lokale Datei exportieren“ wird angezeigt. Passen Sie die Exportoptionen an:
 - o **Windows:** Wählen Sie in der Dropdownliste **Profil** die gewünschte Option aus. Wenn Sie die Exporteinstellungen bearbeiten wollen, wählen Sie die Option **Benutzerdefiniert**.



- o **Mac:** Wählen Sie in der Dropdownliste ein Dateiformat aus und klicken Sie auf die Schaltfläche **Optionen**, um die erweiterten Einstellungen zu konfigurieren.

3. Klicken Sie auf **Exportieren**.

Tipp: Nutzen Sie den Batch-Export, um mehrere Videos auf einmal zu exportieren.


Wählen Sie **Exportieren > Schaltfläche „Batch-Export“**, um eine Reihe von Videos schnell zu exportieren und dabei die Einstellungen an die Anforderungen unterschiedlicher Hosting-Plattformen, Videostile oder Qualitätsvorgaben anzupassen. Siehe [Batch-Export für Videos \(https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/batch-export/\)](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/batch-export/).

Auswahl der Timeline exportieren

Sie können einen ausgewählten Bereich der Timeline exportieren, um ein kurzes Video zu erstellen oder eine Vorschau zum Überprüfen eines Effekts zu erzeugen.

▼ Lernen Sie, wie Sie einen Auswahlbereich der Timeline exportieren

1. Ziehen Sie die grünen und roten Markierungen der Positionsanzeige, um einen Timeline-Bereich auszuwählen.



2. Exportieren Sie die Auswahl:

- **Windows:**

1. Rechtsklicken Sie auf den Auswahlbereich und wählen Sie **Timeline-Auswahl exportieren als**.
2. Der Dialog **Auswahl exportieren** wird angezeigt. Wählen Sie die gewünschten Optionen aus. Wenn die Auswahl interaktive Funktionen enthält, wählen Sie ein Profil oder Dateiformat **mit SmartPlayer**. Siehe [Videos mit interaktiven Funktionen exportieren](#).
3. Klicken Sie auf **Exportieren**.

- **Mac:**

1. Wählen Sie **Exportieren > Lokale Datei**.
2. Ein Bestätigungsdialog wird angezeigt. Klicken Sie auf **Fortsetzen**, um nur den ausgewählten Bereich der Timeline zu exportieren.
3. Der Exportdialog wird angezeigt. Wählen Sie die gewünschten Optionen aus. Wenn die Auswahl interaktive Funktionen enthält, beachten Sie die Hinweise unter [Videos mit interaktiven Funktionen exportieren](#).

3. Klicken Sie auf **Exportieren**.

Nach Screencast exportieren

Sie können Ihre Videos nach Screencast exportieren, um sie mit Ihrer Zielgruppe zu teilen. [Screencast \(https://www.techsmith.de/screencast.html\)](https://www.techsmith.de/screencast.html) ist eine Cloud-Plattform für Zusammenarbeit und Feedback.

Mit Ihrem TechSmith-Konto können Sie bis zu 25 Videos ohne weitere Kosten auf Screencast speichern. Und wenn Sie Screencast Pro abonnieren, können Sie unbegrenzt viele Videos hochladen und weitere Funktionen nutzen. Weitere Informationen zu den [Screencast-Kontooptionen \(https://www.techsmith.de/screencast.html\)](https://www.techsmith.de/screencast.html).

Wenn Sie Ihren Content auf Screencast teilen, profitieren Sie von zahlreichen Vorzügen, zum Beispiel:

- **Unterstützung für interaktive Funktionen**

Screencast unterstützt alle [interaktiven Funktionen](#), die Sie in Ihrem Video verwendet haben:

[Inhaltsverzeichnisse \(https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182313\)](https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182313), [Untertitel \(https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182326\)](https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182326), [Durchsuchbarkeit](#), [Quizfragen \(https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182328\)](https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182328) und/oder [interaktive Hotspots \(https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182327\)](https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182327).

- **KI-unterstützte Titel, Beschreibungen und Kapitelüberschriften (Screencast Pro (https://www.techsmith.de/screencast.html))**

Sparen Sie Zeit, indem Sie Ihren Content mit KI-generierten Titeln, Beschreibungen und Kapitelüberschriften für Videos versehen. Mehr dazu erfahren Sie in den (englischsprachigen) Screencast-Tutorials [Set Context Quickly with AI-Assisted Titles and Descriptions \(https://www.techsmith.com/learn/tutorials/screencast/ai-generation-screencast/\)](https://www.techsmith.com/learn/tutorials/screencast/ai-generation-screencast/) (Schnell Kontext schaffen – mit KI-unterstützten Titeln und Beschreibungen) und [Add Video Chapters \(https://www.techsmith.com/learn/tutorials/screencast/video-toc/\)](https://www.techsmith.com/learn/tutorials/screencast/video-toc/) (Kapitelüberschriften für Videos hinzufügen).

- **Automatisches Generieren von Untertiteln für alle Videos (Screencast Pro (https://www.techsmith.de/screencast.html))**

Nutzen Sie KI-generierte Untertitel, um Ihre Videos barrierefreier und leichter nachvollziehbar zu machen. Wenn Sie ein [Screencast Pro-Konto \(https://www.techsmith.de/screencast.html\)](https://www.techsmith.de/screencast.html) haben, werden für alle auf Screencast hochgeladenen Videos automatisch die Audiodaten transkribiert und auf dieser Basis Untertitel erstellt. Mehr dazu erfahren Sie im (englischsprachigen) Screencast-Tutorial [Add Captions in Screencast \(https://www.techsmith.com/learn/tutorials/screencast/generate-captions/\)](https://www.techsmith.com/learn/tutorials/screencast/generate-captions/) (Untertitel in Screencast hinzufügen).

- **Konversationen und Reaktionen**

Sie können Fragen stellen, um Feedback einzuholen. Kommentare, grafische Anmerkungen und Emojis können an bestimmten Stellen des Videos eingefügt werden. Ihre Zielgruppe braucht kein Screencast-Konto, um sich an der Konversation zu Ihrem Konto zu beteiligen. Mehr dazu erfahren Sie in unserem (englischsprachigen) Tutorial [Manage Conversations \(https://www.techsmith.com/learn/tutorials/screencast/manage-conversations/\)](https://www.techsmith.com/learn/tutorials/screencast/manage-conversations/) (Konversationen verwalten).

▼ Lernen Sie, wie Sie Videos direkt nach Screencast exportieren

Hinweis: Für diese Funktion benötigen Sie Camtasia 2022.4.0 oder neuer (Windows) bzw. Camtasia 2023.0.0 oder neuer (Mac).

1. Wählen Sie in Camtasia die Option **Exportieren > Screencast**.

2. Das Dialogfeld für den Export nach Screencast wird angezeigt. Geben Sie einen Titel und optional eine Beschreibung ein.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Exportieren** .
Das Video wird in Ihre [Screencast-Bibliothek \(http://app.screencast.com/\)](http://app.screencast.com/) hochgeladen.



Nach YouTube exportieren

Sie können Ihr Video direkt aus Camtasia auf YouTube hochladen.

Hinweis: Die empfohlene Auflösung für Videos auf YouTube hängt von verschiedenen Faktoren ab. Für die Wiedergabe auf Standardmonitoren ist eine Auflösung von 720p oder 1080p (HD) am besten geeignet.

▼ Lernen Sie, wie Sie Videos direkt nach YouTube exportieren

1. Klicken Sie auf **Exportieren > YouTube**. Wenn Sie nicht bei Ihrem YouTube-Konto angemeldet sind, werden Sie zur Anmeldung aufgefordert.
2. Geben Sie einen Titel, eine Beschreibung, Tags, Datenschutzeinstellungen und eine Kategorie ein.



Tipp: Versehen Sie Ihr Video mit Tags, um es für Suchmaschinen zu optimieren (SEO).

Verwenden Sie wichtige Schlüsselbegriffe aus Ihrem Content als Tags, damit Benutzer Ihr Video auf YouTube leichter finden.

3. Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen für den Datenschutz vor.
4. Klicken Sie auf **Exportieren**.

Hinweis: Wenn Ihre Timeline Untertitel oder ein Inhaltsverzeichnis enthält:

- **Windows:** In Camtasia 2022.1.0 und späteren Versionen werden Untertitel und Inhaltsverzeichnis automatisch mit auf YouTube hochgeladen.
- **Mac:** Wählen Sie **Inhaltsverzeichnis aus Markierungen erstellen**, um das Inhaltsverzeichnis hochzuladen. Untertitel werden automatisch mit auf YouTube hochgeladen.

Das Video wird aus Camtasia nach YouTube hochgeladen und in einem Browserfenster zur Wiedergabe geöffnet.

Hinweis: Quizfragen und interaktive Hotspots in Camtasia werden von YouTube nicht unterstützt.

Videos mit interaktiven Funktionen exportieren

Der TechSmith Smart Player wird benötigt, wenn in einem Video [Inhaltsverzeichnisse](https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182313) (https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182313), [Untertitel](https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182326) (https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182326), [Durchsuchbarkeit](https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182328), [Quizfragen](https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182328) (https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182328) und/oder [interaktive Hotspots](https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182327) (https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182327) verwendet werden sollen.

▼ Lernen Sie wie Sie Videos mit dem TechSmith Smart Player exportieren

Um den TechSmith Smart Player einzubinden, exportieren Sie das Video mit einer der folgenden Optionen:

- **Lokale Datei (Windows):** Wählen Sie das Profil oder den Dateityp **MP4 mit Smart Player**. Legen Sie auf dem Tab „Smart Player“ nach Bedarf die folgenden Zusatzoptionen fest:
 - Um Quizergebnisberichte über SCORM zu erhalten, aktivieren Sie die Option **Ergebnisbericht mit SCORM** und klicken Sie auf die Schaltfläche **SCORM-Optionen**.
 - Exportierte oder gehostete Smart Player-Dateien:
Weitere Informationen zum Exportieren von Smart Player-Dateien für das Hosting oder Verwenden gehosteter Smart Player-Dateien finden Sie in der [Gehosteter TechSmith Smart Player-FAQ](https://support.techsmith.com/hc/de-de/articles/360048411192) (<https://support.techsmith.com/hc/de-de/articles/360048411192>).
 - **Smart Player-Dateien für das Hosting exportieren:** Beim Export werden zusätzliche CSS- und JavaScript-Dateien eingebunden, die benötigt werden, um den Smart Player auf Ihrer Website

auszuführen. Wenn neue Versionen von Webbrowsern erscheinen, müssen die Videodateien unter Umständen manuell aktualisiert oder mit der neuesten Version von Smart Player noch einmal produziert werden.

- **Gehostete Smart Player-Dateien verwenden (empfohlen):** Die für den Smart Player benötigten CSS- und JavaScript-Dateien werden von TechSmith gehostet und aktualisiert. Mit dieser Option verwenden Sie immer die neueste Version des Players, ohne dass Sie Dateien auf Ihrem Webserver aktualisieren oder Videodateien erneut produzieren müssen.
- **Lokale Datei (Mac):** Wählen Sie das Dateiformat Exportieren als MP4 und aktivieren Sie im Exportdialog die gewünschten interaktiven Optionen:
 - Untertitel: Wählen Sie im Dropdown-Menü **Untertitelstil** die gewünschte Option aus.
 - Quiz: Aktivieren Sie die Option **Quiz einbinden** und klicken Sie auf **Optionen**, um die Einstellungen zu bearbeiten.
 - Um Quizergebnisberichte über SCORM zu erhalten, aktivieren Sie die Option **SCORM einbinden** und klicken Sie auf **Optionen**, um die Einstellungen zu bearbeiten.
 - Inhaltsverzeichnis und Suche: Um ein Inhaltsverzeichnis und Suchfunktionen in Ihr Video einzubinden, aktivieren Sie die Option **Inhaltsverzeichnis aus Markierungen erstellen**.
- [Screencast](#)
- [Knowmia](#)
- [Exportoption „Lokale Datei \(alt\)“ \(Camtasia für Windows 2022 und frühere Versionen\) \(https://www.techsmith.com/learn/?post_type=tutorial&p=252623\)](#)

Tipp: Archivieren Sie abgeschlossene Projekte zusammen mit allen darin verwendeten Medien in einem Ordner.

- Windows: Wählen Sie **Datei > Exportieren > Gezippte Projektdatei**.
- Mac: Wählen Sie den Befehl **Datei > Speichern unter** und aktivieren Sie die Option **Eigenständiges Projekt erstellen**.

Videos mit Camtasia Assets verbessern

Erfahren Sie, wie Sie Ihre Videos mit unseren lizenzgebührenfreien Online-Assets noch professioneller gestalten können.


Überblick über Camtasia-Assets

Es ist jetzt leichter denn je, auf Assets zuzugreifen und sie Ihren Projekten hinzuzufügen. Sie können direkt in Camtasia zwischen mehr als 100 Millionen professioneller, lizenzgebührenfreier Video-Assets wählen. So können Sie Ihren Videoprojekten mit Fotos, Videoclips, Audio-Tracks und anpassbaren digitalen Inhalten ein professionelles Aussehen verleihen, ohne den Camtasia Editor verlassen zu müssen.

Wenn Sie mit einem ganz neuen Camtasia-Projekt anfangen, lassen Sie sich von unseren vorgefertigten Assets inspirieren. So können Sie zum Beispiel Ihr Video mit einem Titel einleiten oder mit einem Musik-Track untermalen.


1. Camtasia-Assets suchen

1. Um in Camtasia 2023.3.0 und neueren Versionen auf kostenlose und kostenpflichtige Online-Assets zuzugreifen, wählen Sie den **Tab „Medien“ > Reiter „Camtasia-Assets“**.




Hinweis: Wie Sie Assets in Camtasia 2023.2.0 und früheren Versionen herunterladen, erfahren Sie im Tutorial [Camtasia-Assets auf der Website suchen](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/assets-installieren/) (<https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/assets-installieren/>).


2. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
 - Stöbern Sie in den Assets der einzelnen Kategorien. Klicken Sie auf **Alle anzeigen**, um weitere Assets der betreffenden Kategorie anzuzeigen.



- o Geben Sie einen Suchbegriff in das Feld **Suchen** ein und drücken Sie die **Eingabetaste**.



- o Klicken Sie auf die Dropdown-Liste **Suchfilteroptionen**, um die Suchergebnisse nach den Kriterien „Nur kostenlose Assets“, „Sichere Suche“ oder „Zuletzt durchgeführte Suchvorgänge“ zu filtern.



3. Doppelklicken Sie auf ein Asset, um es in der Vorschau anzuzeigen.

2. Camtasia-Assets zu Ihrem Video hinzufügen

Ziehen Sie das Asset vom Reiter **Camtasia-Assets** an die gewünschte Stelle auf der Timeline oder Leinwand, um es Ihrem Video hinzuzufügen.

Wie Sie Medienelemente auf der Leinwand oder der Timeline platzieren, erfahren Sie in den Tutorials [Medienelemente auf der Leinwand platzieren](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/arbeiten-auf-der-leinwand/). (<https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/arbeiten-auf-der-leinwand/>) und [Die Timeline erkunden](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/videobearbeitung/) (<https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/videobearbeitung/>).


3. Assets anpassen

Nachdem Sie ein Asset vom Reiter **Camtasia Assets** oder aus Ihrer persönlichen [Bibliothek](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/bibliotheken/) (<https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/bibliotheken/>) hinzugefügt haben, können Sie die Eigenschaften anpassen, um

- den Text zu ändern
- Farben und Logos an Ihr Markendesign anzupassen
- eine bestimmte Ästhetik, Stimmung oder einen Tonfall für das Video vorzugeben
- durch Änderung der Geschwindigkeit oder anderer visueller Eigenschaften den gewünschten Effekt zu erzielen


So passen Sie ein Asset an:

1. Wählen Sie das Asset auf der Timeline oder Leinwand per Mausklick aus.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Eigenschaften**.



3. Das Teilfenster „Eigenschaften“ wird angezeigt. Jedes Asset hat individuelle Eigenschaften wie Farbe,

Größe, Text und Geschwindigkeit, Text, die angepasst werden können. Bearbeiten Sie die Eigenschaften für jedes Asset nach Bedarf.



- Um eine Vorschau der Änderungen anzuzeigen, ziehen Sie die Positionsanzeige auf der Timeline an die gewünschte Startposition. Klicken Sie dann auf die **Wiedergabe**-Schaltfläche oder drücken Sie die **Leertaste**. Auf der Leinwand wird eine Vorschau Ihres Videos angezeigt.

Verschiedene Arten von Camtasia Assets

Die im Folgenden aufgeführten Asset-Typen können Sie direkt in Camtasia über den Reiter Camtasia-Assets herunterladen. Einige Assets ([Vorlagen](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/vorlagen-verwenden/) (<https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/vorlagen-verwenden/>), [Schemas](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/schemas/) (<https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/schemas/>) und [Geräterahmen](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/geraeterahmen/) (<https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/geraeterahmen/>)) werden an anderer Stelle in Camtasia bereitgestellt, und es wird nachstehend jeweils angegeben, wo sie in der Software zugänglich sind.

▼ Anpassbar

- **Titel**
Gewinnen Sie die Aufmerksamkeit Ihrer Zielgruppe mit der perfekten Titelanimation. Logo, Text und Farben lassen sich ganz einfach nach Bedarf anpassen.
- **Dynamische Hintergründe**
Hintergrund-Animationsschleifen für Ihr nächstes Projekt. Sie können Geschwindigkeit, Farbe, Verzerren und weitere Merkmale anpassen. Siehe [Dynamischen Hintergrund hinzufügen](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/dynamischer-hintergrund/) (<https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/dynamischer-hintergrund/>).
- **Animierte Grafiken**
Bringen Sie Ihr Anliegen spielend hinüber. Sie können aus Hunderten von animierten Grafiken wählen, zum Beispiel Bauchbinden, [Callouts](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/anmerkungen/) (<https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/anmerkungen/>), Animationen und mehr. Damit werden Ihre Erklärungs- und Produktvideos noch stärker.
- **Callouts**
Anmerkungselemente, Animationen und anpassbare Grafiken, mit denen Sie die Aufmerksamkeit des Publikums fokussieren können: Pfeile, Hinweise, Formen und mehr. Siehe [Pfeile, Formen und Callouts hinzufügen](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/anmerkungen/) (<https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/anmerkungen/>).
- **Vorlagen**
Mit unseren Videovorlagen erstellen Sie Ihr Video schneller als je zuvor: Ziehen, ablegen und mit wenigen Klicks anpassen. Siehe [Vorlagen verwenden](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/vorlagen-verwenden/) (<https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/vorlagen-verwenden/>).

verwenden/).

- **Asset-Packs**

Sorgfältig nach Themen zusammengestellte Videoelemente, die Ihnen helfen, Ihr Ziel zu erreichen.

- **Schemas**

Mit anpassbaren Schemas wirkt Ihr Video dank vordefinierter Farben und Schriftarten auf Anhieb professioneller und besser gestaltet – auch ohne Erfahrung im Grafikdesign! Siehe [Farbpalette erstellen \(Schemas\)](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/schemas/) (<https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/schemas/>).

- **Geräterahmen**

Lassen Sie jedes Video aussehen, als ob es auf einem Desktop, Notebook oder Mobilgerät abgespielt wird. Anpassbare Geräterahmen schaffen einen optischen Kontext für Ihr Video und lassen es professioneller wirken.

Hinweis: Um in Camtasia auf Geräterahmen zuzugreifen, wählen Sie den Tab **Visuelle Effekte** und ziehen Sie den **Geräterahmen**-Effekt auf den gewünschten Clip auf der Timeline. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Eigenschaften** und wählen Sie im Dropdownmenü **Typ** einen Geräterahmen aus. Weitere Infos dazu finden Sie unter [Kontext schaffen mit Geräterahmen](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/geraeterahmen/) (<https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/geraeterahmen/>).

▼ Videos

- **Aufnahmen**

Werten Sie Ihre Videoprojekte mit lizenzgebührenfreien Aufnahmen auf. Erkunden Sie Millionen von hochwertigen Videoclips, mit denen Sie Ihre Geschichten zum Leben erwecken können.

- **Animationen**

Mit diesen amüsanten und ausdrucksvollen Animationen können Sie Emotionen ausdrücken, komplexe Inhalte verständlich machen und Ihr Publikum unterhalten.

- **Animierte Hintergründe**

Peppen Sie Ihre Videos mit animierten Hintergrundschleifen auf. Sie haben die Wahl zwischen unzähligen Motiven ohne Lizenzgebühren.

- **Effekte**

Finden Sie den idealen Effekt für Ihr nächstes Videoprojekt. Unsere Videoeffekte-Bibliothek hält eine große Auswahl an lizenzgebührenfreien, kurzen Clips mit Alphakanal bereit.

▼ Bilder

- **Fotos**

Machen Sie Ihre Ideen anschaulich – mit eindrucksvollen Fotos, für die Sie keine Lizenzgebühren zahlen müssen.

- **Symbole**

Entdecken Sie die idealen, lizenzgebührenfreien Illustrationen und Symbole für Ihr nächstes Videoprojekt.

▼ Audio

- **Musik**

Entdecken Sie hochwertige Hintergrundmusik für Ihre Videos: Lizenzgebührenfreie Audioaufnahmen mit oder ohne Gesang in den unterschiedlichsten Stimmungen, Stilen und Genres.

- **Soundeffekte**

Akzentuieren Sie wichtige Inhalte in Ihren Videos mit Soundeffekten. Hier finden Sie den perfekten Soundeffekt, um das Geschehen auf dem Bildschirm zu begleiten – und das ohne Lizenzgebühren.

Weitere Anregungen

Schauen Sie sich diese Tutorials an, um ihre Fähigkeiten zu erweitern und neue Möglichkeiten zur Verwendung von Camtasia Assets in Ihren Videos zu entdecken:


- [4 Arten, Audioclips zu visualisieren](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/audio-visualisieren/)
(<https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/audio-visualisieren/>)
- [Dynamischen Hintergrund hinzufügen](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/dynamischer-hintergrund/)
(<https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/dynamischer-hintergrund/>)
- [Farbpalette erstellen \(Schemas\)](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/schemas/)
(<https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/schemas/>)
- [Text zum Video hinzufügen](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/video-text/)
(<https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/video-text/>)
- [Hintergrundmusik für die passende Atmosphäre](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/hintergrundmusik/)
(<https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/hintergrundmusik/>)
- [Kontext schaffen mit Geräterahmen](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/geraeterahmen/)
(<https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/geraeterahmen/>)
- [Vorlagen verwenden](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/vorlagen-verwenden/)
(<https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/vorlagen-verwenden/>)
- [Benutzerdefinierte Assets erstellen](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/benutzerdefinierte-assets-erstellen/)
(<https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/benutzerdefinierte-assets-erstellen/>)

Projektmedien importieren und verwalten (Clip-Auswahl)

Sie können Ihre Aufnahmen sowie Video-, Audio- und Bilddateien für Ihr aktuelles Projekt in die Clip-Auswahl importieren und dort verwalten.

Überblick über die Clip-Auswahl

Die Clip-Auswahl enthält alle Medien, die Sie aufnehmen oder Ihrem aktuellen Videoprojekt hinzufügen. Um sie zu öffnen, wählen Sie den **Tab „Medien“** > **Reiter „Clip-Auswahl“**.



Medien aufzeichnen oder in ein Projekt importieren

Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus, um Inhalte aufzuzeichnen oder der Clip-Auswahl hinzuzufügen, damit Sie sie in Ihrem Video verwenden können:

▼ Bildschirm aufnehmen

Siehe [Ihr erstes Video erstellen \(https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/aufnehmen-bearbeiten-weitergeben/\)](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/aufnehmen-bearbeiten-weitergeben/).

▼ Auf Ihrem Computer gespeicherte Medien importieren

1. Klicken Sie auf den Tab **Medien**.
2. Klicken Sie auf **+** > **Medien importieren** oder doppelklicken Sie in der Clip-Auswahl.
3. Klicken Sie auf das Medium, das Sie importieren möchten. Halten Sie beim Klicken die Taste **Strg** (Windows) bzw. **Cmd** (Mac) gedrückt, um mehrere Aufnahmen auszuwählen.
4. Klicken Sie auf **Öffnen** (Windows) oder **Importieren** (Mac).

Die importierten Medien werden in der Clip-Auswahl angezeigt.

▼ PowerPoint-Präsentation aufnehmen

Siehe [PowerPoint-Präsentation aufnehmen \(https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/powerpoint-praesentation-aufnehmen/\)](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/powerpoint-praesentation-aufnehmen/).

▼ PowerPoint-Dateien importieren

Siehe [PowerPoint-Folien importieren \(https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/powerpoint-folien-importieren/\)](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/powerpoint-folien-importieren/).

▼ Medien in Camtasia Rev importieren, um schnelle Layouts und Effekte anzuwenden

Sie können vorhandene Aufnahmen in Camtasia Rev importieren, um Ihrem Video ein einheitliches Aussehen und Layout zu geben. Siehe [Schnelle Layouts und Effekte mit Camtasia Rev \(https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/import-nach-camtasia-rev/\)](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/import-nach-camtasia-rev/).

▼ iOS-Gerät aufnehmen

Siehe [iOS-Demo oder Tutorial aufnehmen \(https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/ios-mobilgeraet-aufnehmen/\)](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/ios-mobilgeraet-aufnehmen/).

▼ Medien von einem Mobilgerät importieren

Senden Sie Bilder oder Videos von Ihrem Mobilgerät direkt an Camtasia.

1. Wählen Sie **Datei > Mobilgerät verbinden**.
2. Folgen Sie den Anweisungen im Bildschirmdialog „Mobilgerät verbinden“.

Die importierten Medien werden in der Clip-Auswahl angezeigt. Siehe [iOS-Demo oder Tutorial aufnehmen \(https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/ios-mobilgeraet-aufnehmen/\)](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/ios-mobilgeraet-aufnehmen/).

▼ Medien von Google Drive importieren

1. Klicken Sie auf den Tab **Medien**.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche  Symbol > **Import von Google Drive**.
3. Geben Sie Ihre Google-E-Mail-Adresse und das zugehörige Kennwort ein.
4. Klicken Sie auf das Medium, das Sie importieren möchten. Halten Sie beim Klicken die Taste **Strg** (Windows) bzw. **Cmd** (Mac) gedrückt, um mehrere Aufnahmen auszuwählen.
5. Klicken Sie auf **Importieren**.

Die importierten Medien werden in der Clip-Auswahl angezeigt.

▼ Gesprochenen Kommentar aufnehmen

Siehe [Gesprochenen Kommentar aufnehmen](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/gesprochenen-kommentar-aufnehmen/) (<https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/gesprochenen-kommentar-aufnehmen/>) oder [Voiceover aufnehmen](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/audiate/voiceover-aufnehmen/) (<https://www.techsmith.de/learn/tutorials/audiate/voiceover-aufnehmen/>) (Camtasia Audiate).

Medien zu Ihrem Video hinzufügen


Um Medienelemente zu Ihrem Video hinzufügen, wählen Sie den **Tab „Medien“** > **Reiter „Clip-Auswahl“**. Ziehen Sie die Medien an die gewünschte Stelle auf der Timeline oder Leinwand.



Lassen Sie sich Tipps zur Positionierung von Medien oder Assets anzeigen.

In den Tutorials [Medienelemente auf der Leinwand platzieren](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/arbeiten-auf-der-leinwand/) (<https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/arbeiten-auf-der-leinwand/>) und [Die Timeline erkunden](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/videobearbeitung/) (<https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/videobearbeitung/>) erhalten Sie Empfehlungen, wie Sie Medien auf der Leinwand oder Timeline am besten platzieren können.

Medien verwalten und organisieren


Nachdem Sie Medien zu Ihrem Projekt hinzugefügt haben, helfen die folgenden Aufgaben Ihnen beim Anzeigen und Organisieren von Inhalten in der Clip-Auswahl.

Darstellung der Clip-Auswahl ändern	<p>Klicken Sie auf die Schaltfläche Ansicht für Clip-Auswahl ändern, um die Anzeige von Medienelementen zu ändern. Folgende Optionen sind verfügbar:</p>  <ul style="list-style-type: none">• Große Miniaturbilder• Mittlere Miniaturbilder• Kleine Miniaturbilder• Extra kleine Miniaturbilder• Listenansicht
Medien sortieren	<p>Wählen Sie im eine Option im Dropdown-Menü Sortieren nach aus. Klicken Sie auf die Schaltfläche Aufsteigend oder Absteigend.</p>

	
<p>Details zu Medien anzeigen</p>	<p>Rechtsklicken Sie auf das Medienelement und wählen Sie Details.</p>
<p>Unbenutzte Medien auffinden (Medien, die sich nicht auf der Timeline befinden)</p>	<p>Um nicht benutzte Medien zu entfernen, klicken Sie in der Clip-Auswahl mit der rechten Maustaste auf ein Medienelement und wählen Sie Unbenutzte Medien löschen. Um nicht benutzte Medien auszuwählen, klicken Sie in der Clip-Auswahl mit der rechten Maustaste auf ein Medienelement und wählen Sie Unbenutzte Medien auswählen.</p>
<p>Proxy-Video erstellen</p>	<p>Sie können Proxy-Versionen Ihrer hochauflösenden Videos erstellen, um beim Bearbeiten Verzögerungen oder Sprünge während der Wiedergabe zu vermeiden.</p> <p>Rechtsklicken Sie in der Clip-Auswahl auf den Videoclip und wählen Sie Proxy-Video > Proxy-Video erstellen. Wenn das Proxy-Video fertiggestellt ist, wird es durch ein Symbol im Video-Thumbnail angezeigt.</p> 
<p>Proxy-Video löschen</p>	<p>Klicken Sie in der Clip-Auswahl mit der rechten Maustaste (Windows) bzw. bei gedrückter Ctrl-Taste (Mac) auf den Proxy-Medienclip und wählen Sie Proxy-Video > Proxy-Video löschen.</p> <p>So löschen Sie alle Proxy-Videos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Windows: Wählen Sie Bearbeiten > Optionen > Registerkarte „Erweitert“ > Schaltfläche „Proxy-Videos löschen“. • Mac: Wählen Sie Camtasia 2023 > Einstellungen (macOS 13 oder später) bzw. Optionen (macOS 12 oder früher) > Tab „Allgemein“ > Schaltfläche „Alle Proxy-Videos löschen“.
<p>Medienelement umbenennen (nur Mac)</p>	<p>Rechtsklicken Sie auf das Medienelement und wählen Sie Umbenennen. Geben Sie den neuen Namen ein.</p>

Umgekehrtes
Video erstellen

Erstellen Sie eine Kopie Ihres Video-Medienclips, die in umgekehrter Richtung abgespielt wird.



Klicken Sie in der Clip-Auswahl mit der rechten Maustaste (Windows) bzw. bei gedrückter Ctrl-Taste (Mac) auf den-Medienclip und wählen Sie **Video umkehren**.

Der neue Medienclip wird zur Clip-Auswahl hinzugefügt.

Hinweis: Umgekehrte Videos enthalten keine Audiodaten.

Um die Umwandlung in ein umgekehrtes Video abzubrechen, klicken Sie in der Clip-Auswahl mit der rechten Maustaste (Windows) bzw. bei gedrückter Ctrl-Taste (Mac) auf den Medienclip, der gerade umgewandelt wird und wählen Sie **Videoumkehrung abbrechen**.

Unterstützte Dateiformate für Camtasia

Windows	Mac
Videodateien AVI, MP4, MPG, MPEG, MTS, M2TS, WMV, MOV	Videodateien MP4, MPG, MPEG, MOV
Camtasia-Aufnahmedateien TREC	Camtasia-Aufnahmedateien TREC
Bilddateien BMP, GIF, JPG, JPEG, PNG, PDF, TIF, TIFF, JSON (Lottie)	Bilddateien BMP, GIF, JPG, JPEG, PNG, PDF, JSON (Lottie)
Audiodateien WAV, MP3, WMA, M4A	Audiodateien M4A, WAV, MP3

Kamera aufnehmen und bearbeiten (Bild-In-Bild)

Lernen Sie, wie Sie Video mit einer Webcam oder anderen Kamera aufnehmen, um einen persönlichen Bezug zu Ihrem Publikum herzustellen. Anschließend können Sie ein Layout wählen und das Erscheinungsbild der Kameraaufnahme in Ihrem Video festlegen.


1. Bildschirm und Kamera zusammen aufnehmen

1. Rufen Sie den Camtasia Recorder auf, indem Sie einen der folgenden Schritte ausführen:


- o Klicken Sie im Camtasia Startfenster auf **Neue Aufnahme Camtasia Rev.**



- o Klicken Sie in einem offenen Projekt auf **Aufnahme.**




2. Aktivieren Sie im Camtasia Recorder per Mausclick die Schalter für **Bildschirmaufzeichnung, Kamera, Mikrofon** und **Systemaudio** (optional).




3. Der gewählte Aufnahmebereich wird auf dem Bildschirm hervorgehoben. Passen Sie den Auswahlbereich durch Ziehen der Ziehpunkte an. Weitere Informationen zur Auswahl des Aufnahmebereichs finden Sie unter [Ihr erstes Video erstellen \(https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/aufnehmen-bearbeiten-weitergeben/\)](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/aufnehmen-bearbeiten-weitergeben/).

4. Klicken Sie auf die Dropdown-Menüs für **Kamera** und **Mikrofon**, um bestimmte Geräte auszuwählen.



5. Ziehen Sie den Schieberegler für das Mikrofon, um den Audiopegel zu senken oder zu erhöhen.



6. Klicken Sie auf den Schalter **Camtasia Rev**, um Camtasia Rev zu aktivieren.



7. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Aufnahme**.

8. Wenn Sie mit der Aufnahme fertig sind, klicken Sie auf die Schaltfläche **Stopp**.

2. Layout und Stil mit Camtasia Rev bearbeiten

Ihre Aufnahme wird in Camtasia Rev geöffnet. Hier können Sie ihr mit wenigen Klicks einen persönlichen Touch verleihen.

Größe

Wählen Sie die gewünschte Größe des Videos aus – je nachdem, wo es gehostet oder geteilt werden soll. In Rev finden Sie Voreinstellungen für die Standardformate aller verbreiteten Kanäle.

Layout

Wählen Sie Ihr Layout aus einer Reihe von Optionen, die zum Inhalt Ihrer Aufnahme passen – von Vollbild-Kameraaufnahmen bis zu Bild-in-Bild-Layouts, die Kamera- und Bildschirmaufnahme kombinieren.

Hintergrund

Legen Sie Farben, Muster und Animationen für den Hintergrund fest, um Ihren Content optisch aufzuwerten.

Effekte

Wenden Sie verschiedene Effekte auf Cursor, Kameraaufnahme und Bildschirmaufzeichnung an, um die Aufmerksamkeit zu lenken oder das Publikum einzustimmen.

Filter

Wenden Sie optische Filter an, um das Erscheinungsbild des Kameravideos zu verbessern.

Hinweis: Sie können einige der automatisch ausgewählten Elemente in Camtasia Rev deaktivieren, zum Beispiel Hintergründe. Klicken Sie dazu im Tab **Hintergrund, Effekte** oder **Filter** auf die betreffende aktive Option.

Wenn Sie mit Ihrem Video zufrieden sind, klicken Sie auf **Exportieren**, um Ihr Video direkt aus Rev zu exportieren.

Um die Aufnahme weiter anzupassen und zu bearbeiten, klicken Sie auf die Schaltfläche **In Camtasia bearbeiten**. Siehe [Kameraaufnahme positionieren und Größe anpassen](#).

3. Kameraaufnahme positionieren und Größe anpassen

Der Camtasia Editor wird geöffnet. Hier werden die Elemente Ihres Videos auf verschiedenen Spuren angezeigt:

- Hintergrund (sofern er in Camtasia Rev ausgewählt wurde)
- Bildschirmaufnahme mit Systemaudio (auf einer Spur)
- Kamera- und Mikrofonaufnahme (auf einer Spur)

Führen Sie einen der folgenden Schritte durch, um das Erscheinungsbild Ihrer Kameraaufnahme zu bearbeiten.

Kameraaufnahme positionieren und Größe anpassen

Sie können den Content in dem gewählten Rev-Layout weiter anpassen – etwa, um die Webcam-Aufnahme auf der linken anstatt auf der rechten Seite des Videos anzeigen zu lassen.

1. Wählen Sie in der Leinwand-Symbolleiste den Modus **Bearbeiten**.



2. Um die Kameraaufnahme zu verschieben, klicken Sie darauf und ziehen Sie sie auf der Leinwand an die gewünschte Position.
3. Um die Größe der Kameraaufnahme zu ändern, wählen Sie sie auf der Leinwand per Mausclick aus. Ziehen Sie einen Eckziehpunkt auf der Leinwand nach innen oder außen oder stellen Sie die Größe im Eigenschaftfenster durch Ziehen des Schiebereglers **Skalieren** ein.

Content in Rahmen

Camtasia Rev positioniert Ihre Kameraaufnahme automatisch so, dass sie sich in das gewählte Layout einfügt. So können Sie das Erscheinungsbild der Kameraaufnahme im Rahmen bearbeiten:

1. Wählen Sie in der Leinwand-Symbolleiste den Modus **Zuschneiden**.



2. Um die Kameraaufnahme zu vergrößern oder zu verkleinern, wählen Sie sie auf der Leinwand per Klick aus und stellen Sie die Größe im Eigenschaftenfenster durch Ziehen des Schiebereglers **Skalieren** ein.
3. Um die Kameraaufnahme im Rahmen zu positionieren, wählen Sie sie auf der Leinwand per Mausclick aus und ziehen Sie sie in die gewünschte Richtung.


4. Animationen hinzufügen, um Medien zu bewegen oder Übergänge zu schaffen

Mit Animationen, die Sie zu Medien hinzufügen, lassen sich nützliche Effekte realisieren:


- Sie können z. B. das Kameravideo am Anfang des Videos vergrößern sodass es den Bildschirm ausfüllt.
- Sie können das Kameravideo während der Videowiedergabe an eine andere Position verschieben, um einen Bereich der Bildschirmaufnahme freizulegen.

So fügen Sie eine Animation hinzu:


1. Klicken Sie auf den Tab **Animationen**.
2. Klicken Sie auf den Reiter **Animationen** (nur Windows).
3. Ziehen Sie die Animation **Benutzerdefiniert** auf die Kameraaufnahme auf der Timeline.



4. Auf der Timeline ist nun ein Pfeil zu sehen. Die Positionsanzeige wird automatisch an die Spitze des Pfeils bewegt, die anzeigt, wo die Animation aufhört.




5. Passen Sie im Eigenschaftenbereich oder auf der Leinwand die Position und Größe der Kameraaufnahme so an, wie sie am Ende des Animationsvorgangs aussehen soll.




6. Optional: Verschieben Sie die Positionsanzeige zurück an das hintere Pfeilende und passen Sie die Position und Größe der Kameraaufnahme so an, wie sie zu Beginn des Animationsvorgangs aussehen soll.

7. Ziehen Sie das Pfeilende an den Punkt der Timeline, wo die Animation beginnen soll.



8. Ziehen Sie die Pfeilspitze an den Punkt der Timeline, wo die Animation enden soll.
9. Ziehen Sie die Positionsanzeige über die Animation auf der Timeline, um den Ablauf zu prüfen. Nehmen Sie bei Bedarf weitere Anpassungen vor.



Ausführliche Informationen zum Anwenden von Animationen finden Sie im Tutorial [Vertiefung Animationen](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/vertiefung-animationen/) (<https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/vertiefung-animationen/>).

iOS-Demo oder -Tutorial aufnehmen

Erfahren Sie, wie Sie den Bildschirm eines iPhones oder iPads in Camtasia aufnehmen und bearbeiten können. Lernen Sie, wie Sie Gesteneffekte hinzufügen, um Tipp-, Zieh- und Wischgesten sichtbar zu machen.

Sie können den Bildschirm Ihres iOS-Geräts aufnehmen, zum Beispiel für eine App-Demo. Anschließend können Sie die Aufnahme mit Camtasia für Mac oder Windows bearbeiten und Gesteneffekte und Geräterahmen für Mobilgeräte hinzufügen.


Über Camtasia aufnehmen (nur Mac)

Hinweis: Es ist nur mit Camtasia für Mac möglich, iOS-Geräte direkt aus Camtasia heraus aufzunehmen. Wenn Sie iOS-Geräte mit Camtasia für Windows aufnehmen möchten, befolgen Sie die Anleitung unter [Mit der App TechSmith Capture aufnehmen](#).

1. Verbinden Sie Ihr iPhone oder iPad über ein Lightning- oder USB-C-Kabel mit einem Mac, auf dem Snagit für Mac läuft.



2. Wählen Sie in Camtasia **Datei > Neue Aufnahme**.
3. Camtasia Recorder wird geöffnet. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü **Bildschirm** und wählen Sie im Bereich „Mobilgerät“ das iOS-Gerät aus.



Hinweis: Wenn Sie macOS auf eine neuere Version aktualisieren müssen, um Ihr Mobilgerät aufzunehmen, wird ein entsprechender Hinweis angezeigt.

Wie Sie die anderen Aufnahmeoptionen wie Mikrofon oder System-Audio einrichten, erfahren Sie im Tutorial [Ihr erstes Video erstellen \(https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/aufnehmen-bearbeiten-weitergeben/\)](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/aufnehmen-bearbeiten-weitergeben/).

4. Richten Sie auf Ihrem Mobilgerät den Bildschirm wie gewünscht ein und klicken Sie in Camtasia auf die Schaltfläche **Aufnahme starten**.
5. Wenn Sie die Bildschirmaufzeichnung des iOS-Geräts abgeschlossen haben, klicken Sie in Camtasia auf die Schaltfläche **Aufnahme beenden**.

Die Aufnahme wird in Camtasia Editor geöffnet. Fügen Sie [Gesteneffekte](#) oder einen [Geräterahmen](#) hinzu, um Ihrem Video den letzten Schliff zu geben.

Mit der App TechSmith Capture aufnehmen


Mit der App TechSmith Capture können Sie Ihr iOS-Gerät ohne eine Kabelverbindung aufnehmen und die Aufnahmeodatei an Camtasia senden. Verwenden Sie diese Option in folgenden Fällen:

- Sie können Ihr iOS-Gerät nicht per Kabel mit Ihrem Computer verbinden.
- Sie möchten eine Aufnahme mit einem iOS-Gerät erstellen und an Camtasia für Windows oder Mac senden.


Hinweis: Ihr iOS-Gerät und Ihr Computer müssen mit demselben WLAN verbunden sein.

So machen Sie eine Aufnahme mit der App TechSmith Capture und exportieren sie nach Camtasia:

1. Laden Sie auf Ihrem iPhone oder iPad die App TechSmith Capture aus dem [App Store \(https://apps.apple.com/de/app/techsmith-capture/id1266321056\)](https://apps.apple.com/de/app/techsmith-capture/id1266321056) herunter.
2. Öffnen Sie die App und melden Sie sich mit Ihrem TechSmith-Konto an.
3. Klicken Sie auf die rote **Aufnahmeschaltfläche**.



4. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Mikrofon**, um die Mikrofonaufnahme ein- oder auszuschalten.
5. Wenn die Aufnahme beginnen kann, tippen Sie auf **Übertragung starten**.
6. Ein dreisekündiger Countdown wird angezeigt, und anschließend startet die Aufnahme. Während der Aufnahme wird auf dem Bildschirm eine rote Aufnahmesymbol angezeigt.
7. Um die Aufnahme zu beenden, tippen Sie erst auf das **Aufnahmesymbol** und dann auf **Stopp**.



8. Tippen Sie auf die Mitteilung am oberen Bildschirmrand, um die Aufnahme in der App TechSmith Capture anzusehen.

9. Tippen Sie auf **Share** (Teilen).
10. Tippen Sie im Dialog „Export to:“ (Exportieren nach) auf **Camtasia**.
11. Führen Sie je nach Situation einen der folgenden Schritte durch:
 - Wenn Sie Ihr Mobilgerät noch nicht mit Camtasia verbunden haben, folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
 - Wenn Ihr iOS-Gerät schon zuvor mit Camtasia verbunden wurde, wird Ihre Aufnahme automatisch zur Clip-Auswahl von Camtasia hinzugefügt.
 - Wenn Sie Ihr iOS-Gerät mit mehreren Camtasia-Versionen verbunden haben, wählen Sie die Version, an die die Aufnahme gesendet werden soll.

Die Aufnahme wird zur Clip-Auswahl von Camtasia hinzugefügt.

Hinweis: Falls der Export aus der App TechSmith Capture nach Camtasia nicht möglich ist, lesen Sie:

- [TechSmith Capture \(iOS\) App Troubleshooting \(https://support.techsmith.com/hc/en-us/articles/360016417072-TechSmith-Capture-iOS-App-Troubleshooting\)](https://support.techsmith.com/hc/en-us/articles/360016417072-TechSmith-Capture-iOS-App-Troubleshooting) (Englisch)
- [Andere Möglichkeiten, Aufnahmen an Camtasia zu senden](#)

Andere Möglichkeiten, Aufnahmen an Camtasia zu senden

Wenn der direkte Export aus TechSmith Capture an Camtasia nicht möglich ist, übertragen Sie die Aufnahmedatei über AirDrop (nur Mac) oder einen Cloud-Speicherdienst wie Dropbox oder Google Drive auf Ihren Computer und importieren Sie sie anschließend manuell nach Camtasia.

▼ Anleitung zur Übertragung per AirDrop anzeigen (nur Mac)

1. Öffnen Sie die Aufnahme auf dem Mobilgerät in der App TechSmith Capture.
2. Tippen Sie auf **Share** (Teilen).
3. Tippen Sie im Dialog „Export to:“ (Exportieren nach) auf **More** (Mehr).
4. Sie im Teilen-Dialog auf **AirDrop** .
5. Tippen Sie im AirDrop-Dialog auf den Namen oder die Seriennummer des Mac-Computers.
6. Tippen Sie in der AirDrop-Benachrichtigung auf Ihrem Mac auf **Annehmen > In Downloads speichern**.
7. Importieren Sie die Mediendatei in Ihr Camtasia-Projekt. Siehe [Medien importieren und verwalten \(Clip-Auswahl\)](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/medien-importieren-verwalten/) (https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/medien-importieren-verwalten/).

▼ Anleitung zur Übertragung per Cloud-Speicherdienst (Mac oder Windows)



1. Öffnen Sie die Aufnahme auf dem Mobilgerät in der App TechSmith Capture.
2. Tippen Sie auf **Share** (Teilen).

3. Tippen Sie im Dialog „Export to:“ (Exportieren nach) auf **More** (Mehr).
4. Tippen Sie im Teilen-Dialog auf einen Cloud-Speicherdienst, oder tippen Sie auf **More** (Mehr) und wählen Sie dann die gewünschte App aus.
5. Wählen Sie den gewünschten Speicherort für die Datei aus und tippen Sie auf **Hochladen**.
6. Importieren Sie die Mediendatei in Ihr Camtasia-Projekt. Siehe [Medien importieren und verwalten \(Clip-Auswahl\)](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/medien-importieren-verwalten/) (<https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/medien-importieren-verwalten/>).


Gesteneffekte hinzufügen

Gesteneffekte sind visuelle Effekte, die Tipp-, Wisch und Ziehbewegungen auf mobilen Geräten simulieren.

1. Klicken Sie auf den Tab **Gesteneffekte**.
2. Ziehen Sie einen Gesteneffekt auf die Leinwand.
3. Um die Dauer des Effekts anzupassen, klicken Sie auf der Timeline auf den Tab **Effekte einblenden** und ziehen Sie die Enden des Effekts nach innen oder außen.



4. Um die Eigenschaften zu bearbeiten, wählen Sie den gewünschten Effekt per Klick auf der Timeline aus und bearbeiten Sie dann die Einstellungen im Eigenschaftenfenster.



Geräterahmen hinzufügen

Fügen Sie einen Geräterahmen um ein Bild oder Video hinzu, um es mit Kontext zu versehen oder eine Aufnahme im vertikalen Format in einem Video mit horizontalem Format zu positionieren.

Wie Sie einen Geräterahmen hinzufügen, erfahren Sie unter [Kontext schaffen mit Geräterahmen \(https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/geraeterahmen/\)](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/geraeterahmen/).



Vorlagen verwenden

Lernen Sie, wie Sie mit Vorlagen arbeiten können, um allein oder im Team einheitlich gestaltete Videos zu erstellen.

Vorlagen enthalten Platzhalter für Ihre Videoclips und nehmen Ihnen Arbeit ab:


- Sie können damit überzeugend gestaltete Videos erstellen, ohne ganz von vorn anzufangen.
- Sie können Videos damit leichter einheitlich gestalten – auch im Team.

Wählen Sie eine der professionell gestalteten Vorlagen im Lieferumfang von Camtasia, laden Sie eine Vorlage von der Website [TechSmith Assets for Camtasia \(https://library.techsmith.com/de/camtasia/Customizable?webSyncID=aeb910cd-7c5c-1c33-2108-c5d8b0747798&sessionGUID=ea9d243e-d7ad-760c-9947-45d7ee616637\)](https://library.techsmith.com/de/camtasia/Customizable?webSyncID=aeb910cd-7c5c-1c33-2108-c5d8b0747798&sessionGUID=ea9d243e-d7ad-760c-9947-45d7ee616637) herunter oder [erstellen Sie selbst eine Videovorlage zum Teilen \(https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/videovorlage-erstellen/\)](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/videovorlage-erstellen/).

Videoprojekt aus einer Vorlage erstellen


1. Wählen Sie im Camtasia Editor **Datei > Neues Projekt aus Vorlage**.
2. Der Vorlagen-Manager wird angezeigt. Wählen Sie eine Vorlage aus und klicken Sie auf **Neu aus Vorlage**.

Hinweis: Manche Vorlagen eignen sich eher zum Einfügen von Bildern als zum Einfügen von Videos. Um eine Vorlage zu finden, die für Videoinhalte geeignet ist, achten Sie auf den Hinweis „This is your scene“ im Vorschaubild oder der Vorschau.




3. Die Vorlage wird als neues Projekt geöffnet. Um die Videoprojektdatei zu speichern (Dateiendung .tscproj für Windows oder .cmproj für Mac), wählen Sie **Datei > Speichern unter**.


4. Wenn der Platzhalter Teil einer Gruppe ist, klicken Sie auf das Symbol **+** auf der Timeline, um die Gruppe zu öffnen. Die Medienelemente in der Gruppe werden daraufhin auf eigenen Spuren in einem Tab angezeigt, in dem oberhalb der Timeline der Gruppenname zu sehen ist. Weitere Informationen finden Sie im Tutorial [Gruppen-Tabs verwenden](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/gruppierte-medien/) (<https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/gruppierte-medien/>).



5. Um Videoinhalte in einer Vorlage auszutauschen, wählen Sie den Tab **Medien** und ziehen Sie einen Videoclip aus einem der Reiter [Clip-Auswahl](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/medien-importieren-verwalten/) (<https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/medien-importieren-verwalten/>), [Assets](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/camtasia-assets/) (<https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/camtasia-assets/>) oder [Bibliothek](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/bibliotheken/) (<https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/bibliotheken/>) auf den ursprünglichen Clip oder Platzhalter auf der Timeline. Wenn das Medienelement oder der Platzhalter auf der Timeline mit einem grünen Rahmen angezeigt wird, lassen Sie die Maustaste los.



6. Es wird ein Menü mit Optionen für den Austausch angezeigt. Wenn die Dauer des neuen Medienelements von der des ursprünglichen Elements oder Platzhalters abweicht, wählen Sie eine der folgenden Optionen:
- **Ersetzen und Lücke schließen:** Alle Clips auf der Spur werden nach rechts verschoben, um Platz für die volle Dauer des neuen Medienelements zu schaffen.
 - **Mit Clippgeschwindigkeit ersetzen:** Die Wiedergabegeschwindigkeit des neuen Medienelements wird angepasst, damit es dieselbe Dauer wie der Platzhalter hat.
 - **Vom Ende her ersetzen:** Das neue Medienelement wird auf die Dauer des Platzhalters getrimmt. Wenn das neue Medienelement länger ist, wird es am Anfang gekürzt, damit es der Dauer des Platzhalters entspricht.
 - **Vom Anfang her ersetzen:** Das neue Medienelement wird auf die Dauer des Platzhalters getrimmt. Wenn das neue Medienelement länger ist, wird es am Ende gekürzt, damit es der Dauer des Platzhalters entspricht.
7. Es wird eine [Gruppe](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/gruppierte-medien/) (<https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/gruppierte-medien/>) erstellt, die den Namen des neuen Medienelements trägt. Wenn Sie die Größe oder andere Medieneigenschaften an die Vorlage anpassen müssen:



1. Klicken Sie auf das Symbol **+** um die neue Mediengruppe zu öffnen.
 2. Wählen Sie den Medienclip auf der Timeline aus.
 3. Nehmen Sie im Teilfenster [Eigenschaften](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/medien-eigenschaften/) die nötigen Anpassungen vor.
 4. Klicken Sie auf dem Gruppen-Tab oberhalb der Timeline auf das Symbol **X**, um die Gruppe zu schließen.
8. Wie Sie das Video weitergeben können, erfahren Sie im Tutorial [Video exportieren und weitergeben](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/exportieren-weitergeben/).

Tipp: Finden Sie noch mehr Vorlagen auf der Website „TechSmith Assets for Camtasia“.

Auf der Camtasia Assets-Website können Sie in einer großen Auswahl professionell gestalteter, anpassbarer Vorlagen stöbern und die passenden Vorlagen herunterladen. Siehe [Vorlage aus Camtasia Assets importieren](#).

Vorlagen verwalten


- [Vorlage aus Camtasia Assets importieren](#)
- [Vorlage von Ihrem Computer importieren](#)
- [Vorlage umbenennen](#)
- [Vorlage löschen](#)

Vorlage aus Camtasia Assets importieren

1. Wählen Sie im Camtasia Editor **Datei > Neues Projekt aus Vorlage**.
2. Das Dialogfeld „Vorlagen-Manager“ wird angezeigt. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Weitere Vorlagen herunterladen**.
3. Die Website [TechSmith Assets for Camtasia](https://library.techsmith.com/de/camtasia/assets/Customizable/Templates?webSyncID=aeb910cd-7c5c-1c33-2108-c5d8b0747798&sessionGUID=ea9d243e-d7ad-760c-9947-45d7ee616637) wird aufgerufen.
 - Auf dem Mac wählen Sie **Assets für Camtasia durchsuchen > Vorlagen**.
4. Um eine größere Vorschau und die verfügbaren Optionen für eine Vorlage anzuzeigen, bewegen Sie den

Mauszeiger darauf.


5. Klicken Sie auf die Schaltfläche **An Camtasia senden** .



Die Vorlage wird nun zum Vorlagen-Manager hinzugefügt. Im Vorlagen-Manager sind alle Vorlagen aufgeführt, die aktuell in Camtasia verfügbar sind.


Vorlage von Ihrem Computer importieren

Sie können Vorlagen importieren, die Sie selbst oder Ihr Team erstellt haben. Wie Sie eigene Vorlagen erstellen können, erfahren Sie im Tutorial [Videovorlage zum Weitergeben erstellen](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/videovorlage-erstellen/) (<https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/videovorlage-erstellen/>).


1. Wählen Sie im Camtasia Editor **Datei > Neues Projekt aus Vorlage**.
2. Das Dialogfeld „Vorlagen-Manager“ wird angezeigt. Klicken Sie auf die Schaltfläche  .
3. Wählen Sie die zu importierende Vorlagendatei (Dateiformat .camtemplate) und klicken Sie auf **Öffnen**.

Die Vorlage wird nun zum Vorlagen-Manager hinzugefügt. Im Vorlagen-Manager sind alle Vorlagen aufgeführt, die aktuell in Camtasia verfügbar sind.

Vorlage umbenennen

1. Wählen Sie im Camtasia Editor **Datei > Vorlagen verwalten** (Windows) oder **Camtasia > Vorlagen verwalten** (Mac).
2. Das Dialogfeld „Vorlagen-Manager“ wird angezeigt. Klicken Sie auf eine Vorlage, um sie auszuwählen.
3. Klicken Sie auf das Symbol  und wählen Sie **Vorlage umbenennen**.
4. Geben Sie den Namen der neuen Vorlage ein und drücken Sie die **Eingabetaste**.

Vorlage löschen

1. Wählen Sie im Camtasia Editor **Datei > Vorlagen verwalten** (Windows) oder **Camtasia > Vorlagen verwalten** (Mac).
2. Das Dialogfeld „Vorlagen-Manager“ wird angezeigt. Klicken Sie auf eine Vorlage, um sie auszuwählen.
3. Klicken Sie auf das Symbol  und wählen Sie **Vorlage löschen**.
4. Klicken Sie zur Bestätigung auf **Löschen** (Windows) oder **Ja** (Mac).

Schnelle Layouts und Effekte mit Camtasia Rev


Erfahren Sie, wie Sie vorhandene Aufnahmen in Camtasia Rev importieren können, um Ihr Video einheitlich zu gestalten.

Neue Camtasia Rev-Aufnahme starten

1. Öffnen Sie Camtasia.
2. Klicken Sie auf **Neue Aufnahme Camtasia Rev**.



3. Camtasia Recorder wird geöffnet. Nehmen Sie die gewünschten Aufnahmeeinstellungen vor. Siehe [Ihr erstes Video erstellen \(https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/aufnehmen-bearbeiten-weitergeben/\)](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/aufnehmen-bearbeiten-weitergeben/). Achten Sie darauf, dass die Option **Camtasia Rev** aktiviert ist.



4. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Aufnahme**.

Nach der Aufnahme wird eine Vorschau in Camtasia Rev geöffnet.


1. Wählen Sie die gewünschten Anpassungen. Siehe [Schnellere Videoerstellung mit Anpassungen in Camtasia Rev](#).
2. Sie können Ihr Video direkt aus Camtasia Rev exportieren oder auf **In Camtasia bearbeiten** klicken, um es weiter zu bearbeiten und zu perfektionieren. Siehe [Grundlegende Bearbeitung nach der Aufnahme \(https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/grundlagen-video-bearbeitung/\)](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/grundlagen-video-bearbeitung/).

Layouts und Effekte aus Camtasia Rev auf importierte Medien in einem Projekt anwenden

Mit der Option **Import nach Camtasia Rev** können Sie Medienclips in Ihrem Video schnell mit einem einheitlichen Look und Layout versehen.

Wenn Sie vorhandene Camtasia-Aufnahmen oder Videoclips von anderen Anwendern haben, können Sie diese in Camtasia Rev importieren, um den Szenen Ihres Videoprojekts ein durchgängig einheitliches Aussehen und Layout zu geben.

Hinweis: Camtasia Rev unterstützt verschiedene Video-, Bild- und Audiodateiformate. Wir empfehlen, eine unbearbeitete Camtasia-Aufnahmedatei (Dateiformat .trec) zu importieren. Dieses Format zeichnet ein breites Spektrum an Aufnahmedaten von Kamera, Bildschirm und Cursor auf, mit denen alle Layouts und Effekte von Camtasia Rev genutzt werden können.

1. Wählen Sie den **Tab „Medien“ > Reiter „Clip-Auswahl“**.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche  und wählen Sie **Medien importieren**, um Content zur Clip-Auswahl Ihres Projekts hinzuzufügen.
3. Klicken Sie in der Clip-Auswahl mit der rechten Maustaste (Windows) bzw. bei gedrückter Ctrl-Taste auf den Clip in der Clip-Auswahl und wählen Sie **In Camtasia Rev importieren**.
4. Der Clip wird in Camtasia Rev geöffnet. Wählen Sie die gewünschten Anpassungen. Siehe [Schnellere Videoerstellung mit Anpassungen in Camtasia Rev](#).


Hinweis: Wenn Ihr Projekt bereits Medien auf der Timeline enthält, ist der Tab **Größe** deaktiviert. Die Größe wird in diesem Fall auf die aktuellen Leinwandabmessungen: im Videoprojekt eingestellt.

5. Klicken Sie auf **In Camtasia bearbeiten**, um mit der Bearbeitung fortzufahren.

Camtasia fügt das Medium aus Camtasia Rev auf der Timeline ein. Wie Sie nach dem Aufnehmen und der Anpassung in Camtasia Rev noch einige von uns empfohlene Bearbeitungsschritte durchführen können, erfahren Sie im Tutorial [Grundlegende Bearbeitung nach der Aufnahme](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/grundlagen-video-bearbeitung/) (<https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/grundlagen-video-bearbeitung/>).

Layouts und Effekte aus Camtasia Rev auf zuvor aufgenommene Clips anwenden

Jetzt können Sie Camtasia Rev jederzeit aufrufen anstatt nur über den Camtasia Recorder. Öffnen Sie zuvor aufgenommene Clips und Aufnahmen in Camtasia Rev, um Zeit beim Erstellen von Videos zu sparen.



1. Öffnen Sie Camtasia.
2. Klicken Sie auf **Nach Camtasia Rev importieren**.
3. Wählen Sie den gewünschten Medienclip und klicken Sie auf **Öffnen**.

Hinweis: Camtasia Rev unterstützt verschiedene Video-, Bild- und Audiodateiformate. Wir empfehlen, eine unbearbeitete Camtasia-Aufnahmedatei (Dateiformat .trec) zu importieren. Dieses Format zeichnet ein breites Spektrum an Aufnahmedaten von Kamera, Bildschirm und Cursor auf, mit denen alle Layouts und Effekte von Camtasia Rev genutzt werden können.

4. Camtasia Rev wird geöffnet. Wählen Sie die gewünschten Anpassungen. Siehe [Schnellere Videoerstellung mit Anpassungen in Camtasia Rev](#).
5. Sie können Ihr Video direkt aus Camtasia Rev exportieren oder auf **In Camtasia bearbeiten** klicken, um es weiter zu bearbeiten und zu perfektionieren. Siehe [Grundlegende Bearbeitung nach der Aufnahme \(https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/grundlagen-video-bearbeitung/\)](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/grundlagen-video-bearbeitung/).

Schnellere Videoerstellung mit Anpassungen in Camtasia Rev

Hier sind einige Anpassungen, die Sie in Camtasia Rev vornehmen können. Ein paar Klicks genügen, um Ihr Video nach Ihren Vorstellungen zu gestalten.

Größe

Wählen Sie die gewünschte Größe des Videos aus – je nachdem, wo es gehostet oder geteilt werden soll. In Rev finden Sie Voreinstellungen für die Standardformate aller verbreiteten Kanäle.

Layout

Wählen Sie Ihr Layout aus einer Reihe von Optionen, die zum Inhalt Ihrer Aufnahme passen.

Hintergrund

Legen Sie Farben, Muster und Animationen für den Hintergrund fest, um Ihren Content optisch aufzuwerten.

Effekte

Wenden Sie verschiedene Effekte auf Cursor, Kameraaufnahme und Bildschirmaufzeichnung an, um die Aufmerksamkeit zu lenken oder das Publikum einzustimmen.

Filter

Wenden Sie optische Filter an, um das Erscheinungsbild des Kameravideos zu verbessern.

Hinweis: Sie können einige der automatisch ausgewählten Elemente in Camtasia Rev deaktivieren, zum Beispiel Hintergründe. Klicken Sie dazu im Tab **Hintergrund**, **Effekte** oder **Filter** auf die betreffende aktive Option.

Medien projektübergreifend verwenden (Bibliothek)

Erfahren Sie, wie Sie mit persönlichen Medienbibliotheken beim Erstellen von Videos Zeit sparen und überall einheitliche Gestaltungselemente verwenden können.


Themen in diesem Tutorial:

- [Überblick über die Bibliothek](#)
- [Assets hinzufügen oder organisieren](#)
- [Assets suchen](#)
- [Bibliothek teilen](#)

Überblick über die Bibliothek

In der Bibliothek speichern Sie alle Ihre Assets oder Medien, die Sie immer wieder in verschiedenen Camtasia-Videoprojekten verwenden können. Legen Sie hier Intros, animierte Hintergründe, Symbole, Titel, Musik, Gruppen, Anmerkungen und vieles mehr ab. So stehen Ihnen für Ihre Videos einheitliche Elemente zur Verfügung.

Öffnen Sie die Bibliothek, indem Sie den **Tab „Medien“** > **Reiter „Bibliothek“** wählen.



Sie haben mehrere Möglichkeiten, einem Video ein Element aus der Bibliothek hinzuzufügen:

- Ziehen Sie das Asset vom Reiter **Bibliothek** an die gewünschte Stelle auf der Timeline.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste (Windows) oder bei gedrückter Ctrl-Taste (Mac) auf ein Element in der Bibliothek und wählen Sie **An Abspielposition zu Timeline hinzufügen**.

Lassen Sie sich Tipps zur Positionierung von Medien oder Assets anzeigen.

In [Medien auf der Leinwand platzieren \(https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182299\)](https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182299) oder [Die Timeline erkunden \(https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182300\)](https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182300) erhalten Sie Empfehlungen, wie Sie Medien auf der Leinwand oder Timeline am besten platzieren können.

Assets hinzufügen oder organisieren

Benutzerdefinierte Bibliothek erstellen

Organisieren Sie Assets nach Projekt, Videotyp, Asset-Typ oder Marke.

1. Wählen Sie den **Tab „Medien“ > Reiter „Bibliothek“**.
2. Wählen Sie im Dropdown-Menü Bibliothek die Option **Neue Bibliothek anlegen**.
3. Geben Sie einen Namen ein.
4. Wählen Sie eine Option aus dem Dropdown-Menü **Start ab**, um eine leere Bibliothek oder eine Kopie einer vorhandenen Bibliothek zu erstellen.
5. Klicken Sie auf **Erstellen**.

Asset oder Gruppe zu einer Bibliothek hinzufügen

Asset oder Gruppe aus der Timeline:

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste (Windows) oder bei gedrückter Taste Ctrl (Mac) auf ein Asset oder eine Gruppe auf der Timeline und wählen Sie **Zur Bibliothek hinzufügen**.
2. Geben Sie einen Namen ein.

Tip: Empfehlungen zum Benennen von Assets


- Der Name sollte kurz sein.
- Vermeiden Sie allgemeine Namen wie „Callout1“. Verwenden Sie aussagekräftige Namen, die auf den Zweck des Videos, den Asset-Typ oder die Farbe hinweisen. Beispiel: „blaues-Sprecherintro“.

3. Wählen Sie im Dropdown-Menü **Bibliothek** eine Bibliothek aus.
4. Klicken Sie auf **Leinwandgröße verwenden**, um die Größe des Assets oder der Gruppe automatisch an die Leinwandabmessungen anzupassen oder auf **Sichtbare Größe verwenden**, um die ursprünglichen Abmessungen beizubehalten.
5. Klicken Sie auf **OK**.

Auswahl auf der Timeline:

1. Ziehen Sie die grünen und roten Anfangs- bzw. Endanzeigen, um einen


Timeline-Bereich auszuwählen.



2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste (Windows) oder bei gedrückter Taste Ctrl (Mac) auf den ausgewählten Bereich und wählen Sie **Timeline-Auswahl in Bibliothek speichern**.
3. Geben Sie einen Namen ein.
4. Wählen Sie im Dropdown-Menü **Bibliothek** eine Bibliothek aus.
5. Klicken Sie auf **Leinwandgröße verwenden**, um die Größe des Assets oder der Gruppe automatisch an die Leinwandabmessungen anzupassen oder auf **Sichtbare Größe verwenden**, um die ursprünglichen Abmessungen beizubehalten.
6. Klicken Sie auf **OK**.

Vom Computer:

1. Wählen Sie den **Tab „Medien“ > Reiter „Bibliothek“**.
2. Klicken Sie auf das Pluszeichen (+) und wählen Sie **Medien in Bibliothek importieren** oder ziehen Sie die gewünschten Assets in eine Bibliothek oder einen Ordner.



Aus der Clip-Auswahl:

1. Wählen Sie den **Tab „Medien“ > Reiter „Clip-Auswahl“**.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste (Windows) oder bei gedrückter Taste Ctrl (Mac) auf ein Asset in der **Clip-Auswahl** (https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182296) und wählen Sie **Zur Bibliothek hinzufügen**.
3. Wählen Sie im Dropdown-Menü **Bibliothek** eine Bibliothek aus.
4. Klicken Sie auf **OK**.

1. Wählen Sie den **Tab „Medien“ > Reiter „Bibliothek“**.


<p>Einen Ordner zur Bibliothek hinzufügen</p>	<ol style="list-style-type: none"> 2. Wählen Sie im Dropdown-Menü Bibliothek eine Bibliothek aus. 3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste (Windows) oder bei gedrückter Taste Ctrl (Mac) auf die Bibliothek und wählen Sie Neuer Ordner. 4. Geben Sie einen Namen für den Ordner ein. 5. Drücken Sie die Eingabe-Taste.
<p>Assets oder Ordner in einer Bibliothek verschieben</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wählen Sie den Tab „Medien“ > Reiter „Bibliothek“. 2. Wählen Sie im Dropdown-Menü Bibliothek eine Bibliothek aus. 3. Wählen Sie ein Asset oder einen Ordner durch Klicken aus. Halten Sie beim Klicken die Taste Strg (Windows) bzw. Cmd (Mac) gedrückt, um mehrere Assets oder Ordner auszuwählen. 4. Ziehen Sie die Auswahl in den gewünschten Ordner oder an die gewünschte Position in der aktuellen Bibliothek. <div style="border: 1px solid #ccc; background-color: #f9f9f9; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p>Hinweis: Um einen Unterordner hinzuzufügen, ziehen Sie den gewünschten Ordner mit gedrückter Maustaste in einen anderen Ordner.</p> </div>
<p>Assets oder Ordner in eine andere Bibliothek verschieben</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wählen Sie den Tab „Medien“ > Reiter „Bibliothek“. 2. Wählen Sie im Dropdown-Menü Bibliothek eine Bibliothek aus. 3. Wählen Sie ein Asset oder einen Ordner durch Klicken aus. Halten Sie beim Klicken die Taste Strg (Windows) bzw. Cmd (Mac) gedrückt, um mehrere Assets oder Ordner auszuwählen. 4. Klicken Sie mit der rechten Maustaste (Windows) oder bei gedrückter Taste Ctrl (Mac) auf die Auswahl und wählen Sie Verschieben nach > die gewünschte Bibliothek.
<p>Assets oder Ordner löschen</p>	<p>Klicken Sie mit der rechten Maustaste (Windows) oder bei gedrückter Taste Ctrl (Mac) auf ein Asset oder einen Ordner in der Bibliothek und wählen Sie Löschen.</p>

Assets suchen

Sie können anhand des Dateinamens innerhalb einer bestimmten Bibliothek oder in allen Bibliotheken nach Assets suchen.

<p>Assets in der Bibliothek suchen</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wählen Sie den Tab „Medien“ > Reiter „Bibliothek“. 2. Klicken Sie auf das Lupensymbol neben „Bibliothek durchsuchen“ und wählen Sie Alle Bibliotheken durchsuchen, Aktuelle Bibliothek durchsuchen oder einen kürzlich
---	---

verwendeten Suchbegriff aus dem Dropdown-Menü.



3. Geben Sie Text in das Feld **Bibliothek durchsuchen** ein.
4. Die Suchergebnisse werden angezeigt. Um die Suchergebnisse zu sortieren, klicken Sie mit der rechten Maustaste (Windows) oder bei gedrückter Taste Ctrl (Mac) auf ein Ergebnis und wählen Sie **Sortieren nach**.

Assets sortieren	Klicken Sie mit der rechten Maustaste (Windows) oder bei gedrückter Taste Ctrl (Mac) auf einen Ordner oder ein Asset in der Bibliothek und wählen Sie Sortieren nach . Sie können nach Name, Typ, „Hinzugefügt am“, „Verwendet am“ sortieren oder die Reihenfolge umkehren.
Assets in der Vorschau anzeigen	Doppelklicken Sie in der Bibliothek auf ein Asset. Ein Vorschaufenster wird angezeigt.

Bibliothek teilen

Um innerhalb eines Projekts oder einer Organisation einen einheitlichen Videostil beizubehalten, können Sie Ihre Bibliothek mit anderen teilen.

Erstellen Sie eine Camtasia-Paketdatei (.campackage), um Camtasia-Ressourcen wie [Vorlagen](https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182343) (https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182343), [Tastenkombinationen](https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182360) (https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182360), [Bibliotheken](https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182345), [Schemas](https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182345) (https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182345) und [Profile](https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182310) (https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182310) zu sichern und an andere Anwender oder Computer weiterzugeben. Siehe [Camtasia Ressourcen als Paket weitergeben](https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182342) (https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182342).

Hinweis: Bei einem Upgrade von Camtasia 2019 oder einer neueren Version werden Benutzerbibliotheken bei der Installation automatisch in die aktuelle Version von Camtasia importiert. Wenn Sie Bibliotheken aus älteren Versionen importieren möchten, gehen Sie wie hier beschrieben vor.

Bibliothek exportieren	<ol style="list-style-type: none">1. Wählen Sie den Tab „Medien“ > Reiter „Bibliothek“.2. Wählen Sie im Dropdown-Menü Bibliothek eine Bibliothek aus.3. Wählen Sie im Dropdown-Menü Bibliothek > Bibliothek verwalten > Bibliothek exportieren.
-------------------------------	---

	<ol style="list-style-type: none">4. Klicken Sie auf Speichern, um die LIBZIP-Datei zu speichern.5. Senden Sie die LIBZIP-Datei an andere, damit sie sie in Camtasia importieren können.
Bibliothek importieren	<ol style="list-style-type: none">1. Wählen Sie Datei > Bibliothek > Gezippte Bibliothek importieren.2. Navigieren Sie zu der gewünschten LIBZIP-Datei und klicken Sie auf Öffnen.3. Wählen Sie, ob Sie eine neue Bibliothek erstellen oder die Assets einer vorhandenen Bibliothek hinzufügen möchten, und klicken Sie auf Importieren. <p>Camtasia fügt die Assets der ausgewählten Bibliothek hinzu.</p>

Medienelemente auf der Leinwand platzieren

Erfahren Sie, wie Sie auf der Leinwand Medien für Ihr Video arrangieren und in der Vorschau anzeigen können.


Themen in diesem Tutorial:

- [Medien platzieren](#)
- [Die Leinwand-Bearbeitungsmodi](#)
- [Hintergrundfarbe ändern](#)

Die Leinwand ist der Vorschau- und Arbeitsbereich, in dem Sie die in Ihrem Video verwendeten Medien arrangieren, drehen, in der Größe anpassen und anordnen.


Medien platzieren

Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, um die Anzeigeposition von Medien in Ihrem Video zu ändern.




Verschieben

Klicken und ziehen Sie Medien an eine neue Position auf der Leinwand.




Größe ändern / Skalieren

Wählen Sie das Medienelement auf der Leinwand per Klick aus. Ziehen Sie den weißen Ziehpunkt des Medienelements nach innen oder außen.




Drehen

Wählen Sie das Medienelement auf der Leinwand per Klick aus. Um das Medienelement um den Ankerpunkt zu drehen, ziehen Sie den mittleren Ziehpunkt.




Zuschneiden

1. Klicken Sie in der Leinwand-Symboleiste auf **Zuschneiden**.



2. Wählen Sie das Medienelement auf der Leinwand per Mausklick aus und ziehen Sie einen blauen Ziehpunkt nach innen oder außen.
3. Positionieren Sie das Medienelement durch Klicken und Ziehen innerhalb des Rahmens.




Ausrichten

Die Begrenzungslinien am Rand der Leinwand helfen Ihnen, Medienelemente am Rand, an der Mitte oder an anderen Medienelementen auszurichten und einzurasten.

- **Leinwandhilfslinien:** Die Leinwandhilfslinien werden angezeigt, wenn Sie Medienelemente auf der Leinwand ziehen. Ziehen Sie das Medienelement bei gedrückter Maustaste, bis es am Rand, an der Mitte oder an anderen Medienhilfslinien ausgerichtet ist.

Um die Rasterlinien für das Einrasten auf der Leinwand auszublenden, wählen Sie **Ansicht > Einrasten der Leinwand aktivieren** (das Häkchen wird entfernt).

- **Führungslinien:** Siehe [Medienelemente auf der Leinwand bearbeiten](https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=241938) (https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=241938).



Anordnen – z-Achse der Timeline

Um Medienelemente auf der Leinwand anzuordnen, klicken Sie mit der rechten Maustaste (Windows) oder bei gedrückter Taste Ctrl (Mac) auf ein Medienelement und wählen Sie **Anordnen**.


Die Überlagerung der Medienelemente auf der z-Achse der Leinwand wird durch ihre Position auf der **Timeline** (https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182300) festgelegt. Medienelemente auf der oberen Timeline-Spur überdecken auf der Leinwand die Medienelemente auf den darunter befindlichen Spuren.



Tipp: Verwenden Sie das Eigenschaftfenster, um Präzisions-Bearbeitungsschritte für Medienelemente auf der Leinwand vorzunehmen.

Wählen Sie das Medienelement oder Asset auf der Leinwand aus und klicken Sie auf die **Eigenschaften** -Schlatfläche, um die verfügbaren Eigenschaften anzuzeigen. Im Eigenschaftfenster können Sie Text, Farben, Stile und weitere Optionen bearbeiten. Siehe [Das Eigenschaftfenster \(https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182312\)](https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182312).




Die Leinwand-Bearbeitungsmodi

Die Leinwand-Werkzeuge befinden sich in der Symbolleiste oberhalb der Leinwand.



Werkzeug	Beschreibung
Bearbeitungsmodus (Standard) 	Wählen Sie diesen Modus, um Medienelemente auf der Leinwand zu verschieben, in der Größe zu ändern und zu drehen.
Modus „Eckpunkte verschieben“ 	<p>Wählen Sie diesen Modus, um eine 3D-Perspektive zu erzeugen oder die Ecken des Medienclips in die Umrisse eines Geräteraumens oder eines anderen Objekts einzupassen.</p> <p>So können Sie zum Beispiel ihre eigene Bildschirmaufnahme in einen Monitor auf einem Foto einfügen oder Texteingaben auf einem Whiteboard simulieren. Siehe 3D-Effekt erzeugen (Eckpunkte verschieben) (https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/eckpunkte-verschieben/).</p>

Werkzeug	Beschreibung
	
<p>Schwenkmodus</p> 	<p>Wenn auf einen Bereich gezoomt wurde und nur ein Ausschnitt der Leinwand angezeigt wird, wählen Sie diesen Modus oder halten Sie die Leertaste gedrückt und ändern Sie den sichtbaren Bereich durch Klicken und Ziehen.</p> <p>Die ursprüngliche Position und Größe der Medienelemente wird beim Schwenken beibehalten. Im Schwenkmodus können die Elemente auf der Leinwand nicht bearbeitet werden.</p>
<p>Zuschneidemodus</p> 	<p>Wählen Sie diesen Modus, um nicht benötigte Bereiche aus Medienelementen zu entfernen.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Klicken Sie auf das Symbol Zuschneiden, um den Zuschneidemodus zu aktivieren. 2. Wählen Sie das Medienelement, das Sie zuschneiden wollen, auf der Leinwand per Mausklick aus. 3. Wählen Sie den Bereich, der entfernt werden soll, mit den blauen Ziehpunkten aus. <p>Sie können Medienelemente auch zuschneiden, während ein anderer Bearbeitungsmodus aktiv ist. Halten Sie dazu die Alt-Taste (Windows) oder die Wahltaste (Mac) gedrückt.</p>
<p>Leinwand lösen / verankern</p>	<p>Um die Videovorschau im Vollbildmodus anzuzeigen oder besser ansehen zu können, lösen Sie die Leinwand aus dem Camtasia-Anwendungsfenster heraus und verschieben Sie sie an eine andere Position, zum Beispiel auf einen zweiten Monitor.</p> <p>So lösen Sie die Leinwand:</p> <p>Klicken Sie mit der rechten Maustaste (Windows) oder bei gedrückter Taste Ctrl (Mac) auf einen leeren Leinwandbereich und wählen Sie Leinwand lösen. Ziehen Sie die gelöste Leinwand an die gewünschte Position auf dem Bildschirm.</p>


Werkzeug	Beschreibung
	<p>So verankern Sie die Leinwand wieder:</p> <p>Klicken Sie mit der rechten Maustaste (Windows) oder bei gedrückter Taste Ctrl (Mac) auf einen leeren Leinwandbereich und wählen Sie Leinwand verankern.</p>
<p>Vollbild-Modus</p>  unter Windows  Mac	<p>Wenn die Leinwand aus dem Camtasia-Anwendungsfenster herausgelöst ist, können Sie sie auf den Vollbildmodus erweitern. Drücken Sie ESC, um den Vollbildmodus zu beenden.</p>
<p>Leinwandvergrößerung ändern</p> 	<p>Um die Vorschau oder das Bearbeiten von Medienelementen in Ihrem Videos zu erleichtern, können Sie die Vergrößerungsstufe der Leinwand ändern. Klicken Sie auf die Dropdown-Liste Leinwandoptionen, um die Vergrößerungsstufe auszuwählen.</p> <ul style="list-style-type: none"> Die Abmessungen der Leinwand und die Bearbeitungsabmessungen oder die endgültige Größe des Videos werden durch diese Einstellung nicht geändert. Um das gesamte Video innerhalb des Leinwandbereichs zu betrachten, wählen Sie Einpassen. Wenn die Ansicht vergrößert ist, können Sie den sichtbaren Leinwandbereich ändern, indem Sie auf die Schwenkmodus-Schaltfläche klicken oder die Leertaste gedrückt halten, während Sie den Leinwandinhalt ziehen.
Projekteinstellungen	<p>Hier können Sie die Leinwandabmessungen, die Bearbeitungs-Framerate und die Audiopegel festlegen. Siehe Gestochen scharfe Bildschirmaufnahmen (https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=182307).</p>

Hintergrundfarbe ändern

Wenn Medienelemente oder Assets die Leinwand nicht vollständig bedecken, ist im fertigen Video der Leinwandhintergrund zu sehen.

Für das gesamte Video:

- Klicken Sie mit der rechten Maustaste (Windows) oder bei gedrückter Taste Ctrl (Mac) auf die Leinwand und wählen Sie **Projekteinstellungen**.
- Das Dialogfeld „Projekteinstellungen“ wird angezeigt. Wählen Sie im Dropdown-Menü **Farbe** eine Farbe aus.




3. Klicken Sie auf **Übernehmen**.


Für einen Teil des Videos:

1. Klicken Sie auf den Tab **Anmerkungen**.

2. Klicken Sie auf den Reiter **Formen**.




3. Ziehen Sie ein Rechteck auf die Leinwand. Ziehen Sie die Ziehpunkte, bis die Anmerkung die gesamte Leinwand ausfüllt.



4. Klicken Sie mit der rechten Maustaste (Windows) oder bei gedrückter Taste Ctrl (Mac) auf die Anmerkung auf der Leinwand und wählen Sie **Anordnen > An hinterste Position**.

5. Wählen Sie in den Eigenschaften die gewünschte Hintergrundfarbe aus den Farbauswahl-Dropdownlisten **Farbe** und **Kontur**.

6. Ziehen Sie ein Ende des Anmerkungsclips auf der Timeline nach außen, um die Dauer für den Hintergrund im Video festzulegen.




Zoom-Aufnahmen bearbeiten

Sie können Ihre Zoom-Aufnahmen in Camtasia bearbeiten, um nicht benötigte Passagen zu entfernen, Probleme beim Ton zu beheben und der Aufzeichnung den letzten Schliff zu geben, bevor Sie sie mit anderen teilen.

Themen in diesem Tutorial:

- [Zoom-Aufnahmen importieren](#)
- [Trimmen am Anfang und Ende des Videos](#)
- [Passagen entfernen](#)
- [Audio bearbeiten](#)
- [Intro oder Outro hinzufügen](#)
- [Aufzeichnung weitergeben](#)

Zoom-Aufnahmen importieren

1. Öffnen Sie Camtasia.
2. Klicken Sie auf den Tab **Medien**.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche  > **Medien importieren** oder doppelklicken Sie der Clip-Auswahl.
4. Navigieren Sie zu der Zoom-aufnahme und klicken Sie auf **Öffnen** (Windows) oder **Importieren** (Mac).
5. Die importierten Medien werden in der Clip-Auswahl angezeigt. Ziehen Sie dann die Zoom-Aufnahme aus der Clip-Auswahl auf die Timeline.

Tipp: Bearbeitungszeit sparen durch Tastenkombinationen zur Wiedergabe mit variablen Geschwindigkeiten.

- Drücken Sie die Taste **J**, um die Timeline mit einfacher, doppelter, vier- oder achtfacher Geschwindigkeit rückwärts abzuspielen.
- Drücken Sie die Taste **K**, um die Timeline-Wiedergabe zu unterbrechen.
- Drücken Sie die Taste **L**, um die Timeline mit einfacher, doppelter, vier- oder achtfacher Geschwindigkeit vorwärts abzuspielen.

Trimmen am Anfang und Ende des Videos

Entfernen Sie die Wartezeit am Anfang oder die Gespräche vor Beginn der eigentlichen Sitzung durch Trimmen.

1. Ziehen Sie das linke Ende des Clips nach innen oder außen.
2. Ziehen Sie die Positionsanzeige an die gewünschte Stelle auf der Timeline und klicken Sie auf **Wiedergabe**, um den zugeschnittenen Clip in der Vorschau anzuzeigen.

Passagen entfernen

1. Markieren Sie den gewünschten Auswahlbereich, indem Sie den grünen oder roten Ziehpunkt der Positionsanzeige an die gewünschte Position ziehen.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Ausschneiden**.



Der ausgewählte Bereich wird ausgeschnitten und die auf der Timeline verbleibenden Medienteile werden zusammengeheftet.

Audio bearbeiten


Fügen Sie Audiopunkte ein, um in ausgewählten Bereichen der Zoom-Aufnahme die Lautstärke anzupassen.

1. Doppelklicken Sie auf einen Clip mit Audiodaten, um einen Audiopunkt zu setzen.
2. Ziehen Sie Audiopunkte oder die Linie zwischen zwei Audiopunkten an die an die gewünschte Position, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu senken.

Siehe [Audio bearbeiten \(https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182336\)](https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182336).

Intro oder Outro hinzufügen

Intros stellen mit Animationen und Text einen Rahmen für den Inhalt des Videos her. Outros nutzen Animationen und Text, um am Ende eines Videos Kontaktinformationen, URLs und Handlungsaufforderungen (Call-to-Actions, CTAs) für Betrachter bereitzustellen.




So nutzen Sie einen der vorgefertigten Titel für Camtasia in Ihrem Intro oder Outro:

1. Wählen Sie den **Tab „Medien“ > Reiter „Camtasia Assets“ > Titel > Alle anzeigen**.
2. Stöbern Sie in den Titeln oder geben Sie einen Suchbegriff im Suchfeld ein.
3. Ziehen Sie das Asset vom Reiter **Camtasia-Assets** an die gewünschte Stelle auf der Timeline oder Leinwand, um es Ihrem Video hinzuzufügen.
4. Um die Titel anzupassen, klicken Sie auf **Eigenschaften**. Jedes Asset hat individuelle Eigenschaften wie Farbe, Größe, Text und Geschwindigkeit, Text, die angepasst werden können. Bearbeiten Sie die Eigenschaften für jedes Asset nach Bedarf.

Weitere Informationen zu Camtasia Assets finden Sie unter [Videos mit Camtasia Assets verbessern \(https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/camtasia-assets/\)](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/camtasia-assets/).

Aufzeichnung weitergeben



Um Ihre bearbeitete Zoom-Aufnahme an andere weiterzugeben, klicken Sie auf **Exportieren** und wählen Sie die gewünschte Option aus.

Sie können zum Beispiel auf **Lokale Datei** klicken um die Aufnahme auf Ihrem Computer zu speichern oder sie direkt auf YouTube und andere Plattformen hochladen.

Ausführliche Informationen zu den Weitergabeoptionen finden Sie unter [Video exportieren und weitergeben](https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182298) (https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182298).


Wo ist die Camtasia-Bibliothek?

Erfahren Sie, wo Sie in Camtasia 2023.3.0 und späteren Versionen die Bibliothek finden.

Wir haben die Bibliothek auf den Tab **Medien** verschoben, damit alle Optionen, mit denen Sie Ihrem Video Medien und Assets hinzufügen können, an einem Ort gespeichert sind. Siehe [Ihr Video zusammenstellen](https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=246834) (https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=246834).

Bisheriger Ort


In Camtasia 2023.2 und älteren Versionen gab es einen eigenen Tab für die Bibliothek.



Neuer Ort

In Camtasia 2023.3.0 und späteren Versionen finden Sie die Bibliothek hier:

Wählen Sie den **Tab „Medien“ > Reiter „Bibliothek“**.



Um alle Möglichkeiten kennenzulernen, mit denen Sie Ihrem Video Content hinzufügen können, sehen Sie sich auch diese Tutorials an:

- [Medien projektübergreifend verwenden \(Bibliothek\) \(https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182344\)](https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182344)
- [Videos mit Camtasia Assets verbessern \(https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=246837\)](https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=246837)
- [Projektmedien importieren und verwalten \(Clip-Auswahl\) \(https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182296\)](https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182296)

PowerPoint-Präsentation aufnehmen

Lernen Sie drei Möglichkeiten kennen, eine Microsoft PowerPoint-Präsentation mit Camtasia aufzuzeichnen.

Camtasia bietet drei Möglichkeiten, eine Microsoft PowerPoint-Präsentation aufzuzeichnen:

1. [Aufnahme mit dem Camtasia PowerPoint Add-In \(nur Windows\)](#)
2. [Folien in Camtasia importieren und Sprecherkommentar aufnehmen](#)
3. [Mit dem Camtasia Recorder aufzeichnen](#)

Aufnahme mit dem Camtasia PowerPoint Add-In (nur Windows)


Mit dem Camtasia PowerPoint Add-In können Sie eine Präsentation direkt in Microsoft PowerPoint aufnehmen. Bei der Videoaufzeichnung werden alle Übergänge und Animationen in der Präsentation mit erfasst.

Hinweis: Die PowerPoint Add-In-Symbolleiste ist nur für Windows verfügbar. Informationen zum Aufzeichnen von PowerPoint-Präsentationen auf dem Mac finden Sie unter [PowerPoint-Folien importieren \(https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182346\)](https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182346) oder [Mit dem Camtasia Recorder aufzeichnen](#).

1. Öffnen Sie Microsoft PowerPoint.
2. Klicken Sie auf den Tab **Add-Ins**.
3. Wählen Sie in der Symbolleiste die Aufnahmeoptionen aus.



4. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Aufnahme**.
5. Testen Sie die Audiofunktion und starten Sie dann die Aufnahme durch Klicken auf die Schaltfläche oder Drücken der Tastenkombination **STRG+UMSCH+F9**.



6. Um die Aufnahme zu beenden, drücken Sie die Tastenkombination **STRG+UMSCH+F10** oder die **ESC**-Taste.

7. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Aufnahme beenden**.
8. Geben Sie der Aufnahme einen Namen und klicken Sie auf **Speichern**.
9. Wählen Sie **Ihre Aufnahme produzieren** oder **Ihre Aufnahme bearbeiten** und klicken Sie auf **OK**.

Weitere Informationen zum Aufnehmen mit dem PowerPoint Add-In und Anpassen der Einstellungen finden Sie unter [Aufzeichnung mit dem PowerPoint Add-In \(https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182347\)](https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182347).

Folien in Camtasia importieren

Sie können einzelne Folien im Dateiformat .ppt oder .pptx in die Clip-Auswahl importieren. Ziehen Sie die Folien auf die Timeline, um ihre Videopräsentation zu erstellen nehmen Sie den gesprochenen Kommentar auf. Mit dieser Methode können Sie zusätzliche Übergangseffekte, Callouts und andere in Camtasia verfügbare Enhancements verwenden.

Siehe [PowerPoint-Folien importieren \(https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182346\)](https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182346).

Mit dem Camtasia Recorder aufzeichnen

Sie können Ihre Präsentation mit dem Camtasia Recorder aufzeichnen, während Sie sie halten. Öffnen Sie die Präsentation im Präsentationsmodus und zeichnen Sie sie mit dem Camtasia Recorder auf. Bei der Aufnahme werden alle Animationen und Übergänge in der Präsentation aufgezeichnet.

Weitere Informationen zum Einrichten der Aufnahme finden Sie im Abschnitt [Aufnehmen, bearbeiten, weitergeben \(https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182295\)](https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182295).

Aufzeichnung mit dem PowerPoint Add-In (Windows)

Lernen Sie, wie Sie Camtasia Add-In für Microsoft PowerPoint anpassen können, um Präsentationen aufzuzeichnen.


Das Camtasia PowerPoint Add-In stellt zuverlässige und anpassbare Funktionen bereit, mit denen Sie Präsentationen direkt Microsoft PowerPoint aufzeichnen können, um die Aufnahme anschließend in Camtasia zu bearbeiten.

Hinweis: Die PowerPoint Add-In-Symbolleiste ist nur für Windows verfügbar. Informationen zum Aufzeichnen von PowerPoint-Präsentationen auf dem Mac finden Sie unter [PowerPoint-Folien importieren \(https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182346\)](https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182346) oder [PowerPoint-Präsentation aufnehmen \(https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182352\)](https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182352).


Aufnahme einrichten

Hinweis: Die PowerPoint Add-In-Symbolleiste wird standardmäßig mit Camtasia installiert. Wenn das Add-In in Microsoft PowerPoint nicht angezeigt wird, führen Sie in PowerPoint die folgenden Schritte durch: Wählen Sie **Datei > Optionen > Tab „Add-Ins“ > Dropdown-Menü „Verwalten“**. Wählen Sie **Deaktivierte Elemente** und klicken Sie auf **Los**. Wenn das Camtasia Add-In in der Liste aufgeführt ist, wählen Sie es aus und klicken dann auf **Aktivieren**.

1. Öffnen Sie Microsoft PowerPoint.
2. Klicken Sie auf den Tab **Add-Ins**.



3. Die Aufnahmeoptionen werden in der Symbolleiste angezeigt,




4. So legen Sie die Aufnahmeoptionen fest:
 - **A. Audio aufnehmen:** Klicken Sie auf das Symbol, um die Aufzeichnung von Audiodaten (Mikrofon oder System-Audio) ein- oder auszuschalten. Hinweise zur Auswahl des Geräts und den einzelnen Audioeinstellungen finden Sie unter [Optionen des Camtasia Add-Ins](#).

- **B. Kamera aufnehmen:** Klicken Sie auf das Symbol, um die Kamera ein- oder auszuschalten.
- **C. Kameravorschau anzeigen:** Klicken Sie auf das Symbol, um eine Vorschau des Kamerabilds anzuzeigen. Um die Vorschau zu schließen, klicken Sie in der oben rechten Fensterecke auf das Symbol **X**.
- **D. Aufnahmeoptionen:** Klicken Sie auf das Symbol, um die [Optionen des Camtasia Add-Ins](#) aufzurufen und Einstellungen vorzunehmen.

Optionen des Camtasia Add-Ins


Klicken Sie in der Symbolleiste auf die Schaltfläche **Aufnahmeoptionen**, um die Optionen des Camtasia Add-Ins anzuzeigen.

Option	Beschreibung
Pause bei Aufnahmestart	<ul style="list-style-type: none"> • Aktivieren Sie diese Option, um vor der Aufzeichnung den Aufnahmepegel des Mikrofons zu überprüfen.  <ul style="list-style-type: none"> • Deaktivieren Sie die Option, wenn die Aufzeichnung nach dem Klick auf die Aufnahmeschaltfläche sofort beginnen soll.
Nach Beendigung mit Camtasia bearbeiten	<ul style="list-style-type: none"> • Aktivieren Sie diese Option, wenn Camtasia nach dem Ende der Aufzeichnung automatisch gestartet werden soll. • Deaktivieren Sie die Option, um die Aufzeichnung zu speichern, ohne dass Camtasia gestartet wird.
Wasserzeichen einfügen	<ul style="list-style-type: none"> • Aktivieren Sie diese Option, um ein Logo oder ein anderes Bild in Ihre Aufzeichnung einzublenden. • Klicken Sie auf die Schaltfläche Wasserzeichen, um die Bilddatei auszuwählen und die Eigenschaften festzulegen.
Am Ende der Präsentation	<p>Wählen Sie die gewünschte Option für das Verhalten am Ende der Präsentation: Aufnahme fortsetzen, Fortsetzung der Aufnahme bestätigen oder Aufnahme beenden.</p>
Video-Framerate	<p>Wählen Sie die Anzahl der Frames pro Sekunde aus. Aufnahmen mit einer höheren Framerate wirken flüssiger, die Dateien belegen jedoch auch mehr Speicherplatz.</p>


Aufnehmen als	Wählen Sie das gewünschte Format für die Videokodierung: TSC2 oder H.264 . Hinweise zur Auswahl des gewünschten Formats finden Sie in dem englischsprachigen Artikel When to Use TSC2 vs H264 in Camtasia for Screen Recording (https://support.techsmith.com/hc/en-us/articles/360042592752-When-to-Use-TSC2-vs-H264-in-Camtasia-for-Screen-Recording) .
Audio aufnehmen	<ul style="list-style-type: none"> • Aktivieren Sie diese Option, um Mikrofon und/oder System-Audio aufzunehmen. • Deaktivieren Sie die Option, um das Videobild ohne Ton aufzunehmen.
Audioquelle	Wählen Sie ein eingebautes oder angeschlossenes Mikrofon aus.
Lautstärke	Passen Sie die Lautstärke für die Aufnahme mit dem Regler an.
Systemaudio aufnehmen	Aktivieren Sie diese Option, um System-Audio (die Audioausgabe von Anwendungen und Websites) aufzunehmen.
Von Kamera aufnehmen	<ul style="list-style-type: none"> • Aktivieren Sie diese Option, um Videobilder einer eingebauten oder angeschlossenen Kamera aufzunehmen und als Bild im Bild anzuzeigen. • Klicken Sie auf Kamerasetup, um die gewünschte Kamera auszuwählen, das Vorschaubild anzuzeigen und auszuwählen und Kameraeigenschaften, Abmessungen und Framerate festzulegen.
Tastenkombinationen	Hier können Sie die Tastaturbefehle für Aufnahme/Pause und Stopp (Beenden der Aufnahme) festlegen.

PowerPoint-Präsentation aufnehmen

1. Zeigen Sie das Camtasia Add-In in PowerPoint an und legen Sie die Optionen für die Aufzeichnung fest.
Siehe [Aufnahme einrichten](#).
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Aufnahme**.
 - Wenn die Option **Pause bei Aufnahmestart** nicht aktiviert ist, beginnt die Aufnahme sofort.
 - Ist die Option **Pause bei Aufnahmestart** aktiviert, wird das Dialogfenster „Camtasia-Aufnahme ist angehalten“ angezeigt. Testen Sie die Audioaufnahme, indem Sie ein paar Worte sprechen, und passen Sie die Lautstärke des Mikrofons mit dem Schieberegler an. Starten Sie dann die Aufnahme durch Klicken auf die Schaltfläche oder Drücken der Tastenkombination **STRG+UMSCH+F9**.




- Um die Aufnahme zu beenden, drücken Sie die Tastenkombination **STRG+UMSCH+F10** oder die **ESC**-Taste.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche **Aufnahme beenden**.



- Geben Sie der Aufnahme einen Namen und klicken Sie auf **Speichern**.
- Wählen Sie **Ihre Aufnahme produzieren** oder **Ihre Aufnahme bearbeiten** und klicken Sie auf **OK**.

Dialog



PowerPoint-Folien importieren

Importieren Sie PowerPoint-Folien direkt in Camtasia und passen Sie sie schnell an Ihren gesprochenen Kommentar an.

PowerPoint-Folien importieren

Sie können PowerPoint-Präsentationen (Dateiformat .ppt oder .pptx) direkt in Camtasia importieren und dort den Sprecherkommentar für die Folien aufnehmen.

1. Wählen Sie **Datei > Importieren > Medien**.
2. Wählen Sie eine PowerPoint-Präsentationsdatei (.ppt oder .pptx).

Hinweis: Sie können die PowerPoint-Präsentationsdatei auch direkt auf die Clip-Auswahl ziehen, um die Folien zu importieren.

3. Klicken Sie auf **Öffnen** (Windows) oder **Importieren** (Mac).
4. Auf dem Mac wird nun Microsoft PowerPoint geöffnet.
 - Klicken Sie auf die Schaltfläche **Zugriff gewähren**.
 - Wählen Sie im Dropdown-Menü Folien die gewünschte Option: **Alle**, **Bereich** oder **Einzelseite**.
 - Klicken Sie auf **Importieren**.
5. Camtasia importiert die Folien als Grafiken in die Clip-Auswahl. Ziehen Sie die Folien auf die Timeline.
6. Die voreingestellte Anzeigedauer für eine Folie beträgt 5 Sekunden. Ziehen Sie den Endpunkt des Clips nach außen, um die Dauer zu verlängern. Wie Sie vor dem Importieren: von Präsentationsfolien und anderen Medien die Dauer anpassen können, erfahren Sie unter [Standard-Anzeigedauer für Präsentationsfolien ändern](#).
7. Nehmen Sie den [gesprochenen Kommentar](https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182335) auf.


Tipp: Video-Inhaltsverzeichnis erstellen

Fügen Sie Markierungen zur Timeline hinzu, um ein Video-Inhaltsverzeichnis für das fertige Video zu erstellen. Siehe [Markierungen und Video-Inhaltsverzeichnis hinzufügen](#) (https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182313).

Standard-Anzeigedauer für Präsentationsfolien ändern

Die Anzeigedauer für Folien und Bilder, die zur Timeline hinzugefügt werden, ist auf 5 Sekunden voreingestellt.

1. Wählen Sie im Menü **Bearbeiten** (Windows) bzw. **Camtasia 2023** (Mac) > **Einstellungen** (macOS 13 oder später) bzw. **Voreinstellungen** (Windows und macOS 12 oder früher).
2. Klicken Sie auf **Timing** (Windows) oder **Timeline** (Mac).
3. Geben Sie eine Standarddauer unter **Bilder** (Windows) oder **Standarddauer für Bilder** (Mac) an.



4. Klicken Sie zur Bestätigung auf **OK** (Windows) oder schließen Sie den Dialog „Optionen“ (Mac), um die Änderungen zu speichern.

Tipp: Dauer einer einzelnen Folie anpassen

Um die Dauer einer einzelnen Präsentationsfolie anzupassen, wählen Sie den betreffenden Clip auf der Timeline aus. Ziehen Sie dann das Ende des Clips nach innen oder außen. Eventuell müssen Sie erst Leerraum zwischen den Folien einfügen, bevor Sie die Dauer erweitern können.

Leerraum zwischen Präsentationsfolien einfügen

Sie können Leerraum zwischen Folien einfügen, um Platz für einen längeren Kommentar oder zusätzliche Medien zu schaffen.

Medienelemente auf einer Spur verschieben:

Halten Sie die **Umschalt**-Taste gedrückt und ziehen Sie das Medienelement an eine neue Position auf der Timeline. Medienelemente, die sich rechts vom ausgewählten Element befinden, werden zusammen mit der Auswahl verschoben.

Medienelemente auf mehreren Spuren verschieben:

1. Wählen Sie den ersten Videoclip auf jeder Spur mit **Umschalt+Klick** aus.
2. Halten Sie die **Umschalt**-Taste gedrückt und ziehen Sie das Medienelement an eine neue Position auf der Timeline. Medienelemente, die sich rechts vom ausgewählten Element befinden, werden zusammen mit der Auswahl verschoben.

Hinweis: Auf dem Mac müssen Sie auf den letzten ausgewählten Medienclip klicken und ihn mit gedrückter Maustaste ziehen, um Medienelemente rechts von der Auswahl zu verschieben.

Gesprochenen Kommentar aufnehmen


Einen gesprochenen Kommentar für ein Video aufnehmen und bearbeiten.

Mit der Option „Gesprochener Kommentar“ können Sie einen gesprochenen Kommentar aufnehmen, während das Video auf der Timeline wiedergegeben wird. Sie können ein Skript einfügen, um es während der Aufnahme abzulesen.


Tipp: Beginnen Sie mit hervorragender Audioqualität.

- Verwenden Sie das beste Mikrofon, das Sie sich leisten können.
- Verwenden Sie die vorgegebenen Audioeinstellungen von Camtasia Recorder oder beginnen Sie Ihr Projekt, indem Sie mit [TechSmith Audiate \(https://www.techsmith.com/audiate.html?webSyncID=aeb910cd-7c5c-1c33-2108-c5d8b0747798&sessionGUID=ea9d243e-d7ad-760c-9947-45d7ee616637\)](https://www.techsmith.com/audiate.html?webSyncID=aeb910cd-7c5c-1c33-2108-c5d8b0747798&sessionGUID=ea9d243e-d7ad-760c-9947-45d7ee616637) Sprecherkommentare aufnehmen und bearbeiten.
- Machen Sie **IMMER** eine kurze Testaufnahme, um sicherzustellen, dass Audiodaten aufgezeichnet werden.
- Verwenden Sie [Audioeffekte \(https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=196578\)](https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=196578), um die Audioqualität zu verbessern oder zu korrigieren.
- Fügen Sie Audiopunkte ein, um in ausgewählten Bereichen der Wellenform die Lautstärke anzupassen.

1. Klicken Sie auf den Tab **Gesprochener Kommentar**.



2. Wählen Sie im Dropdown-Menü das gewünschte Audiogerät aus.
3. Sprechen Sie so wie bei einer Aufnahme, um den Audiopegel zu testen. Wenn das Signal des Lautstärkemessers nicht grün ist oder wenn es zu gelb oder rot wechselt, passen Sie den Audiopegel mit dem Schieberegler an.



4. Geben Sie bei Bedarf Ihr Skript in das Textfeld ein oder kopieren Sie es und fügen Sie es ein.
5. Wählen Sie **Lautsprecher bei Aufnahme deaktivieren** (Windows) bzw. **Lautsprecher deaktivieren** (Mac), um zu verhindern, dass Audio auf der Timeline über Ihre Lautsprecher oder Kopfhörer wiedergegeben wird.
6. Ziehen Sie die Suchleiste an die gewünschte Stelle auf der Timeline.
7. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Aufnahme starten**.
8. Camtasia spielt das Video auf der Timeline ab. Sprechen Sie in ein Mikrofon, um einen gesprochenen Kommentar aufzunehmen.


9. Um die Aufnahme zu beenden, klicken Sie auf **Stopp**.
10. Unter Windows müssen Sie einen Dateinamen eingeben und auf **Speichern** klicken.



Der Audioclip wird der Timeline und der Clip-Auswahl hinzugefügt.

Medienelemente auf der Leinwand bearbeiten

Lernen Sie, wie Sie das Aussehen von Medien anpassen und sie mittels Führungslinien auf der Leinwand anordnen können.

Sie können die folgenden Leinwandaktionen nutzen, um das Aussehen von Medien in einem Video anzupassen:

Medien auswählen	Wählen Sie das Medienelement auf der Leinwand per Mausclick aus. Um mehrere Medienelemente auszuwählen, halten Sie die Umschalttaste gedrückt und klicken Sie nacheinander auf die Clips.
Medien mit den Leinwand-Bedienelementen verschieben, in der Größe ändern und drehen	<ul style="list-style-type: none">• Medienelement verschieben: Klicken Sie auf ein Medienelement und ziehen Sie es auf eine andere Position auf der Leinwand.• Größe eines Medienelements ändern: Ziehen Sie einen Ziehpunkt des Medienelements bei gedrückter Maustaste nach innen oder außen.• Medienelement drehen: Ziehen Sie den mittleren Ziehpunkt bei gedrückter Maustaste. <p>Hinweis: Unter Windows können Sie die Größe der Leinwand-Bedienelemente zum Ändern der Größe und zum Drehen anpassen. Wählen Sie dazu im Menü Bearbeiten > Optionen > Tab Programm. Wählen Sie dann im Dropdown-Menü Größe der Leinwand-Bedienelemente die gewünschte Einstellung.</p> 
Leinwand-Lineal ein-/ausblenden	Um das Leinwand-Lineal zu aktivieren bzw. zu deaktivieren, wählen Sie im Menü Ansicht die Option Leinwand-Lineal ein- bzw. ausblenden

Eigenschaften von Medienelementen öffnen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wählen Sie das Medienelement auf der Leinwand per Mausklick aus. Um mehrere Medienelemente auszuwählen, halten Sie die Umschalttaste gedrückt und klicken Sie nacheinander auf die Clips. 2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Eigenschaften, um den Eigenschaftenbereich (https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182312) zu öffnen.
Medien neu ordnen	<p>Rechtsklicken Sie auf das Medienelement und wählen Sie Anordnen.</p>  <p>Die auf der Timeline befindlichen Medienelemente werden in die neue Reihenfolge (auf der z-Achse) gebracht.</p>
Medien ausrichten	<p>Um Medien auszurichten, können Sie die folgenden Optionen nutzen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Leinwandhilfslinien: Die Leinwandhilfslinien werden angezeigt, wenn Sie Medienelemente auf der Leinwand bewegen. Ziehen Sie das Medienelement auf der Leinwand bei gedrückter Maustaste, bis es am Rand, an der Mitte oder an anderen Medien-Hilfslinien ausgerichtet ist.  <p>Um die Rasterlinien für das Einrasten auszublenden, wählen Sie Ansicht > Einrasten der Leinwand aktivieren (das Häkchen wird entfernt).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Führungslinien: Siehe Medien mittels Führungslinien ausrichten.

Medien mittels Führungslinien ausrichten


Sie können Führungslinien erstellen, um auf der Leinwand Medien auszurichten oder visuelle Begrenzungen zu schaffen.

So erstellen Sie Führungslinien:

1. Wählen Sie im Menü **Ansicht > Leinwand-Lineal einblenden**.
2. Um eine vertikale Führungslinie hinzuzufügen, klicken Sie auf das Lineal links und ziehen Sie die Linie mit gedrückter Maustaste auf die Leinwand.



3. Um eine horizontale Führungslinie hinzuzufügen, klicken Sie auf das Lineal oben und ziehen Sie die Linie mit gedrückter Maustaste auf die Leinwand.



4. Die Position von Führungslinien lässt sich durch Klicken und Ziehen ändern.

Tipps:


- Ändern Sie die Leinwandgröße, um Ihre Arbeit pixelgenau zu prüfen. Siehe [Die Leinwand \(https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/arbeiten-auf-der-leinwand/\)](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/arbeiten-auf-der-leinwand/).
- Deaktivieren Sie das Einrasten auf der Leinwand, um Medienclips manuell mittels Führungslinien auszurichten. Wählen Sie im Menü **Ansicht > Einrasten der Leinwand aktivieren**, um das Häkchen neben der Option zu entfernen.
- Um eine Führungslinie von der Leinwand zu entfernen, klicken Sie **mit der rechten Maustaste** (Windows) bzw. **bei gedrückter Taste Ctrl** (Mac) darauf und wählen Sie **Führungslinie entfernen**. Mit der Option **Alle Führungslinien entfernen** können Sie alle Linien zugleich entfernen.

Die Timeline erkunden

Erfahren Sie, wie Sie die Elemente Ihres Videos auf der Timeline anordnen können.

Timeline-Überblick

Auf der Timeline sind alle Medienelemente in einem Video in ihrer zeitlichen Abfolge angeordnet. Auf der Timeline stellen Sie Ihr Video zusammen.









Inhalt zu einem Video hinzufügen

Ziehen Sie Medienelemente aus einem der Reiter [Clip-Ablage](https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182296) (https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182296), [Camtasia-Assets](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/camtasia-assets/) (<https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/camtasia-assets/>) oder [Bibliothek](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=182344) (https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=182344) auf die Timeline. Wenn Sie auf der Timeline Medienelemente bearbeiten, bleiben die entsprechenden Originalversionen in der Clip-Auswahl unverändert.

Vorschau eines Videos anzeigen



Die Positionsanzeige kennzeichnet einen bestimmten Zeitpunkt im Video. Alle Medienelemente, die sich an diesem Punkt auf der Timeline befinden, werden als aktueller Frame auf der [Leinwand](https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182299) (https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182299) dargestellt.



<p>Vorschau eines Frames anzeigen</p>	<p>Ziehen Sie die Positionsanzeige an die gewünschte Stelle auf der Timeline. Camtasia zeigt den Frame auf der Leinwand an.</p>
<p>Vorschau eines Videos anzeigen</p>	<p>Ziehen Sie die Positionsanzeige an die gewünschte Stelle auf der Timeline. Klicken Sie auf die Wiedergabe-Schaltfläche, um eine Vorschau des Videos abzuspielen.</p>  <div style="border: 1px solid green; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p>Tip: Bearbeitungszeit sparen durch Tastenkombinationen zur Wiedergabe mit variablen Geschwindigkeiten.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Drücken Sie die Taste J, um die Timeline mit einfacher, doppelter, vier- oder achtfacher Geschwindigkeit rückwärts abzuspielen. • Drücken Sie die Taste K, um die Timeline-Wiedergabe zu unterbrechen. • Drücken Sie die Taste L, um die Timeline mit einfacher, doppelter, vier- oder achtfacher Geschwindigkeit vorwärts abzuspielen. </div>
<p>Vorschau einer Spur anzeigen (Spur einzeln abspielen) Eine einzelne ausgewählte Spur auf der Leinwand in der Vorschau anzeigen.</p>	<p>Halten Sie die Taste Alt (Windows) oder die Wahltaste (Mac) gedrückt und klicken sie auf das Symbol  links von der Spur. Das Symbol ändert sein Aussehen zu  und alle anderen Spuren werden deaktiviert.</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p>Hinweis: Wenn Sie das Video exportieren, während eine Solospur aktiv ist, wird nur diese einzelne Spur exportiert.</p> </div>
<p>Timeline vergrößern / verkleinern</p>	<p>Sie können die Timeline-Ansicht mit dem Zoom-Schieberegler vergrößern. Das ermöglicht eine präzisere Bearbeitung.</p>  <p>Um die gesamte Projekt-Timeline auf den Bildschirm zu bringen, klicken Sie auf das Symbol .</p>

Timeline-Spuren

Die Timeline besteht aus mehreren Ebenen oder Spuren. Medien auf der jeweils oberen Spur überdecken Medien auf den darunter befindlichen Spuren.



Reihenfolge der Spuren

Bei visuellen Medienelementen auf der Timeline bestimmt die Reihenfolge der Spuren, wie die Medienelemente im Video auf der z-Achse angeordnet sind, d. h. wie sie einander überlagern.

Um die Reihenfolge der Spuren zu ändern, klicken Sie neben den Namen der Spur und ziehen Sie diese an eine neue Position auf der Timeline.

Timeline fixieren/lösen

Sie können die Timeline lösen, um mehr Spuren gleichzeitig anzuzeigen oder die Timeline zur genaueren Bearbeitung auf einen anderen Monitor zu verschieben.

So lösen Sie die Timeline:


Wählen Sie dazu **Ansicht > Timeline > Timeline lösen** oder drücken Sie **Strg+3** (Windows) bzw. **Befehlstaste+3** (Mac).

So fixieren Sie die Timeline wieder:


Drücken Sie die Tastenkombination **Strg+3** (Windows) bzw. **Cmd+3** (Mac), um die Timeline wieder zu fixieren.

Spurgröße (Spurhöhe) ändern

Mit dem Spuren-Schieberegler können Sie Größe aller Spuren gleichzeitig ändern.



Um die Größe einer einzigen Spur zu ändern, ziehen Sie den Rand zwischen den Spuren nach oben oder unten.



Spur hinzufügen

Es können unbegrenzt viele Spuren zur Timeline hinzugefügt werden.

Führen Sie einen der folgenden Schritte durch, um eine Spur hinzuzufügen:

- Klicken Sie auf das **+**, um eine Spur zur Timeline hinzuzufügen.
- Ziehen Sie ein Medienelement aus der Clip-Ablage oder Bibliothek auf einen leeren Bereich der Timeline.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Spur und wählen Sie **Spur einfügen > Oben** oder **Unten**.


Spur entfernen

- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Namen einer Spur und wählen Sie **Spur entfernen**.
- Rechtsklicken Sie auf den Namen einer Spur und wählen Sie **Alle leeren Spuren entfernen**.

Durch die Spuren scrollen

Wenn die Timeline mehrere Spuren enthält, verwenden Sie die Bildlaufleiste, um weitere Spuren anzuzeigen.

Klicken Sie dazu auf die Bildlaufleiste rechts von der Timeline und ziehen Sie sie nach oben oder unten.




Spur umbenennen

Doppelklicken Sie auf den Namen der Spur und geben Sie einen neuen Namen ein.

Spur sperren / entsperren


Sie können eine Spur sperren, damit die Medienelemente auf dieser Spur nicht bearbeitet oder modifiziert werden können.

Spur sperren

Klicken Sie auf das Symbol  links neben der Spur. Das Symbol wird weiß hervorgehoben und die Spur wird abgeblendet und schraffiert dargestellt, um zu zeigen, dass sie gesperrt ist.

Spur aktivieren/deaktivieren

Wenn Sie eine Spur deaktivieren, werden die darauf enthaltenen Medien von der Leinwand, aus der Vorschau und dem exportierten Video entfernt.




Spur entsperren


Klicken Sie auf das weiße Schloss-Symbol links neben der Spur. Die Farbe des Symbols ändert sich zu grau und die Spur wird nicht mehr abgeblendet dargestellt, um zu zeigen, dass sie nicht mehr gesperrt ist.

Info zu gesperrten Spuren

- Medien auf einer gesperrten Spur werden auf der Leinwand, in der Vorschau und im exportierten Video wiedergegeben.
- Medien auf einer gesperrten Spur können nicht ausgeschnitten, kopiert, gelöscht, eingefügt oder auf andere Weise bearbeitet werden.

Spur deaktivieren

Klicken Sie auf das Symbol  links neben der Spur. Das Symbol wird weiß hervorgehoben und die Spur wird abgeblendet, um zu zeigen, dass sie deaktiviert ist.



Spur aktivieren

Klicken Sie auf das weiße Augensymbol links von der Spur. Die Farbe des Symbols ändert sich zu grau und die Spur wird nicht mehr abgeblendet dargestellt, um zu zeigen, dass sie aktiv ist.


Hinweis zu deaktivierten Spuren


- Medien, die sich auf deaktivierten Spuren befinden, sind im exportierten Video nicht zu sehen.
- Das Deaktivieren von Spuren kann nützlich sein, um verschiedene Audioclips zu erproben. So können Sie etwa die Spur mit dem Sprecherkommentar deaktivieren, um bei der Wiedergabe nur die Hintergrundmusik anzuhören.
- Medien auf einer deaktivierten Spur können nicht ausgeschnitten, kopiert, gelöscht, eingefügt usw. werden.

Magnetische Spur aktivieren/deaktivieren


Sie können Lücken zwischen den Medienclips auf einer Spur automatisch entfernen.


Magnetische Spur aktivieren

Klicken Sie auf das Symbol  links neben der Spur. Lücken zwischen den Medienclips werden automatisch entfernt.



Magnetische Spur deaktivieren

Klicken Sie auf das Symbol  links neben der Spur. Zwischen den Medien auf einer Spur lassen sich Lücken einfügen.



Informationen zu magnetischen Spuren


- Sie können Medienelemente auf einer magnetischen Spur verschieben oder neu anordnen, es ist aber nicht möglich, Lücken zwischen Medienelementen einzufügen.
- Innerhalb von Gruppen auf magnetischen Spuren bleiben Lücken erhalten.

Informationen zu häufig verwendeten Aufgaben bei der Timeline-Bearbeitung für magnetische Spuren finden Sie unter [Grundlagen der Timeline-Bearbeitung](https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182317) (https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182317).

Quiz-/Markierungsansicht anzeigen/verbergen

Wenn ein Quiz oder eine Markierung zur Timeline hinzugefügt wird, wird die Quiz- bzw. Markierungsansicht automatisch geöffnet.

Klicken Sie auf das Symbol  und wählen Sie die Spuren aus, die angezeigt oder verborgen werden sollen.



Weitere Informationen zu Quizfragen und Markierungen finden Sie unter [Quizfragen und Umfragen erstellen](https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182328) (https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182328) oder [Markierungen hinzufügen](https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182313) (https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182313).

Tipp: Mit effizienten Bearbeitungstechniken können Sie Zeit bei der Bearbeitung sparen.


Im Abschnitt [Erweitertes Bearbeiten \(https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182314\)](https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182314) stellen wir Ihnen Techniken vor, mit denen Sie Ihre Videos effizienter bearbeiten und Mehrfachaufnahmen vorbeugen können.

Markierungen und ein Video-Inhaltsverzeichnis erstellen

Fügen Sie Markierungen zur Timeline hinzu, um bestimmte Stellen zu kennzeichnen oder ein interaktives Inhaltsverzeichnis zu erstellen, mit dem die Betrachter im Video navigieren können.

Arbeit mit Markierungen



Markierungen kennzeichnen bestimmte Punkte auf der Timeline oder innerhalb von Medien.




Mit Markierungen können Sie:

- Einem Video ein interaktives Inhaltsverzeichnis hinzufügen, um Navigationspunkte für die Betrachter zu erstellen. Siehe [Ein Video-Inhaltsverzeichnis erstellen](#).
- Bearbeitungspunkte markieren, zum Beispiel Fehler, die bei der Aufnahme entstanden sind, oder Abschnitte, die entfernt werden sollen.
- Punkte markieren, an denen ein langes Video in mehrere kürzere Videos geteilt werden soll.
- Automatisch jede Folie auf der Timeline markieren, wenn Sie eine PowerPoint- oder Keynote-Präsentation aufnehmen.



Option	Beschreibung
Während der Aufnahme eine Markierung hinzufügen	Drücken Sie während der Aufnahme Strg+M (Windows) bzw. Umsch+Strg+Wahltaste+Cmd+M (Mac).
Markierung zur Timeline hinzufügen	Timeline-Markierungen bleiben immer an ihrer ursprünglichen Position auf der Timeline. Bearbeitungsschritte auf der Timeline haben keine Auswirkung auf sie. <ol style="list-style-type: none">1. Ziehen Sie die Positionsanzeige an die gewünschte Stelle auf der Timeline.2. Drücken Sie Umschalt+M.
	Medienclip-Markierungen sind an den Medienclip gebunden. Wenn Sie den Medienclip verschieben, wird auch die Markierung verschoben. <ol style="list-style-type: none">1. Drücken Sie Strg+M, um die Markierungsansicht zu öffnen.2. Klicken Sie innerhalb des Mediums auf das Pluszeichen-Symbol.


<p>Markierung zu einem Medienclip hinzufügen</p>	
<p>Markierungsansicht ein-/ausblenden</p>	<p>In der Markierungsansicht wird die Markierungsspur mit den Namen der Markierungen auf der Timeline angezeigt. Wechseln Sie in die Markierungsansicht, um Markierungen zu bearbeiten.</p>  <p>Drücken Sie Strg+M.</p>
<p>Nächste Markierung</p>	<p>---</p>
<p>Vorige Markierung</p>	<p>---</p>
<p>Timeline-Auswahl bis zur vorherigen Markierung</p>	<p>Drücken Sie Strg+Umsch+[, um den Bereich zwischen der Positionsanzeige und der vorherigen Markierung auszuwählen.</p>
<p>Timeline-Auswahl bis zur nächsten Markierung</p>	<p>Drücken Sie Strg+Umsch+], um den Bereich zwischen der Positionsanzeige und der nächsten Markierung auszuwählen.</p>
<p>Namen der Markierung ändern</p>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin-bottom: 10px;"> <p>Hinweis: Wenn Sie das Video beim Exportieren mit einem Inhaltsverzeichnis versehen, werden die Einträge aus den Markierungsnamen erstellt.</p> </div> <ol style="list-style-type: none"> 1. Klicken Sie auf eine Markierung, um sie auszuwählen. 2. Geben Sie den neuen Namen in den Eigenschaften ein.





3. Drücken Sie die **Eingabetaste**.


Eine Timeline-Markierung
in eine Medienmarkierung
umwandeln

1. Drücken Sie **Strg+M**, um die Markierungsansicht zu öffnen.
2. Bewegen Sie den Mauszeiger auf den Medienclip, um das Symbol  anzuzeigen.
3. Klicken Sie dort, wo die vertikale Markierungslinie den Medienclip schneidet, auf das Symbol .



Eine Medienmarkierung in
eine Timeline-Markierung
umwandeln

1. Drücken Sie **Strg+M**, um die Markierungsansicht zu öffnen.
2. Bewegen Sie den Mauszeiger auf die Markierungsspur, um das Symbol  anzuzeigen.
3. Klicken Sie dort, wo die vertikale Markierungslinie den Medienclip schneidet, auf das Symbol .



Position einer Markierung
ändern

Klicken Sie auf eine Markierung und ziehen Sie sie mit gedrückter Maustaste an die gewünschte Position.

Eine Markierung löschen

1. Klicken Sie auf eine Markierung, um sie auszuwählen.


	2. Drücken Sie die Taste Löschen auf der Tastatur.
Alle Markierungen löschen	Wählen Sie Ändern > Markierungen > Alle Markierungen entfernen .

Ein Video-Inhaltsverzeichnis erstellen

Fügen Sie Markierungen als Navigationspunkte in Ihrem Video-Inhaltsverzeichnis zur Timeline hinzu. Die Namen der Markierungen erscheinen im Inhaltsverzeichnis des Videos.



1. Um die Spur mit dem Markierungen anzuzeigen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü **Quiz/Markierung** und wählen Sie „Markierung“ oder drücken Sie **Strg+M**.



2. Ziehen Sie die Positionsanzeige an die gewünschte Stelle auf der Timeline. Um eine Markierung zur Timeline hinzufügen, klicken Sie auf die Markierungsspur oder drücken Sie **Umsch+M**, um eine Timeline-Markierung hinzuzufügen.
3. Geben Sie im Eigenschaftenbereich einen Namen ein und drücken Sie die **Eingabetaste**.

Video mit Inhaltsverzeichnis exportieren

Hinweis: Der TechSmith Smart Player wird benötigt, wenn in einem Video Inhaltsverzeichnisse, geschlossene Untertitel, Durchsuchbarkeit, Quizfragen und/oder interaktive Hotspots verwendet werden sollen. Um den TechSmith Smart Player in Ihr Video einzubinden, exportieren Sie es als lokale Datei oder nach Screencast.

Windows

Wählen Sie einen der folgenden Speicherorte aus:

- **Screencast** – Wählen Sie **Exportieren > Screencast**.
- **Lokale Datei:** Siehe die folgende Anleitung für Ihre Programmversion.

Lokale Datei – Camtasia 2022 und spätere Versionen

▼ Details anzeigen

1. Wählen Sie **Exportieren > Lokale Datei**.
2. Wählen Sie im Dialog „Lokale Datei“ unter „Dateityp“ die Option **MP4 mit Smart Player**.
3. Klicken Sie auf **Weiter**.

Mac

Wählen Sie einen der folgenden Speicherorte für das Video aus:

- **Screencast** – Wählen Sie **Exportieren > Screencast**.
- **Lokale Datei:**
 1. Wählen Sie **Exportieren > Lokale Datei > Exportieren als MP4 (.mp4)**.
 2. Wählen Sie die folgenden Optionen aus:
 - Dateiformat: Exportieren als MP4 (.mp4)
 - Aktivieren Sie die Option **Exportieren als Webseite**.
 - Aktivieren Sie die Option **Inhaltsverzeichnis aus Markierungen erstellen**.
 3. Klicken Sie auf **Exportieren**.

Um das Inhaltsverzeichnis anzuzeigen, müssen Betrachter auf die Schaltfläche **Inhaltsverzeichnis** im Steuerbereich des Videos klicken.



Videoclips mit „Frame erweitern“ einfrieren

Erfahren Sie, wie Sie einen Frame erweitern können, um die Dauer eines Videoclips zu verlängern.

Sie können einen Videoclip verlängern, um ihn an die Tonspur oder den Sprecherkommentar anzupassen oder um Zeit zum Erklären eines bestimmten Bilds in Ihrer Aufnahme zu gewinnen.


Windows:

1. Ziehen Sie die Positionsanzeige auf den Frame, der erweitert werden soll.
2. Rechtsklicken Sie auf den Videoclip und wählen Sie **Frame erweitern** oder drücken Sie **Umsch+E** auf der Tastatur.
3. Das Dialogfeld Frame erweitern wird angezeigt. Geben Sie die gewünschte Dauer für den erweiterten Frame ein.
4. Klicken Sie auf **OK**.

Sie können den Frame auch erweitern, indem Sie die **Alt**-Taste gedrückt halten, während Sie das Ende eines Clips ziehen.

Mac:

Halten Sie die **Wahl**taste gedrückt, während Sie das Ende eines Clips ziehen.



Erweitern und Lücke schließen

Um Raum für den verlängerten Clip zu schaffen, können Sie die Medienelemente verschieben, die sich rechts davon auf derselben Spur befinden.

Windows

Halten Sie die **Umschalt-** und die **Alt-Taste** gedrückt, während Sie das Ende des Medienelements ziehen.

Mac:

1. Halten Sie die **Wahltaste** gedrückt, während Sie die folgenden Schritte ausführen.
2. Klicken Sie auf das Ende des Medienclips und halten Sie die Maustaste gedrückt, um ihn zu erweitern. Das Symbol „Frame erweitern“ wird angezeigt.



3. Halten Sie die Taste **Cmd** gedrückt, während Sie das Ende des Clips ziehen.

Exportierten Frame als Bilddatei einfügen

Fügen Sie einen Frame auf einer neuen Spur hinzu, um mehr Flexibilität beim Bearbeiten zu haben.

1. Ziehen Sie die Positionsanzeige auf den gewünschten Frame.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste (Windows) oder bei gedrückter Taste Ctrl (Mac) auf die Positionsanzeige und wählen Sie **Exportierten Frame hinzufügen**.

Der Frame wird als Bilddatei in die Clip-Auswahl exportiert und automatisch auf einer neuen Spur zur Timeline hinzugefügt.

Clips verbinden

Sie können Medienclips zusammenheften, um sie als Einheit auszuwählen, zu verschieben und zu bearbeiten.

Medien heften

Wenn Sie Medienclips aufgeteilt haben, können Sie sie später wieder zusammenheften und als einen Clip bearbeiten.

Weitere Informationen zum Aufteilen von Clips finden Sie unter [Fehler entfernen \(Trimmen und Teilen\)](https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182315) (https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182315).

1. Wählen Sie durch Klicken und Ziehen des Cursors die beiden Medienclips aus, die Sie zusammenheften möchten.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste (Windows) oder bei gedrückter Taste Ctrl (Mac) auf die Medienelemente und wählen Sie **Ausgewählte Medien heften**.

- Abschnitte von Medienelementen können nur geheftet werden, wenn sie ursprünglich zu demselben Clip gehörten.
- Medienelemente müssen benachbart sein, damit sie geheftet werden.
- Medienelemente werden automatisch geheftet, wenn Sie einen Bereich ausgeschnitten haben.
- Medienelemente werden NICHT geheftet, wenn Sie einen Bereich gelöscht haben. In diesem Fall wird eine Lücke auf der Timeline gelassen.

Geheftete Medien lösen

So trennen Sie geheftete Medienclips:

- **Windows:** Rechtsklicken Sie auf die Heftnaht und wählen Sie **Heftung lösen**.
- **Mac:** Klicken Sie bei gedrückter Taste Ctrl auf die Heftnaht und wählen Sie **Geheftete Medien lösen**.

Enhancement zu gehefteten Medien hinzufügen

Geheftete Medien haben die gleichen Eigenschaften. Animationen oder Effekte, die Sie zu gehefteten Medien hinzufügen, werden auf beide Clips angewendet. Animationen können über die Heftnaht hinweg angewendet werden.

1. Heften Sie die Medien zusammen. Siehe [Medien heften](#).
2. Klicken Sie auf einen Enhancement-Tab, zum Beispiel **Animationen**, **Audioeffekte** oder **Visuelle Effekte**.
3. Ziehen Sie das Enhancement auf das geheftete Medium auf der Timeline.
4. (Optional) Wenn Sie einen Animationseffekt auf das Medium anwenden, passen Sie die Länge des Animationspfeils so an, dass er die Heftnaht überbrückt.

Mehrere Clips gleichzeitig verschieben

Erfahren Sie, wie Sie Videoclips auf verschiedenen Spuren verschieben können, um Platz zu schaffen oder eine Gruppe von Medienelementen zu verschieben.

Medienelemente auf einer Spur verschieben

Halten Sie die **Umschalt**-Taste gedrückt und ziehen Sie das Medienelement an eine neue Position auf der Timeline. Alles, was sich rechts vom Medienelement befindet, wird zusammen mit der Auswahl verschoben.

Medienelemente auf mehreren Spuren verschieben

1. Wählen Sie den ersten Videoclip auf jeder Spur mit **Umschalt+Klick** aus.
2. Halten Sie die **Umschalt**-Taste gedrückt und ziehen Sie das Medienelement an eine neue Position auf der Timeline. Alles, was sich rechts vom Medienelement befindet, wird zusammen mit der Auswahl verschoben.

Erweitertes Verschieben / Frame erweitern

Lernen Sie, wie Sie Ihre Videos mit den Funktionen „Erweitertes Verschieben“ und „Frame erweitern“ noch professioneller gestalten können.

Manchmal muss man in der Mitte eines Projekts Platz für eine längere Erklärung oder zusätzliche Inhalte schaffen.

Mit den Funktionen „Erweitertes Verschieben.“ oder „Erweitertes Teilen“ können Sie den nötigen Platz erzeugen und anschließend den Video-Frame erweitern, um mehr Zeit für eine längere Audioaufnahme zu gewinnen.

Medien neu anordnen oder eine Lücke einfügen

Option	Schritt für Schritt
Lücke an einer bestimmten Stelle einfügen (Teilen mit Transfer)	Halten Sie die Umschalt -Taste gedrückt und ziehen Sie die Positionsanzeige. Camtasia teilt das Medienelement auf allen Spuren und verschiebt alles rechts neben der Positionsanzeige.
Medien verschieben, um eine Lücke einzufügen (Verschieben mit Transfer)	<p>Medienelemente auf einer Spur verschieben:</p> <p>Halten Sie die Umschalt-Taste gedrückt und ziehen Sie das Medienelement an eine neue Position auf der Timeline. Alles, was sich rechts vom Medienelement befindet, wird zusammen mit der Auswahl verschoben.</p> <p>Medienelemente auf mehreren Spuren verschieben:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Wählen Sie den ersten Videoclip auf jeder Spur mit Umschalt+Klick aus.2. Halten Sie die Umschalt-Taste gedrückt und ziehen Sie das Medienelement an eine neue Position auf der Timeline. Alles, was sich rechts vom Medienelement befindet, wird zusammen mit der Auswahl verschoben.

Frame erweitern (Frame einfrieren)

Sie können einen Frame in einem Video erweitern, um die Dauer passend zur Tonspur bzw. zum Sprachkommentar zu verlängern. Es ist auch möglich, einen Videoframe als Bilddatei zur Timeline hinzuzufügen, um mehr Möglichkeiten bei der Bearbeitung zu haben, oder ihn als Bilddatei zu speichern und außerhalb Ihres Projekts zu verwenden.

Frame eines Videoclips erweitern



Windows:

1. Ziehen Sie die Positionsanzeige auf den Frame, der erweitert werden soll.
2. Rechtsklicken Sie auf den Videoclip und wählen Sie **Frame erweitern** oder drücken Sie **Umsch+E** auf der Tastatur.
3. Das Dialogfeld Frame erweitern wird angezeigt. Geben Sie die gewünschte Dauer für den erweiterten Frame ein.
4. Klicken Sie auf **OK**.

Sie können den Frame auch erweitern, indem Sie die **Alt**-Taste gedrückt halten, während Sie das Ende eines Clips ziehen.

Mac:


Halten Sie die **Wahl**taste gedrückt, während Sie das Ende eines Clips ziehen.

Beim Erweitern des Frames andere Medien verschieben, um eine Lücke einzufügen (Erweitern und Lücke schließen)

Um Raum für den verlängerten Clip zu schaffen, können Sie die Medienelemente verschieben, die sich rechts davon auf derselben Spur befinden.

Windows:

Halten Sie die **Umschalt- und die Alt-Taste** gedrückt, während Sie das Ende des Medienelements ziehen.

Option	Schritt für Schritt
	<p>Mac:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Halten Sie die Wahltaste gedrückt, während Sie die folgenden Schritte ausführen. 2. Klicken Sie auf das Ende des Mediaclips und halten Sie die Maustaste gedrückt, um ihn zu erweitern. Das Symbol „Frame erweitern“ wird angezeigt.  3. Halten Sie die Taste Cmd gedrückt, während Sie das Ende des Clips ziehen.
<p>Exportierten Frame als Bilddatei einfügen</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ziehen Sie die Positionsanzeige auf den Frame, der exportiert werden soll. 2. Rechtsklicken Sie auf die Positionsanzeige und wählen Sie Exportierten Frame hinzufügen. Camtasia fügt den Frame auf der Timeline ein.
<p>Videoframe als Bild speichern</p>	<p>Den aktuellen Frame (auf der Leinwand) als Grafikdatei speichern (BMP, GIF, JPG oder PNG).</p>

Option	Schritt für Schritt
	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="1227 233 1463 411">1. Ziehen Sie die Positionsanzeige auf den Frame, der exportiert werden soll.<li data-bbox="1227 432 1463 569">2. Wählen Sie Exportieren > Frame exportieren als.<li data-bbox="1227 590 1463 873">3. Das Dialogfeld Frame exportieren als wird angezeigt. Geben Sie einen Dateinamen ein und wählen Sie einen Speicherort für die Datei aus.<li data-bbox="1227 894 1463 1178">4. Wählen Sie ein Dateiformat aus dem Feld Dateityp (Windows) oder geben Sie nach dem Dateinamen einen Dateityp ein (Mac).<li data-bbox="1227 1199 1414 1272">5. Klicken Sie auf Speichern.

Mit magnetischen Spuren Lücken auf der Timeline schließen

Sie können automatisch Lücken zwischen den Medienelementen auf einer Spur entfernen, um Medien auf der Timeline einzufügen oder neu anzuordnen.


Auf magnetischen Spuren werden alle Lücken zwischen Medienclips automatisch entfernt.

- Sie können Medienelemente auf einer magnetischen Spur verschieben oder neu anordnen. Es ist jedoch nicht möglich, Lücken zwischen Medienelementen einzufügen.
- Innerhalb von Gruppen auf magnetischen Spuren bleiben Lücken erhalten.

Magnetische Spur aktivieren

Klicken Sie auf das Symbol  links neben der Spur.

Lücken zwischen den Medienclips werden automatisch entfernt.



Medien einfügen

Ziehen Sie Medienelemente aus der **Clip-Ablage** oder **Bibliothek** auf eine Spur.

Wenn Sie Medienelemente zwischen zwei Clips hinzufügen, machen die anderen Medien auf der Spur automatisch Platz, d. h. sie werden verschoben.

Medien neu anordnen


Klicken und ziehen Sie Medien an eine neue Position auf der Spur.

Wenn Sie Medienelemente zwischen zwei Clips verschieben, ändern die anderen Medien auf der Spur automatisch ihre Position, um Platz zu schaffen.

Magnetische Spur deaktivieren

Klicken Sie auf das Symbol  links neben der Spur.

Zwischen den Medien auf einer Spur lassen sich Lücken einfügen.



Gruppen-Tabs verwenden


Sie können Medienelemente gruppieren, um Übersicht auf Ihrer Timeline zu schaffen und mehrere Medienclips gleichzeitig zu bearbeiten.

Themen in diesem Tutorial:

- [Arbeit mit Gruppen](#)
- [Gruppe erstellen](#)
- [Gruppe bearbeiten](#)
- [Gruppe zur Bibliothek hinzufügen](#)
- [Vorschau für Gruppe anzeigen](#)

Arbeit mit Gruppen

Eine Gruppe ist ein Set von Medien, Anmerkungen und/oder Enhancements, die in einer einzelnen Spur kombiniert sind.



Sie können Medien gruppieren, um Folgendes zu tun:

- die Timeline organisieren
- mehrere Medien auf der Leinwand oder auf der Timeline zusammen verschieben
- Eigenschaften wie Skalierung oder Deckkraft für alle Medien in der Gruppe gemeinsam bearbeiten
- [benutzerdefinierte Assets](https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182311) (https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182311) erstellen, die geteilt und projektübergreifend verwendet werden können
- [eine Mediengruppe in Ihrer Bibliothek speichern](#), um sie später in einem anderen Projekt zu verwenden.

Merkmale einer Gruppe:

- Gruppen können eine unbegrenzte Anzahl von Medien, Anmerkungen, Enhancements oder Spuren enthalten.
- Gruppen können ihrerseits wieder in anderen Gruppen enthalten sein.
- Leerräume bleiben zwischen Medien in Gruppen auf magnetischen Spuren enthalten.





Eine Gruppe erstellen

1. Klicken Sie **bei gedrückter Umschalt-Taste** auf Medien auf der Timeline, um sie der Gruppe hinzuzufügen.

2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste (Windows) oder bei gedrückter Ctrl-Taste (Mac) auf die Auswahl und wählen Sie **Gruppieren** oder drücken Sie **Strg+G** (Windows) bzw. **Cmd+G** (Mac).

Eine Gruppe bearbeiten

Einige Gruppen in der Standardbibliothek von Camtasia und auf der Website [TechSmith Assets für Camtasia](https://library.techsmith.com/de/camtasia?webSyncID=984746c1-301c-3d5b-188b-293d7e9a147c&sessionGUID=47165951-4d36-463c-c8b6-b74a77acb872) (<https://library.techsmith.com/de/camtasia?webSyncID=984746c1-301c-3d5b-188b-293d7e9a147c&sessionGUID=47165951-4d36-463c-c8b6-b74a77acb872>) haben Eigenschaften, die Sie bearbeiten können, zum Beispiel Titel, Zwischentitel oder Formen. Siehe [Das Eigenschaftfenster](https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182312) (https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182312).

Option	Schritt für Schritt
<p>Gruppe öffnen</p> <p>Eine Gruppe auf der Timeline erweitern, um Medienelemente einzeln anzuzeigen und zu bearbeiten.</p>	<p>Klicken Sie in der Gruppe auf der Timeline auf das Symbol  oder klicken Sie auf eine Gruppe auf der Leinwand und drücken Sie die Tastenkombination Strg+Umschalt+G (Windows).</p>  <p>Die Medienelemente in der Gruppe werden auf eigenen Spuren angezeigt. Der Name der Gruppe wird in einem Tab oberhalb der Timeline angezeigt.</p> 
<p>Gruppe schließen</p> <p>Medienelemente einer Gruppe auf eine einzelne Spur reduzieren.</p>	<p>Klicken Sie auf dem Gruppen-Tab oberhalb der Timeline auf das Symbol  oder drücken Sie die Tastenkombination Strg+Umschalt+ U (Windows).</p>


Option	Schritt für Schritt
--------	---------------------



Die Gruppe wird auf einer einzigen Spur auf der Timeline angezeigt.


Navigation zwischen Gruppen und Timeline

Klicken Sie auf einen Tab, um zwischen offenen Gruppen und der Haupt-Timeline zu navigieren. Der Name des jeweils aktiven Tabs wird grün dargestellt.




Medien zu einer vorhandenen Gruppe hinzufügen

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste (Windows) oder bei gedrückter Taste Ctrl (Mac) auf das Medienelement auf der Timeline oder Leinwand und wählen Sie **Ausschneiden**.
2. Klicken Sie auf das Symbol **+**, um die betreffende Gruppe zu öffnen.






3. Fügen Sie das Medienelement zur Gruppe hinzu:
 - o Windows: Rechtsklicken Sie auf die Leinwand oder einen leeren Bereich auf der Timeline und wählen Sie **Einfügen**.
 - o Mac: Klicken Sie auf das Symbol **Spur hinzufügen**. Klicken Sie bei gedrückter Taste Ctrl auf die leere Spur und wählen Sie **Medienelement an Abspielposition einfügen**.




Medien aus einer Gruppe entfernen


1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste (Windows) oder bei gedrückter Taste Ctrl (Mac) auf das Medienelement auf der Timeline und wählen Sie **Ausschneiden**.
2. Klicken Sie auf das Symbol **X**, um den Tab zu schließen.
3. Medium einfügen:

Option	Schritt für Schritt
	<ul style="list-style-type: none"> Windows: Rechtsklicken Sie auf die Leinwand oder einen leeren Bereich auf der Timeline und wählen Sie Einfügen. Mac: Klicken Sie auf das Symbol Spur hinzufügen. Klicken Sie bei gedrückter Taste Ctrl auf die leere Spur und wählen Sie Medienelement an Abspielposition einfügen. 
Gruppe umbenennen	Doppelklicken Sie auf den Gruppen-Tab auf der Timeline und geben Sie einen neuen Namen für die Gruppe ein.
Gruppierung aufheben	Klicken Sie mit der rechten Maustaste (Windows) oder bei gedrückter Taste Ctrl (Mac) auf die Gruppe auf der Timeline und wählen Sie Gruppierung aufheben .
Gruppeneigenschaften bearbeiten	<p>Wählen Sie eine Gruppe auf der Timeline oder auf der Leinwand aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Eigenschaften.</p>  <p>Das Eigenschaftenfenster (die Eigenschaften-Auswahl) mit den bearbeitbaren Eigenschaften der Gruppe wird angezeigt. Siehe Benutzerdefinierte Assets erstellen (https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182311).</p>
Alle Medien in einer Gruppe vergrößern oder verkleinern	<p>Wählen Sie eine Gruppe auf der Timeline oder auf der Leinwand aus und ziehen Sie die Eckziehpunkte auf der Leinwand. Alle Medien in der Gruppe werden proportional skaliert.</p> 
<p>Gruppenbereich vergrößern oder verkleinern</p> <p>Sie können den Gesamtbereich der Gruppe zur erweiterten Bearbeitung vergrößern oder verkleinern. Die Größen der einzelnen Medien in der Gruppe bleibt dabei unverändert.</p>	<p>Klicken Sie mit der rechten Maustaste (Windows) oder bei gedrückter Taste Ctrl (Mac) auf eine Gruppe auf der Timeline und wählen Sie Größe der Gruppe ändern. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> Leinwandgröße: Die Gruppe nimmt die Größe der Leinwand ein. Elemente, die über den Rand der Leinwand hinausreichen, werden abgeschnitten. Mit dieser Option lässt sich eine Gruppe in der Mitte der Leinwand positionieren, ohne


dass sie versehentlich verschoben wird.



- **Sichtbare Größe:** Der Gruppenbereich enthält alle Medienelemente, ohne dass Teile abgeschnitten werden. Diese Option eignet sich zum Verkleinern, wenn Elemente über den Rand der Leinwand hinausreichen.







- **Benutzerdefinierte Größe:** Geben Sie eine benutzerdefinierte Höhe und Breite in Pixeln ein und klicken Sie auf **Größe ändern**. Diese Option eignet sich dazu, Medien nur innerhalb eines festgelegten Bereichs anzuzeigen.



Gruppe auf der Leinwand zuschneiden

1. Markieren Sie eine Gruppe auf der Timeline oder Leinwand durch Klicken mit der Maus.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Zuschneiden**.



Option	Schritt für Schritt
	<p>3. Ziehen Sie die Ziehpunkte auf der Leinwand auf die gewünschte Größe.</p> 
<p>Gruppe verschieben</p>	<p>Klicken Sie auf eine Gruppe und ziehen Sie sie bei gedrückter Maustaste:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Auf der Timeline an einen anderen Zeitpunkt im Video. • Auf der Leinwand an eine andere Position auf dem Bildschirm im Video.
<p>Enhancements hinzufügen Animationen, Verhalten und Effekte https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182334) zu Mediengruppen oder einzelnen Medien innerhalb einer Gruppe hinzufügen.</p>	<p>Zu einer Gruppe hinzufügen: Klicken Sie auf ein Enhancement und ziehen Sie es bei gedrückter Maustaste auf eine Gruppe in der Timeline.</p> <p>Zu einem Medienelement in einer Gruppe hinzufügen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Klicken Sie auf das Symbol , um die Gruppe zu öffnen.  <ol style="list-style-type: none"> 2. Klicken Sie auf ein Enhancement und ziehen Sie es auf ein Medienelement in einer Gruppe auf der Timeline.
<p>Gruppe auf der Leinwand drehen</p>	<p>Wählen Sie eine Gruppe auf der Timeline oder auf der Leinwand aus und ziehen Sie den mittleren Ziehpunkt.</p> 

Gruppe zur Bibliothek hinzufügen


Speichern Sie Mediengruppen in Ihrer Bibliothek, um sie weiterzugeben oder später in einem anderen Projekt zu verwenden.

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste (Windows) oder bei gedrückter Taste Ctrl (Mac) auf eine Gruppe auf der Timeline und wählen Sie **Zur Bibliothek hinzufügen**.
2. Geben Sie einen Namen ein.
3. Wählen Sie eine Bibliothek aus.
4. Klicken Sie auf **Größe der Leinwand verwenden** oder **Sichtbare Größe verwenden**, um den Auswahlbereich um die Gruppe herum auf der Leinwand festzulegen. Weitere Informationen zu diesen Optionen finden Sie unter [Medien projektübergreifend verwenden \(Asset-Bibliotheken\)](https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182344) (https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182344).
5. Klicken Sie auf **OK** (Windows) oder **Hinzufügen** (Mac).


Gruppe in der Vorschau anzeigen

Sie können in der Vorschau entweder alle Medien oder nur die zur Gruppe gehörenden Medien auf der Leinwand anzeigen.

1. Klicken Sie auf das Symbol , um eine Gruppe zu öffnen.




2. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Vorschau-Modus**.



- **Vorschaumodus aktiviert:** Alle Medien auf der Haupt-Timeline sind auf der Leinwand zu sehen.



- **Vorschaumodus deaktiviert:** Nur die Medienelemente, die zur Gruppe gehören, sind auf der Leinwand zu sehen. Im exportierten Video werden alle Medien angezeigt.












Fehler entfernen (Trimmen und Teilen)

Erfahren Sie, wie Sie Fehler beheben können, wenn Bildschirmaufnahmen nicht wie geplant verlaufen und wie Sie Medienelemente in mehrere Clips aufteilen können.

Unerwünschte Teile entfernen

Camtasia bietet mehrere Optionen, um unerwünschte Abschnitte aus Medienelementen zu entfernen.



Option	Schritt für Schritt
<p>Trimmen (Anfangs- oder Endmarkierungen für einen Clip festlegen)</p> 	<p>Sie können Anfang oder Ende eines Clips kürzen oder erweitern, ohne Schnitte oder Teilungen vorzunehmen.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Markieren Sie einen Clip auf der Timeline durch Klicken mit der Maus (nur Mac).2. Positionieren Sie Ihren Cursor auf dem Anfang oder Ende des Clips.3. Ziehen Sie den Endpunkt des Clips nach innen oder außen. 
<p>Ausschneiden</p>	<p>Wenn Sie einen ausgewählten Bereich ausschneiden, wird er aus der Timeline entfernt und in die Zwischenablage übernommen. Sie können innerhalb eines einzelnen Clips oder über mehrere Clips hinweg schneiden.</p> <p>So schneiden Sie Medien aus: Wählen Sie das Medienelement auf der Timeline per Klick aus und klicken Sie auf die Schaltfläche . Um mehrere Medienelemente auszuwählen, halten Sie die Umschalttaste gedrückt und klicken Sie sie nacheinander an.</p> <p>Eine Timeline-Auswahl ausschneiden:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Klicken Sie auf die Schaltfläche  um Spuren mit Medienelementen, die nicht ausgeschnitten werden sollen, auf der Timeline zu sperren.2. Markieren Sie den gewünschten Auswahlbereich, indem Sie den grünen oder roten Ziehpunkt der Positionsanzeige an die gewünschte Position ziehen. Um eine genauere Auswahl zu treffen, vergrößern Sie die Timeline-Anzeige mit dem

Option	Schritt für Schritt
	<p>Zoom-Regler.</p>  <ol style="list-style-type: none"> 3. Klicken Sie auf die Schaltfläche . Der ausgewählte Bereich wird ausgeschnitten und die auf der Timeline verbleibenden Medienteile werden zusammengeheftet. 4. Um die Auswahl auf der Timeline einzufügen, ziehen Sie die Abspielposition an eine neue Position und klicken Sie auf die Schaltfläche .
Medien oder Auswahl löschen	<p>Medien löschen: Wählen Sie ein Medienelement auf der Timeline aus und drücken Sie Löschen.</p> <p>So löschen Sie eine Timeline-Auswahl:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Klicken Sie auf die Schaltfläche  um Spuren mit Medienelementen, die nicht gelöscht werden sollen, auf der Timeline zu sperren. 2. Markieren Sie den gewünschten Auswahlbereich, indem Sie die grüne oder rote Positionsanzeige an die gewünschte Position ziehen. Um eine genauere Auswahl zu treffen, vergrößern Sie die Timeline-Anzeige mit dem Zoom-Regler.  <ol style="list-style-type: none"> 3. Drücken Sie die Löschen-Taste auf der Tastatur.

Medien neu anordnen oder eine Lücke einfügen

Sie können Medien in mehrere Clips aufteilen, um

- die einzelnen Clips separat zu verschieben und zu bearbeiten
- Übergangseffekte, Titelfolien oder Grafiken zwischen einzelnen Szenen einzufügen.

Option	Schritt für Schritt
<p>Teilen</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ziehen Sie die Positionsanzeige an die Stelle, an der das Medienelement geteilt werden soll. 2. Klicken Sie auf die Schaltfläche  oder drücken Sie die Taste S auf der Tastatur. <p>Alle Medien auf der Timeline werden an der aktiven Abspielposition geteilt.</p> <p>Wenn nur bestimmte Medien geteilt werden sollen, müssen Sie diese zuvor auswählen. Um mehrere Medienelemente auszuwählen, halten Sie die Umschalttaste gedrückt und klicken Sie sie nacheinander an.</p>
<p>Lücke an einer bestimmten Stelle einfügen (Teilen mit Transfer)</p>	<p>Halten Sie die Umschalt-Taste gedrückt und ziehen Sie die Positionsanzeige. Camtasia teilt das Medienelement auf allen Spuren und verschiebt alles rechts neben der Positionsanzeige.</p>

Erweitertes Bearbeiten




Lernen Sie Bearbeitungstechniken kennen, um wiederholte Aufnahmen zu vermeiden und Videos effizienter zu bearbeiten.


Themen in diesem Tutorial:

- [Einen Bereich auswählen](#)
- [Medien neu anordnen oder eine Lücke einfügen](#)
- [Unerwünschte Teile entfernen](#)
- [Medien erweitern \(Frame einfrieren\)](#)
- [Weitere Bearbeitungsaufgaben](#)


Einen Bereich auswählen

Wählen Sie ein Medienelement aus, um es auf der Timeline zu bearbeiten, zu verschieben oder zu löschen.

<p>Einen Teil der Timeline auswählen</p>	<p>Markieren Sie den gewünschten Auswahlbereich, indem Sie die grüne oder rote Positionsanzeige an die gewünschte Position ziehen. Der ausgewählte Bereich wird blau hervorgehoben.</p>  <p>Um eine genauere Auswahl zu treffen, können Sie die Timeline durch Ziehen des Reglers Zoom vergrößern (und auch verkleinern).</p> 
<p>Medien auf der Timeline auswählen</p> 	<p>Klicken Sie auf ein Medienelement, um es auszuwählen. Um mehrere Medienelemente auszuwählen, halten Sie die Umschalttaste gedrückt und klicken Sie sie nacheinander an. Das ausgewählte Medium wird gelb hervorgehoben.</p>




Um alle Medienelemente innerhalb eines Bereichs der Timeline auszuwählen, klicken Sie an der Cursorposition und ziehen Sie den Mauszeiger über die betreffenden Medien.




Medien neu anordnen oder eine Lücke einfügen


Magnetische Spuren



Entfernen Sie automatisch alle Zwischenräume zwischen den Medienelementen auf einer Spur, um Medien auf der Timeline einzufügen oder neu anzuordnen.

Magnetische Spur aktivieren

Klicken Sie auf das Symbol  links neben der Spur. Alle Zwischenräume zwischen den Medienclips werden automatisch entfernt.



Medien einfügen

Ziehen Sie Medienelemente aus der [Clip-Ablage](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=182296) (https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=182296) oder [Bibliothek](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=182344) (https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=182344) auf eine Spur. Wenn


Sie Medienelemente zwischen zwei Clips hinzufügen, machen die anderen Medien auf der Spur automatisch Platz, d. h. sie werden verschoben.


Medien neu anordnen

Klicken und ziehen Sie Medien an eine neue Position auf der Spur. Wenn Sie Medienelemente zwischen zwei Clips verschieben, ändern die anderen Medien

auf der Spur automatisch ihre Position, um Platz zu schaffen.

Magnetische Spur deaktivieren


Klicken Sie auf das Symbol  links neben der Spur. Zwischen den Medien auf einer Spur lassen sich Lücken einfügen.



Sie können Medien in mehrere Clips aufteilen, um


- die einzelnen Clips separat zu verschieben und zu bearbeiten
- Übergangseffekte, Titelfolien oder Grafiken zwischen einzelnen Szenen einzufügen.

So teilen Sie Medien:

1. Ziehen Sie die Positionsanzeige an die Stelle, an der das Medienelement geteilt werden soll.
2. Wählen Sie das zu teilende Medienelement mit einem Mausklick aus. Um mehrere Medienelemente auszuwählen, **halten Sie die Umschalttaste gedrückt und klicken Sie sie nacheinander an.**
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche  oder drücken Sie die Taste **S** (Windows) bzw. **Cmd+T** (Mac) auf der Tastatur.

Um alle Medienelemente an der Timeline-Position zu teilen, drücken Sie **Strg+Umschalt+S** (Windows) oder **Cmd+Umschalt+T** (Mac) auf der Tastatur.

Teilen



Lücke an einer bestimmten Stelle einfügen (Teilen mit Transfer)



Halten Sie die **Umschalt**-Taste gedrückt und ziehen Sie die Positionsanzeige. Camtasia teilt das Medienelement auf allen Spuren und verschiebt alles rechts neben der Positionsanzeige.

Medien verschieben, um eine Lücke einzufügen (Verschieben mit Transfer)

Medienelemente auf einer Spur verschieben:

Halten Sie die **Umschalt**-Taste gedrückt und ziehen Sie das Medienelement an eine neue Position auf der Timeline. Alles, was sich rechts vom Medienelement befindet, wird zusammen mit der Auswahl verschoben.

Medienelemente auf mehreren Spuren verschieben:


1. Wählen Sie den ersten Videoclip auf jeder Spur mit **Umschalt+Klick** aus.
2. Halten Sie die **Umschalt**-Taste gedrückt und ziehen Sie das Medienelement an eine neue Position auf der Timeline. Alles, was sich rechts vom Medienelement befindet, wird zusammen mit der Auswahl verschoben.

Siehe [Erweitertes Verschieben + Frame erweitern \(https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182318\)](https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182318) oder [Mehrere Clips gleichzeitig verschieben \(https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182319\)](https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182319).


Unerwünschte Teile entfernen

Trimmen (Anfangs- oder Endmarkierungen für einen Clip festlegen)

Sie können Anfang oder Ende eines Clips kürzen oder erweitern, ohne Schnitte oder Teilungen vorzunehmen.




1. Markieren Sie einen Clip auf der Timeline durch Klicken mit der Maus (nur Mac).
2. Positionieren Sie Ihren Cursor auf dem Anfang oder Ende des Clips.
3. Ziehen Sie den Endpunkt des Clips nach innen oder außen.




Wenn Sie einen ausgewählten Bereich ausschneiden, wird er aus der Timeline entfernt und in die Zwischenablage übernommen. Sie können innerhalb eines einzelnen Clips oder über mehrere Clips hinweg schneiden.


So schneiden Sie Medien aus:

1. Wählen Sie den Medienclip per Mausklick aus oder **halten Sie die Umschalttaste gedrückt und klicken Sie nacheinander auf mehrere Medienclips.**



2. Klicken Sie auf die Schaltfläche .

Eine Timeline-Auswahl ausschneiden:

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche , um Spuren mit Medienelementen, die nicht ausgeschnitten werden sollen, auf der Timeline zu sperren.
2. Markieren Sie den gewünschten Auswahlbereich, indem Sie den grünen oder roten Ziehpunkt der Positionsanzeige an die gewünschte Position ziehen. Um eine genauere Auswahl zu treffen, vergrößern Sie die Timeline-Anzeige mit dem **Zoom**-Regler.



Ausschneiden


3. Klicken Sie auf die Schaltfläche . Der ausgewählte Bereich wird ausgeschnitten und die auf der Timeline verbleibenden Medienteile werden zusammengeheftet.
4. Um die Auswahl auf der Timeline einzufügen, ziehen Sie die Abspielposition an eine neue Position, und klicken Sie auf die Schaltfläche .


Medien oder Auswahl löschen

Medien löschen:

Wählen Sie ein Medienelement auf der Timeline aus und drücken Sie **Löschen**.

So löschen Sie eine Timeline-Auswahl:

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche , um Spuren mit Medienelementen, die nicht gelöscht werden sollen, auf der Timeline zu sperren.
2. Markieren Sie den gewünschten Auswahlbereich, indem Sie die grüne oder rote Positionsanzeige an die gewünschte Position ziehen. Um eine genauere Auswahl zu treffen, vergrößern Sie die Timeline-Anzeige mit dem **Zoom**-Regler.



3. Drücken Sie die **Löschen**-Taste auf der Tastatur.


Medien erweitern (Frame einfrieren)

Frame eines Videoclips erweitern

Sie können einen Frame in einem Video erweitern, um die Dauer passend zur Tonspur bzw. zum Sprachkommentar zu verlängern.

Windows:

1. Ziehen Sie die Positionsanzeige auf den Frame, der erweitert werden soll.
2. Markieren Sie den Clip auf der Timeline durch Klicken mit der Maus.



3. Rechtsklicken Sie auf den Clip und wählen Sie **Frame erweitern** oder drücken Sie **Umsch+E** auf der Tastatur.
4. Das Dialogfeld Frame erweitern wird angezeigt. Geben Sie die gewünschte Dauer für den erweiterten Frame ein.
5. Klicken Sie auf **OK**.

Sie können den Frame auch erweitern, indem Sie die **Alt**-Taste gedrückt halten, während Sie das Ende des Clips ziehen.

Mac:

Halten Sie die **Wahltaste** gedrückt, während Sie das Ende eines Clips ziehen.

Exportierten Frame als Bilddatei einfügen

Fügen Sie einen Frame auf einer neuen Spur hinzu, um mehr Flexibilität beim Bearbeiten zu haben.

1. Ziehen Sie die Positionsanzeige auf den gewünschten Frame.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste (Windows) oder bei gedrückter Taste Ctrl (Mac) auf die Positionsanzeige und wählen Sie **Exportierten Frame hinzufügen**.

Der Frame wird als Bilddatei in die [Clip-Auswahl \(https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=182296\)](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=182296) exportiert und automatisch auf einer neuen Spur zur Timeline hinzugefügt.

Videoframe als Bild speichern

Den aktuellen Frame (auf der Leinwand) als Grafikdatei speichern (BMP, GIF, JPG oder PNG).

1. Ziehen Sie die Positionsanzeige, bis der gewünschte Frame auf der Leinwand angezeigt wird.
2. Wählen Sie **Exportieren > Frame exportieren als**.
3. Das Dialogfeld Frame exportieren als wird angezeigt. Geben Sie einen Dateinamen ein und wählen Sie einen Speicherort für die Datei aus.
4. Wählen Sie ein Dateiformat aus dem Feld **Speichern unter** aus.
5. Klicken Sie auf **Speichern**.


Weitere Bearbeitungsaufgaben

Medien heften

- Abschnitte von Medienelementen können nur geheftet werden, wenn sie ursprünglich zu demselben Clip gehörten.
- Medienelemente müssen benachbart sein, damit sie geheftet werden.
- Medienelemente werden automatisch geheftet, wenn Sie einen Bereich ausgeschnitten haben.
- Medienelemente werden NICHT geheftet, wenn Sie einen Bereich gelöscht haben. In diesem Fall wird eine Lücke auf der Timeline gelassen.

Medien zusammenheften:

Klicken Sie mit der rechten Maustaste (Windows) oder bei gedrückter Taste Ctrl (Mac) auf die Stelle, an der die beiden Medien sich berühren, und wählen Sie **Medien heften**.



Um Medien zu trennen, rechtsklicken Sie auf die Heftnaht und wählen Sie **Heftung lösen** (Windows) oder **Geheftete Medien lösen** (Mac).

Platzhalter

In Platzhalter umwandeln: Ersetzen Sie Medienelemente auf der Timeline durch einen Platzhalter.

1. Wählen Sie das Medienelement auf der Timeline per Klick aus.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste (Windows) oder bei gedrückter Taste Ctrl (Mac) auf das Medienelement und wählen Sie **In Platzhalter umwandeln**.
3. Im Teilfenster Eigenschaften können Sie den Titel des Platzhalters bearbeiten und bei Bedarf Hinweise eingeben.

Platzhalter hinzufügen: Fügen Sie einen Medienplatzhalter hinzu, wenn Sie eine Vorlage erstellen oder den richtigen Inhalt später einsetzen möchten.

1. Ziehen Sie die Positionsanzeige an die gewünschte Stelle auf der Timeline.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste (Windows) oder bei gedrückter Taste Ctrl (Mac)


auf die Timeline und wählen Sie **Platzhalter hinzufügen**.

3. Im Teilfenster Eigenschaften können Sie den Titel des Platzhalters bearbeiten und bei Bedarf Hinweise eingeben.

Siehe [Videovorlage zum Weitergeben erstellen \(https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182343\)](https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182343).


Sie können Medienelemente auf der Timeline schnell und einfach ersetzen, wobei Eigenschaften, Übergänge, Effekte, Audiopunkte und Animationen erhalten bleiben.

1. Um Medien oder Platzhalter auf der Timeline auszutauschen, ziehen Sie das neue Medienelement aus der [Clip-Auswahl \(https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182296\)](https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182296) oder [Bibliothek \(https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182344\)](https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182344) auf das zu ersetzende Medienelement bzw. den Platzhalter auf der Timeline. Wenn das Medienelement oder der Platzhalter auf der Timeline mit einem grünen Rahmen angezeigt wird, lassen Sie die Maustaste los.



2. Es wird ein Menü mit Optionen für den Austausch angezeigt. Wenn das neue Medienelement eine andere Dauer als das ursprüngliche Medienelement oder der Platzhalter hat, wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
 - o **Ersetzen und Lücke schließen:** Alle Clips auf der Spur werden nach rechts verschoben, um Platz für die volle Dauer des neuen Medienelements zu schaffen.
 - o **Vom Anfang her ersetzen:** Das neue Medienelement wird auf die Dauer des ursprünglichen Medienelements getrimmt. Wenn das neue Medienelement länger ist, wird es am Ende gekürzt, damit es der Dauer des ursprünglichen Medienelements entspricht.
 - o **Vom Ende her ersetzen:** Das neue Medienelement wird auf die Dauer des

Medienelemente auf der Timeline ersetzen



ursprünglichen Medienelements getrimmt. Wenn das neue Medienelement länger ist, wird es am Anfang gekürzt, damit es der Dauer des Platzhalters entspricht.


- **Mit Clipgeschwindigkeit ersetzen:** Die Wiedergabegeschwindigkeit des neuen Medienelements wird angepasst, damit es dieselbe Dauer wie das ursprüngliche Medium hat.

Schnellere Bearbeitung mit Audiate

Mit der textbasierten Bearbeitung von Camtasia-Medien in Audiate können Sie Fehler schnell korrigieren und die Audioqualität verbessern wie ein Profi.

Audiate + Camtasia


Textbasierte Videobearbeitung mit Audiate und Camtasia ist der schnellste Weg von der Idee zum fertigen Video.



Fangen Sie mit einer Aufnahme oder einem Projekt in Camtasia Editor an und übermitteln Sie die Video- und Audiodaten anschließend an Audiate. Mit der textbasierten Bearbeitung lassen sich Fehler schnell finden und korrigieren. Nutzen Sie professionelle Audioeffekte, um Tonprobleme zu bereinigen. Und zum Schluss synchronisieren Sie alles automatisch zurück in Ihr Camtasia-Projekt.


Audio auf der Camtasia-Timeline in Audiate bearbeiten

1. Wählen Sie in Camtasia Editor per Klick einen Audioclip auf der Timeline aus.



2. Wählen Sie **Eigenschaften > Audio-Tab > In Audiate bearbeiten** oder klicken Sie mit der rechten Maustaste

(Windows) bzw. mit gedrückter Ctrl-Taste (Mac) auf den Audioclip auf der Timeline und wählen Sie **In Audiate bearbeiten**.



Falls Sie Ihr Camtasia-Projekt noch nicht gespeichert haben, werden Sie jetzt dazu aufgefordert.


- Der Audioclip aus Camtasia Editor wird in Audiate geöffnet und transkribiert.
- Bearbeiten Sie Ihr Audio in Audiate wie erforderlich. Siehe [Empfohlene Audiobearbeitungen](#).
- Klicken Sie auf die Schaltfläche **Sync** oder wählen Sie **File > Save and Sync** (Datei > Speichern und synchronisieren).



Audiate synchronisiert Ihre Bearbeitungen automatisch mit dem verknüpften Video auf der Camtasia-Timeline.

Empfohlene Audiobearbeitungen


Probieren Sie diese Vorschläge zur Bearbeitung aus, um den Prozess zu beschleunigen und die Qualität Ihres Videos zu verbessern.



Verzögerungen und Sprechpausen

Audiate erkennt automatisch unnötige Verzögerungslaute wie „mhmm“ oder „äh“ sowie Sprechpausen.


Klicken Sie oben links auf die Dropdown-Liste **Suggested Edits** (Bearbeitungsvorschläge), um die empfohlenen Bearbeitungen auf diese Verzögerungen und Pausen anzuwenden.



Textbasierte Audiobearbeitung

Audiate wandelt Ihren Sprecherkommentar in Text um. So können Sie Fehler schnell entdecken und entfernen. Löschen Sie Wörter und Versprecher und ersetzen Sie Pausen durch Stille. Ihre Audio- und Videobearbeitungen werden automatisch mit der Timeline in Camtasia synchronisiert.

Siehe [Audio bearbeiten und Fehler korrigieren](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/audio-bearbeiten/audio-fehler-bearbeiten/) (<https://www.techsmith.de/learn/tutorials/audio-bearbeiten/audio-fehler-bearbeiten/>).



Audiodaten aus einem Text oder Skript erzeugen

Gibt es in Ihrer Aufnahmeumgebung zu viele Hintergrundgeräusche oder möchten Sie lieber nicht Ihre eigene Stimme verwenden?

Ersetzen Sie Ihren Sprachkommentar durch eine von mehreren anpassbaren KI-Stimmen in verschiedenen Sprachen, Stilen und Stimmlagen.

Siehe [Audiodaten aus einem Text oder Skript erzeugen](https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=240596) (https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=240596).



Audioeffekte anwenden

Mit Audioeffekten in Studioqualität können Sie ganz einfach Umgebungsgeräusche entfernen, den Klang Ihrer Stimme optimieren und häufige Probleme bei Audioaufnahmen beheben.


Siehe [Audio mit Effekten verbessern](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/audio-bearbeiten/audio-effekte/) (<https://www.techsmith.de/learn/tutorials/audio-bearbeiten/audio-effekte/>).



Untertitel hinzufügen

Mit Untertiteln, die aus der Audiotranskription oder einem Skript automatisch generiert werden, sparen Sie Zeit.

Siehe [Synchronisierungsoptionen in Audiate](#).



Präzise Bearbeitung

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Waveform Editor**



oder


drücken Sie **Strg+1** (Windows) bzw. **Befehlstaste+1** (Mac), um die Audio-Wellenform zur genauen Bearbeitung einzublenden.

Siehe [Audio bearbeiten und Fehler korrigieren](#)

(<https://www.techsmith.de/learn/tutorials/audio-bearbeiten/audio-fehler-bearbeiten/>).

Synchronisierungsoptionen in Audiate


Sie können die Synchronisierung Ihrer Camtasia- und Audiate-Projekte verwalten. Die entsprechenden Optionen rufen Sie auf, indem Sie in Audiate auf das Dropdown-Menü **Sync** klicken.




Option	Beschreibung
Edit Camtasia Timeline	Audiate synchronisiert alle Bearbeitungen auf allen Spuren der Camtasia-Timeline für die Dauer des verknüpften Videos. Diese Option sorgt dafür, dass Video- und Audiodaten synchron sind.
Edit Media Only	Audiate synchronisiert nur Bearbeitungen, die Sie an dem verknüpften Video in Camtasia vornehme. Sie diese Option verwenden, kann es passieren, dass die Medien auf der Timeline (wie Video und A nicht synchron sind.

Wählen Sie im Dropdown-Menü **Captions** die gewünschte Option für Untertitel aus:

- **No Captions (Keine Untertitel)**
- **Default Captions:** Aus dem Audiotranskript in Audiate wird automatisch eine SRT-Untertiteldatei erzeugt, die Sie in Camtasia Editor mit dem zugehörigen Medienclip verwenden können.




- **Dynamic Captions (Beta):** Aus dem Audiotranskript in Audiate wird automatisch eine Untertiteldatei generiert. Dynamische Untertitel werden direkt in das Video integriert.



Captions

In Camtasia können Sie dann auf der Leinwand einen Untertitel durch Klicken auswählen und Eigenschaften wie Schriftart und Stil anpassen.



**Unlink
from
Camtasia**

Um die Verknüpfung zwischen dem Audiate-Projekt und dem Medienclip in Camtasia Editor aufzuheben, klicken Sie auf **Unlink From Camtasia**. Anschließend werden die in Audiate durchgeführten Bearbeitungsschritte nicht mehr mit dem Medienclip in Camtasia Editor synchronisiert.

Hintergrundmusik für die passende Atmosphäre

Erfahren Sie, wie Sie Hintergrundmusik über Camtasia Assets oder aus einer anderen Audiodatei hinzufügen können, um Ihrem Video die passende Atmosphäre zu verleihen.

Überblick


Mit der gut gewählter Hintergrundmusik können Sie Ihrem Video die passende Atmosphäre verleihen, damit Ihre Zielgruppe es aufmerksam und gern ansieht. Mit der richtigen Hintergrundmusik erzeugen Sie die geeignete Stimmung für Ihr Video:

- heiter und ausgelassen,
- verwegen oder emotional,
- faszinierend oder geheimnisvoll,
- spannend
- und vieles mehr!

Musik über Camtasia Assets hinzufügen

Sie können direkt in Camtasia unter hunderten von lizenzgebührenfreien Audioaufnahmen mit oder ohne Gesang in den unterschiedlichsten Stimmungen, Stilen und Genres wählen.


1. Um in Camtasia 2023.3.0 und neueren Versionen auf kostenlose und kostenpflichtige Online-Assets zuzugreifen, wählen Sie den **Tab „Medien“ > Reiter „Camtasia-Assets“**.




Hinweis: Wie Sie Assets in Camtasia 2023.2.0 und früheren Versionen herunterladen, erfahren Sie im Tutorial [Camtasia-Assets auf der Website suchen](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/assets-installieren/) (<https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/assets-installieren/>).

2. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:


- Klicken Sie in der Kategorie „Musik“ auf die Schaltflächen ◀ und ▶, um die Assets zu durchsuchen. Oder klicken Sie auf **Alle anzeigen**, um weitere Assets anzuzeigen.




- Geben Sie einen Suchbegriff in das Feld **Suchen** ein und drücken Sie die **Eingabetaste**.




- Klicken Sie auf die Dropdown-Liste **Suchfilteroptionen**, um die Suchergebnisse nach den Kriterien „Nur kostenlose Assets“, „Sichere Suche“ oder „Zuletzt durchgeführte Suchvorgänge“ zu filtern.



3. Doppelklicken Sie auf ein Asset, um es in der Vorschau anzuzeigen.
4. Bewegen Sie die Positionsanzeige an die Stelle der Timeline, an der die Musik beginnen soll.
5. Ziehen Sie das Asset vom Reiter **Camtasia-Assets** auf die gewünschte Timeline-Spur an der Positionsanzeige.



6. Ziehen Sie den Endpunkt des Musikclips nach innen, um nicht benötigten Content am Ende zu entfernen.




Weitere Informationen zur Bearbeitung von Audiodaten auf der Timeline finden Sie unter [Audio bearbeiten](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/audio-bearbeiten/) (<https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/audio-bearbeiten/>).


Audiodatei importieren

So importieren Sie eigene Audiodateien (in den Dateiformaten MP3, M4A, WAV und WMA) von Ihrem Computer, um sie als Hintergrundmusik zu verwenden:

1. Wählen Sie den **Tab „Medien“ > Reiter „Clip-Auswahl“**.
2. Klicken Sie auf **+** > **Medien importieren** oder doppelklicken Sie in der Clip-Auswahl.
3. Klicken Sie auf das Medium, das Sie importieren möchten. Halten Sie beim Klicken die Taste **Strg** (Windows) bzw. **Cmd** (Mac) gedrückt, um mehrere Aufnahmen auszuwählen.
4. Klicken Sie auf **Öffnen** (Windows) oder **Importieren** (Mac). Die importierten Medien werden in der Clip-Auswahl angezeigt.
5. Bewegen Sie die Positionsanzeige an die Stelle der Timeline, an der die Musik beginnen soll.
6. Ziehen Sie den Medienclip aus der Clip-Auswahl auf die gewünschte Timeline-Spur an der Positionsanzeige.



7. Ziehen Sie den Endpunkt des Musikclips nach innen, um nicht benötigten Content am Ende zu entfernen.




Weitere Informationen zur Bearbeitung von Audiodaten auf der Timeline finden Sie unter [Audio bearbeiten](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/audio-bearbeiten/) (<https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/audio-bearbeiten/>).

Hintergrundmusik während des Sprecherkommentars zurückfahren

Achten Sie darauf, dass die Hintergrundmusik den Sprecherkommentar Ihres Videos nicht übertönt oder davon ablenkt. Sie können den Effekt „Hervorheben“ auf den Clip mit dem Sprecherkommentar anwenden, um die Lautstärke aller anderen Audiospuren zu verringern.


So wenden Sie den Effekt „Hervorheben“ an:


1. Klicken Sie auf den Tab **Audioeffekte**.
2. Ziehen Sie den Effekt **Hervorheben** auf einen Medienclip auf der Timeline, der einen Sprecherkommentar oder eine Mikrofonaufnahme enthält.



Hinweis: Möglicherweise ist die Mikrofonaufnahme mit Ihrer Kameraaufnahme kombiniert und befindet sich auf derselben Spur.

3. Klicken Sie auf **Eigenschaften** und wählen sie den Reiter **Eigenschaften für Audio**.



4. In den Eigenschaften für den Effekt „Hervorheben“ können Sie die Lautstärke aller anderen Audiospuren auf der Timeline mit dem Schieberegler **Hervorheben** anpassen. Beim Wert **100%** werden alle anderen Spuren für die Abspieldauer des betreffenden Clips stummgeschaltet.
5. Unter **Position** können Sie einstellen, wo die Lautstärkenanpassung auf der Timeline beginnt und endet:
 - o **Außen:** Die Lautstärke wird vor dem Beginn und nach dem Ende des betreffenden Medienclips angepasst.
 - o **Übergang:** Die Lautstärke wird während des Beginns und Endes des betreffenden Medienclips angepasst.



- o **Innen:** Die Lautstärkeanpassung beginnt am Anfang und vor dem Ende des betreffenden Medienclips.




6. Geben Sie unter **In den Vordergrund** und **In den Hintergrund** die gewünschte die Dauer der Lautstärkeanpassung in Sekunden an.

Weitere Informationen zu Audioeffekten finden Sie unter [Audioeffekte hinzufügen](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/audioeffekte-hinzufuegen/) (<https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/audioeffekte-hinzufuegen/>).

4 Arten, Audioclips zu visualisieren

Erfahren Sie, wie Audioclips in Ihrem Video visuell animieren können.

Sie können den Sprecherkommentar, Musikclips, Soundeffekte oder andere Audiodaten visuell animieren, um statische Videobilder aufzulockern.



Nachstehend sind vier Beispiele dafür aufgeführt, wie Sie Audioinhalte visuell aufbereiten können.

Sprecher-Audiospur

Sie können den Sprecherkommentar visuell begleiten, damit die Betrachter bei einem Interview, einem Kundenstatement oder einer Produktdemo eine visuelle Beziehung zu der sprechenden Person aufbauen können.

Binden Sie einen Avatar, ein Bild oder eine Webcam-Aufnahme ein, um Kontext herzustellen. Wenn die betreffende Person nicht möchte, dass ihr Gesicht im Video gezeigt wird, verwenden Sie statt dessen ein Telefon- oder Mikrofonsymbol.

Podcast-Intro oder Teaser

Die Audiovisualisierung bietet sich auch zum Erstellen von Podcast-Trailern an. Sie können einen Avatar oder ein Bild einbinden, um den Gast der jeweiligen Folge vorzustellen.

Intro oder Outro für ein Video

Sie können einen Soundeffekt mit einer kurzen Audiovisualisierung kombinieren, um Videos einzuleiten und mit Branding zu versehen – etwa als Teil einer Reihe oder für Ihre Website.

Musikspur

Sie können eigene Musiktitel verwenden oder Tracks von [Camtasia Assets](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/camtasia-assets/) (<https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/camtasia-assets/>) herunterladen. Audiovisualisierungen in Kombination mit dynamischen Hintergründen helfen, Musik zum Leben zu erwecken oder eine bestimmte Stimmung zu erzeugen.

Sie können das zum Beispiel ausprobieren, wenn Sie ein Anleitungsvideo erstellen, in dem die Betrachter aufgefordert werden, eine Aktivität oder ein Brainstorming durchzuführen. Setzen Sie inspirierende, visuell unterstützte Musik ein, um die Kreativität in Gang setzen oder verwenden Sie musikalische Untermalung am Beginn eines Webinars beim Warten auf die Teilnehmer.


Siehe [Dynamischen Hintergrund hinzufügen](#)

(<https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/dynamischer-hintergrund/>).


Audiovisualisierung hinzufügen

Hinweis: Audiovisualisierungen und andere Videoelemente, die flackern oder flimmern, stellen für manche Betrachter ein Risiko dar. Hinweise zum Erstellen von barrierefreiem Content finden Sie in [diesem englischsprachigen Supportartikel](https://support.techsmith.com/hc/en-us/articles/20030747199117) (<https://support.techsmith.com/hc/en-us/articles/20030747199117>).


1. Ziehen Sie einen Audioclip aus dem Tab **Medien** auf die Timeline.
2. So finden Sie die passende Audiovisualisierung:
 - o **Camtasia 2023.3.0 und spätere Versionen:** Wählen Sie den **Tab „Medien“ > Reiter „Camtasia-Assets“ > Audiovisualisierungen > Alle anzeigen**. Stöbern Sie in den Audiovisualisierungen oder geben Sie einen Suchbegriff im Suchfeld ein.




- o **Camtasia 2023.2.0 und frühere Versionen:** Klicken Sie auf den Tab **Bibliothek** und wählen Sie im Dropdown-Menü **Bibliothek > Bibliothek „Camtasia 2023“ > Ordner „Audio Visualizers“**.



3. Ziehen Sie eine Audiovisualisierung auf eine Timeline-Spur oberhalb des Audioclips. Die Animation von Audiovisualisierungen folgt der Audiospur.
4. Ziehen Sie das Ende des Visualisierungsclips nach innen oder außen, um die Anzeigedauer im Video anzupassen.



5. Positionieren Sie die Audiovisualisierung durch Klicken und Ziehen auf der Leinwand.




6. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Eigenschaften** und nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor, um die Audiovisualisierung anzupassen.




Avatar, Webkamera-Aufnahme oder Symbol hinzufügen

Sie können einen Avatar, ein Profilbild oder ein Webcam-Video der Sprecherin oder des Sprechers einbinden, um Kontext für die Audiospur herzustellen. Wenn die betreffende Person nicht möchte, dass ihr Gesicht im Video gezeigt wird, verwenden Sie statt dessen ein Telefon- oder Mikrofonsymbol.


1. Klicken Sie auf den Tab **Anmerkungen** und dann auf den Reiter **Formen**, und ziehen Sie eine Textanmerkung auf die Timeline.




2. Positionieren Sie das Anmerkungs-element durch Klicken und Ziehen auf der Leinwand. Um ein Kreis oder ein Quadrat zu zeichnen, halten Sie beim Ziehen des Ziehpunkts die **Umschalt**-Taste gedrückt.



3. Klicken Sie auf den Tab **Visuelle Effekte** und ziehen Sie den Effekt **Medien-Spurmaske** auf das Formelement auf der Timeline.
4. Ziehen Sie ein Bild, einen Avatar oder ein Symbol aus dem Tab **Medien** auf die Timeline-Spur unter dem Formelement.
5. Positionieren Sie das Bild durch Klicken und Ziehen auf der Leinwand.



6. Ziehen Sie auf der Timeline die Enden des Formelements nach außen oder innen, um die Anzeigedauer an die Länge der Audiovisualisierung anzupassen.



Audio bearbeiten

Lernen Sie, wie Sie Audiodaten auf der Camtasia-Timeline bearbeiten oder zur textbasierten Bearbeitung nach Audiate exportieren können.


Die Audioqualität ist mindestens genauso wichtig wie die Videoqualität, wenn nicht sogar wichtiger.

- Fehler auf der Audiospur fallen schneller auf als visuelle Fehler.
- Die meisten Menschen schauen Videos mit schlechter Tonqualität gar nicht erst an, auch wenn das Videobild sehr gut ist.
- Umgekehrt wird ein Video mit schlechter Bildqualität durchaus angeschaut, wenn die Tonqualität gut ist.

Tipp: Beginnen Sie mit hervorragender Audioqualität.

- Verwenden Sie das beste Mikrofon, das Sie sich leisten können.
- Verwenden Sie die Standard-Audioeinstellungen von Camtasia Recorder.
- Machen Sie **IMMER** eine kurze Testaufnahme, um sicherzustellen, dass Audiodaten aufgezeichnet werden.
- Verwenden Sie [Audioeffekte \(https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=196578\)](https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=196578), um die Audioqualität zu verbessern oder zu korrigieren.
- Fügen Sie Audiopunkte ein, um in ausgewählten Bereichen der Wellenform die Lautstärke anzupassen.


Audiospur auf der Timeline bearbeiten

Option	Details
Audiodaten auf der Timeline auswählen	Doppelklicken Sie auf einen Clip mit Audiodaten. Der Clip wird grün hervorgehoben, und die Audioleiste wird angezeigt.
Einen Audiobereich stummschalten	Wählen Sie den gewünschten Bereich der Timeline mithilfe der Suchleiste aus. Rechtsklicken Sie auf den ausgewählten Bereich und wählen Sie Audio stumm schalten . 
Durch Hinzufügen und Verschieben von Audiopunkten können Sie die Lautstärke für einen bestimmten Bereich eines Clips ändern.	Doppelklicken Sie auf die Audioleiste, um Audiopunkte hinzuzufügen. Klicken und ziehen Sie die Audiopunkte mit gedrückter Maustaste nach oben, nach unten oder entlang der Audioleiste.



Audio ein- oder ausblenden

Um einen Ein- und Ausblendeeffekt zu erstellen, fügen Sie der Audioleiste drei Audiopunkte hinzu. Ziehen Sie die Audiopunkte nach oben bzw. nach unten, um die Lautstärke wie gewünscht hoch- oder herunterzufahren.



-oder-

Klicken Sie auf den Tab **Audioeffekte** und ziehen Sie einen der Effekte **Einblenden / Ausblenden** auf den Clip auf der Timeline.

Siehe [Audioeffekte hinzufügen \(https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=196578\)](https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=196578).

Audiopunkte löschen

Rechtsklicken Sie auf einen Audiopunkt und wählen **Löschen** oder **Alle Audiopunkte entfernen**.



Systemaudio von der Bildschirmaufnahme trennen

Rechtsklicken Sie auf die Audiospur und wählen Sie **Video und Audio trennen**.

Aussehen der Wellenform ändern (nur Windows)

Wählen Sie **Bearbeiten > Optionen > Tab Programm > Gespiegelte Wellenform**.




Audio als M4A- MP3- (nur Windows) oder WAV-Datei speichern


Um eine Audiodatei zu exportieren, wählen Sie **Weitergeben > Nur Audio exportieren**.

Siehe [Audiodatei exportieren \(https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=196536\)](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=196536).

Auf Mono mischen (Audiowiedergabe auf beiden Kanälen)

Markieren Sie auf der Timeline den gewünschten Audioclip und klicken Sie auf die Schaltfläche **Eigenschaften > Reiter Audio**  > Kontrollkästchen **Auf Mono mischen**.

Audiolevel aller ausgewählten Clips anpassen


Markieren Sie auf der Timeline den gewünschten Audioclip und klicken Sie auf die Schaltfläche **Eigenschaften > Reiter Audio** . Ziehen Sie den Schieberegler **Pegel**, um den Audiopegel einzustellen.
-oder-

Ziehen Sie die Audioleiste nach oben oder unten.



Klicken Sie auf die Lautstärkeanzeige unterhalb der Schaltfläche „Eigenschaften“. Ziehen Sie den Schieberegler, um den Audiopegel für das Projekt einzustellen.

Audiopegel für das gesamte Projekt anpassen



Audioeffekte hinzufügen


Lernen Sie, wie Sie durch Anwenden von Audioeffekten die Lautstärke auf verschiedenen Spuren anpassen, Hintergrundrauschen entfernen oder sogar die Stimmlage des Sprechers ändern können.

Themen in diesem Tutorial:

- [Beispiel für Audioeffekte: Hintergrundmusik zurückfahren](#)
- [Effekte hinzufügen und bearbeiten](#)
- [Effekttypen](#)

Beispiel für Audioeffekte: Hintergrundmusik zurückfahren Effekte hinzufügen und bearbeiten

1. Klicken Sie auf den Tab **Audioeffekte**.




2. Ziehen Sie einen Effekt auf einen Audioclip auf der Timeline.


- Um angewendete Effekte anzuzeigen, klicken Sie auf das Symbol **Effekte einblenden** auf dem betreffenden Medienclip.




- Um Effekte für Medien auf der Timeline auszublenden, klicken Sie auf das Symbol **Effekte ausblenden** auf dem betreffenden Medium.



3. Um die Dauer anzupassen, ziehen Sie Anfang bzw. Ende des Effekts auf der Timeline in die gewünschte Richtung.




4. Um Effekte anzupassen, klicken Sie auf **Eigenschaften**.



Hinweis: Einige Effekte haben keine Eigenschaften, sondern Audiopunkte, die direkt auf der Spur durch Klicken und Ziehen angepasst werden. Siehe [Audio bearbeiten](https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182336) (https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182336).

Effektarten

Effekt	Eigenschaften anpassen
Audiokompression Hilft beim Ausgleich des Audio-Lautstärkepegels.	<ol style="list-style-type: none">1. Klicken Sie auf Eigenschaften.2. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Variation der Lautstärke einen Wert oder passen Sie Verhältnis, Schwellenwert und Pegel manuell an, um den gewünschten Effekt zu erzielen.
Clipgeschwindigkeit Abspielgeschwindigkeit des Audio- oder Videoclips erhöhen oder verringern.	<p>Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:</p> <ul style="list-style-type: none">• Klicken Sie auf das Symbol Effekte einblenden auf dem Medienclip und ziehen Sie die Ziehpunkte des Effekts auf der Timeline.  <ul style="list-style-type: none">• Klicken Sie auf Eigenschaften und geben Sie einen Wert unter Geschwindigkeit oder Dauer an, um den gewünschten Effekt zu erzielen.<ul style="list-style-type: none">◦ Erhöhen Sie die Clip-Geschwindigkeit, wenn das Video schneller abgespielt werden soll.◦ Verringern Sie die Clip-Geschwindigkeit, wenn das Video langsamer abgespielt werden soll.
Hervorheben Hebt den betreffenden Audioclip hervor, indem die Lautstärke aller anderen Audiospuren verringert wird. Wenn Sie diesen Effekt beispielsweise auf den Sprecherkommentar anwenden, wird die Lautstärke der Hintergrundmusik für die gesamte Dauer des Sprecherclips reduziert.	<ol style="list-style-type: none">1. Klicken Sie auf Eigenschaften.2. Mit dem Schieberegler Hervorheben ändern Sie die Lautstärke aller anderen Audiospuren auf der Timeline. Beim Wert 100% werden alle anderen Spuren für die Abspieldauer des betreffenden Clips stummgeschaltet.3. Unter Position können Sie einstellen, wo die Lautstärkeanpassung auf der Timeline beginnt und endet.<ul style="list-style-type: none">◦ Außen: Die Lautstärke wird vor dem Beginn und nach dem Ende des betreffenden Medienclips angepasst.



- o **Übergang:** Die Lautstärke wird während des Beginns und Endes des betreffenden Medienclips angepasst.



- o **Innen:** Die Lautstärke wird nach dem Beginn und vor dem Ende des betreffenden Mediums angepasst.



4. Geben Sie unter **In den Vordergrund** und **In den Hintergrund** die gewünschte die Dauer der Lautstärkenanpassung in Sekunden an.

Einblenden / Ausblenden

Erzeugt ein gleichmäßiges Ein- oder Ausblenden des Tons.

Wird automatisch am Beginn oder Ende des Audio-Clips angewendet. Ziehen Sie Audiopunkte an die gewünschte Stelle, um den Effekt anzupassen.

Tonhöhe (nur Mac)

Passen Sie die Wellenfrequenz an, um den Klang der Stimme zu ändern.

1. Klicken Sie auf **Eigenschaften**.
2. Passen Sie **Tonhöhe**, **Einblenden** oder **Ausblenden** manuell an, um den gewünschten Effekt zu erzielen.

Rauschreduzierung

Trägt zur Reduzierung von Hintergrundgeräuschen bei.

1. Klicken Sie auf **Eigenschaften**.
2. Klicken Sie auf **Analysieren**, um eine automatische Rauschreduzierung vorzunehmen (nur Windows) oder passen Sie **Schwelle**, **Abbau** (Mac) oder **Stufe** (Windows) manuell an, um den gewünschten Effekt zu erzielen.

Text zum Video hinzufügen

Vollziehen Sie mit unserem Beispielprojekt nach, wie Sie Callouts, Titel, Bauchbinden, CTAs und andere Textelemente zu einem Video hinzufügen und animieren können.

Einführung

Sie können Ihren Videos Textelemente hinzufügen, um Ihren Content vorzustellen, Kontext zu liefern, Informationen hervorzuheben, Aufmerksamkeit zu erzielen oder Ihrem Publikum einen CTA (Call-to-Action) zu präsentieren, der es auffordert, Ihre Inhalte und Produkte zu erkunden bzw. weitere Schritte empfiehlt.

In dieser Videoreihe zeigen wir Ihnen verschiedene Möglichkeiten, in Camtasia Textelemente hinzuzufügen. Wir stellen ein optionales Beispielprojekt für Sie bereit, mit dem Sie die Konzepte, die in den einzelnen Videos eingeführt werden, in praktischen Übungen nachvollziehen können.

5 Möglichkeiten zum Hinzufügen von Text in Camtasia

Sie können einen der folgenden Texttypen hinzufügen, um die Botschaft Ihres Videos hervorzuheben und die Aufmerksamkeit zu steigern:

1. Callout-Anmerkungen

Verwenden Sie Callout-Textelemente, um Kontext zu liefern, Bereiche hervorzuheben oder allgemeine Texthinweise in Ihr Video aufzunehmen.

▼ Schritte anzeigen

1. Klicken Sie auf den Tab **Anmerkungen**.
2. Klicken Sie auf den Reiter **Callouts**, um die verfügbaren Anmerkungen anzuzeigen.
3. Wählen Sie im Dropdown-Menü **Stil** die Option **Alle**, um alle Anmerkungs-elemente anzuzeigen.
4. Ziehen Sie das gewünschte Anmerkungs-element auf die Timeline oder Leinwand.
5. Um Callout-Text zu bearbeiten, doppelklicken Sie auf der Leinwand auf das betreffende Callout und geben Sie den gewünschten Text ein.

Weitere Informationen zum Positionieren und Anpassen von Anmerkungen finden Sie unter [Pfeile, Formen und Callouts hinzufügen \(https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/anmerkungen/\)](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/anmerkungen/).


2. Animierter Text

Animieren Sie Textelemente mit raffinierten visuellen Effekten und Verhalten, damit Ihr Publikum aufmerksam bleibt.


▼ Schritte anzeigen

Übergangseffekt hinzufügen


1. Wählen Sie den Tab **Übergangseffekte**.
2. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch, um den gewünschten Übergangseffekt zu finden:
 - Durchsuchen Sie die Liste der Übergangseffekte.
 - Um die Liste zu filtern, wählen Sie eine Option Dropdown-Menü **Typ**.
 - Geben Sie den gesuchten Namen oder Typ im **Suchfeld** ein.



3. Bewegen Sie den Mauszeiger über das Thumbnail eines Übergangseffekts, um eine Vorschau zu sehen.



4. Ziehen Sie den Übergangseffekt auf einen Medienclip oder ein Anmerkungs-element auf der Timeline.



Wo der Übergangseffekt angewendet wird, hängt davon ab, wo Sie ihn auf dem Medienclip ablegen:

- Um den Effekt auf den Anfang des Mediums anzuwenden, ziehen Sie ihn auf das linke Ende des Clips.




- Um den Effekt auf das Ende des Mediums anzuwenden, ziehen Sie ihn auf das rechte Ende des Clips.



- Um den Effekt auf den Anfang und das Ende des Mediums anzuwenden, ziehen Sie ihn in die Mitte des Clips.



- Um die Dauer des Übergangs zu ändern, ziehen Sie das Ende des Effekts nach innen oder außen.




Tipp: Ziehen Sie den Schieberegler **Timeline** nach rechts, damit Sie den Übergangseffekt leichter auswählen und bearbeiten können.

- Einige Übergangseffekte haben Eigenschaften, die Sie bearbeiten können. Wählen Sie den Übergangseffekt per Mausklick auf der Timeline aus und klicken Sie auf die Schaltfläche **Eigenschaften**, um die verfügbaren Eigenschaften anzuzeigen.


Siehe [Übergangseffekt hinzufügen](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/video-uebergangseffekte/) (<https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/video-uebergangseffekte/>).

Verhaltenseffekt hinzufügen

- Klicken Sie auf den Tab **Verhalten**.



2. Ziehen Sie eine Verhaltensanimation auf einen Mediencлип auf der Timeline.
3. Verhalten werden als Effekt in der Effekte-Ablage angezeigt. Wählen Sie das Verhalten in der Effekte-Ablage durch Klicken aus.



4. Öffnen Sie das **Eigenschaftfenster > Reiter Verhalten**.



5. Passen Sie die Eigenschaften des Verhaltenseffekts für die Reiter „Ein“, „Während“ und „Aus“ an.

Siehe [Text und Bilder animieren: Verhaltenseffekte](#)


(<https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/animationen-verhalten/>).

3. Bauchbinden

Mit Bauchbinden können Sie Sprecher in Ihrem Video vorstellen oder Szenen einleiten.


▼ Schritte anzeigen

1. Um in Camtasia 2023.3.0 und neueren Versionen auf kostenlose und kostenpflichtige Online-Assets zuzugreifen, wählen Sie den **Tab „Medien“ > Reiter „Camtasia-Assets“**.




2. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:


- Stöbern Sie in den Assets der Kategorie **Titel**. Klicken Sie auf **Alle anzeigen**, um weitere Assets der betreffenden Kategorie anzuzeigen.



- Geben Sie in das Feld **Suchen** den Begriff „Bauchbinde“ oder einen anderen passenden Suchbegriff ein und drücken Sie die **Eingabetaste**.



- Klicken Sie auf die Dropdown-Liste **Suchfilteroptionen**, um die Suchergebnisse nach den Kriterien „Nur kostenlose Assets“, „Sichere Suche“ oder „Zuletzt durchgeführte Suchvorgänge“ zu filtern.



3. Doppelklicken Sie auf ein Asset, um es in der Vorschau anzuzeigen.
4. Ziehen Sie das Asset vom Reiter **Camtasia-Assets** an die gewünschte Stelle auf der Timeline oder Leinwand, um es Ihrem Video hinzuzufügen.


Weitere Informationen zum Anpassen des Assets finden Sie unter [Videos mit Camtasia Assets verbessern](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/camtasia-assets/) (<https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/camtasia-assets/>) und [Medienelemente auf der Leinwand platzieren](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/arbeiten-auf-der-leinwand/) (<https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/arbeiten-auf-der-leinwand/>).

4. Titel

Ähnlich wie Bauchbinden können Sie auch einen Titel aus den Camtasia Assets hinzufügen, um ein Video oder eine Szene einzuleiten oder eine Person vorzustellen.


▼ Schritte anzeigen

1. Um in Camtasia 2023.3.0 und neueren Versionen auf kostenlose und kostenpflichtige Online-Assets zuzugreifen, wählen Sie den **Tab „Medien“** > **Reiter „Camtasia-Assets“**.




2. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:


- Stöbern Sie in den Assets der Kategorie **Titel**. Klicken Sie auf **Alle anzeigen**, um weitere Assets der betreffenden Kategorie anzuzeigen.



- Geben Sie einen Suchbegriff in das Feld **Suchen** ein und drücken Sie die **Eingabetaste**.



- Klicken Sie auf die Dropdown-Liste **Suchfilteroptionen**, um die Suchergebnisse nach den Kriterien „Nur kostenlose Assets“, „Sichere Suche“ oder „Zuletzt durchgeführte Suchvorgänge“ zu filtern.



3. Doppelklicken Sie auf ein Asset, um es in der Vorschau anzuzeigen.
4. Ziehen Sie das Asset vom Reiter **Camtasia-Assets** an die gewünschte Stelle auf der Timeline oder Leinwand, um es Ihrem Video hinzuzufügen.


Weitere Informationen zum Anpassen des Assets finden Sie unter [Videos mit Camtasia Assets verbessern](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/camtasia-assets/) (<https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/camtasia-assets/>) und [Medienelemente auf der Leinwand platzieren](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/arbeiten-auf-der-leinwand/) (<https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/arbeiten-auf-der-leinwand/>).

5. Outros + CTAs

Beenden Sie Ihr Video mit einer Handlungsaufforderung (CTA, Call-to-Action), die die Zuschauer zur Abonnementseite Ihres Kanals oder zum nächsten Video der Reihe weiterleitet oder einen Kauf- oder Anmeldelink bereitstellt.


▼ Schritte anzeigen

1. Um in Camtasia 2023.3.0 und neueren Versionen auf kostenlose und kostenpflichtige Online-Assets zuzugreifen, wählen Sie den **Tab „Medien“** > **Reiter „Camtasia-Assets“**.




2. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:


- Stöbern Sie in den Assets der Kategorien **Titel** und **Channel Kit**. Klicken Sie auf **Alle anzeigen**, um weitere Assets der betreffenden Kategorie anzuzeigen.



- Geben Sie einen Suchbegriff in das Feld **Suchen** ein und drücken Sie die **Eingabetaste**.



- Klicken Sie auf die Dropdown-Liste **Suchfilteroptionen**, um die Suchergebnisse nach den Kriterien „Nur kostenlose Assets“, „Sichere Suche“ oder „Zuletzt durchgeführte Suchvorgänge“ zu filtern.



3. Doppelklicken Sie auf ein Asset, um es in der Vorschau anzuzeigen.
4. Ziehen Sie das Asset vom Reiter **Camtasia-Assets** an die gewünschte Stelle auf der Timeline oder Leinwand, um es Ihrem Video hinzuzufügen.

Weitere Informationen zum Anpassen des Assets finden Sie unter [Videos mit Camtasia Assets verbessern](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/camtasia-assets/) (<https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/camtasia-assets/>) und [Medienelemente auf der Leinwand platzieren](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/arbeiten-auf-der-leinwand/) (<https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/arbeiten-auf-der-leinwand/>).

Untertitel in Camtasia hinzufügen

Untertitel zeigen Sprecherkommentar und Töne eines Videos synchron als Text auf dem Bildschirm an. Mit Untertiteln lässt sich ein Video für einen größeren Zuschauerkreis zugänglich machen – zum Beispiel für:

- Gehörlose oder schwerhörige Zuschauer
- Zuschauer, die dort, wo sie sich aufhalten, keine Audioinhalte hören können
- Zuschauer, die die Sprache im Video nicht verstehen (durch Bereitstellung von Übersetzungen in den Untertiteln)

In Camtasia können Sie zwei gängige Arten von Untertiteln für Videos erstellen:

Geschlossene Untertitel



- Die Untertitel können im Videoplayer ein- oder ausgeschaltet werden.
- Dies trägt dazu bei, die Richtlinien für Barrierefreiheit zu erfüllen.

Siehe [Geschlossene Untertitel zu einem Video hinzufügen](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/add-closed-captions/) (<https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/add-closed-captions/>).

Dynamische Untertitel




- Die Untertitel sind fester Bestandteil des Videobilds und werden immer angezeigt.
- Sie werden oft als Stilelement in Videos für soziale Medien verwendet oder als visueller Effekt eingesetzt, um den Inhalt oder die Botschaft des Videos zu unterstreichen.

Siehe [Dynamische Untertitel hinzufügen](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/dynamische-untertitel/) (<https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/dynamische-untertitel/>).


Zeitspar-Tipps für Textelemente

Mit diesen Zeitspar-Tipps erstellen Sie in noch kürzerer Zeit professionell wirkende Videos für Ihre Marke, Ihren Kanal oder Ihr Unternehmen.



Profile und Favoriten hinzufügen

Sie können häufig benötigte oder angepasste Callout-Anmerkungen als Profil speichern. Klicken Sie auf das Sternsymbol auf dem gewünschten Callout, um es zu den Favoriten hinzuzufügen und schnell darauf zuzugreifen. Siehe [Camtasia anpassen](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/camtasia-anpassen/) (<https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/camtasia-anpassen/>).



Benutzerdefinierte Assets zu Ihrer Bibliothek hinzufügen

In der Bibliothek speichern Sie alle Ihre Assets oder Medien, die Sie immer wieder in verschiedenen Camtasia-Videoprojekten verwenden können. Sie können [Ihre Bibliothek als Paketdatei speichern](#)

(<https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/camtasia-ressourcen-weitergabe-paket/>), um sie an andere Anwender weiterzugeben und

- Videos leichter mit einheitlicher Gestaltung und einheitlichen Elementen zu versehen.
- Ihrem Team Ihre bevorzugten Enhancements für professionell wirkende Videos zur Verfügung zu stellen.
- schnell auf vorbereitete Videoelemente zuzugreifen und Zeit zu sparen.

Siehe [Medien projektübergreifend verwenden \(Bibliothek\)](#)

(<https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/bibliotheken/>)



Schema anwenden

Erstellen Sie ein Schema mit Farben, Schriftarten und Logos Ihrer Marke, um einer Reihe von Videos durch Anwendung dieser Profile schnell ein einheitliches Aussehen zu geben. Siehe [Farbpalette erstellen \(Schemas\)](#)

(<https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/schemas/>).

Überblick über visuelle Effekte

Sie können Effekte anwenden, um ihren Videos einen professionellen Touch zu verleihen, die Aufmerksamkeit der Betrachter zu gewinnen und Ihre Inhalte klar zu vermitteln.


Themen in diesem Tutorial:

- [Visuellen Effekt hinzufügen](#)
- [Visuellen Effekt bearbeiten](#)
- [Arten visueller Effekte](#)

Visuellen Effekt hinzufügen

Mit visuellen Effekten können Sie Videoclips beschleunigen oder verlangsamen, Farben anpassen oder entfernen, anklickbare Links hinzufügen und vieles mehr.


1. Klicken Sie auf den Tab **Visuelle Effekte**.






2. Ziehen Sie einen Effekt auf einen Medienclip auf der Timeline.

Visuellen Effekt bearbeiten

Klicken Sie auf die **Effekte**-Ablage des Medienelements und wählen Sie den Effekt mit einem Mausklick aus. Der ausgewählte Effekt wird gelb hervorgehoben.





Option	Beschreibung
Eigenschaften anpassen	Klicken Sie auf die Schaltfläche Eigenschaften , um die Einstellungen für Effekte im Eigenschaftenbereich anzupassen. 
Ein/Aus	Mit dem Schalter im Eigenschaftenbereich aktivieren oder deaktivieren Sie den Effekt.
Dauer anpassen	Durch Ziehen der Ziehpunkte legen Sie fest, an welchen Stellen im Clip der Effekt einsetzt und endet. 





Option	Beschreibung
Effekt löschen	<p>Drücken Sie die Löschen-Taste oder klicken Sie auf das Symbol X im Eigenschaftenbereich.</p> 


Arten visueller Effekte

- [Farbeffekte](#)
- [Grafikanzeige-Effekte](#)
- [Bewegungseffekte](#)
- [Mehrspureffekte](#)




Farbeffekte




Effekt	Details
Farbkorrektur	<p>Im Eigenschaftenfenster können Sie Helligkeit, Kontrast und Sättigung für ein Bild oder Video anpassen.</p> 
Farb-Lookup-Tabelle (LUT)	<p>Sie können mit der vorgegebenen Farb-Lookup-Tabelle (LUT) den Farbkontrast intensivieren oder Farb-LUT-Dateien importieren, um andere Farbverlaufsoperationen anzuwenden.</p> 
Farbfilter	<p>Sie können eine von 32 verschiedenen neuen Farb-Lookup-Tabellen (LUT) auf Ihr Bild oder Video anwenden. Siehe Farben und Schattierungen in einem Video bearbeiten (Filter) (https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=238679).</p>
Farbton	<p>Sie können eine Farbe zum Aufhellen und eine weitere zum Abdunkeln des Farbtons in einem Video oder Bild anwenden.</p>





Effekt	Details
	
Färben	<p>Eine einzelne Farbüberlagerung wird auf einen Medienclip angewendet.</p> 
Leuchten	<p>Helle Bereiche des Medienclips werden mit einem Leuchteffekt versehen.</p> 
Farbe entfernen	<p>Sie können einen einfarbigen Hintergrund entfernen und durch ein Bild oder Video ersetzen.</p>  <p>Siehe Farbe entfernen (Greenscreen-Effekt) (https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182329).</p>
Sepia (Mac)	<p>Ein Sepiaton wird auf einen Medienclip angewendet.</p>

Effekt	Details
	

Grafikanzeige-Effekte

Effekt	Details
Hintergrund entfernen (Beta)	Sie können den Hintergrund Ihres Videobilds entfernen – ohne einen Greenscreen zu verwenden und auch, wenn der Hintergrund komplex oder mehrfarbig ist. Dieser visuelle Effekt funktioniert am besten, wenn eine einzige Person oder ein Hauptobjekt im Bild ist.
Rahmen	<p>Der Medienclip wird mit einem farbigen Rand versehen.</p> 
Eckenrundung	<p>Eine oder mehrere Ecken des Medienclips werden abgerundet.</p> 
Geräterahmen	<p>Der Medienclip wird vom Bildschirm eines Notebooks, Mobilgeräts oder Computers eingerahmt.</p>  <p>Siehe dazu Kontext schaffen mit Geräteraumen (https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182330).</p>

Effekt	Details
Schatten	<p>Mit einem Schlagschatten können Sie einem Medienclip auf der Leinwand einen 3D-Effekt verleihen. Farbe und Winkel des Schattens lassen sich anpassen.</p> 
Tastaturbefehl (Mac)	<p>Wenn während der Bildschirmaufzeichnung Tastenkombinationen gedrückt werden, die die Cmd-, Wahl- oder Ctrl-Taste verwenden, werden diese automatisch angezeigt.</p>  <p>Hinweis: Dieser Effekt kann nur auf Bildschirmaufnahmen angewendet werden, die mit Camtasia erstellt wurden(TREC).</p> <p>Tipp: Unter Windows können Tastaturbefehle manuell als Anmerkungs-elemente hinzugefügt werden.</p> <p>Klicken Sie auf den Tab Anmerkungen > Reiter Tastaturbefehl-Callouts  und ziehen Sie ein Callout auf die Timeline. Bearbeiten Sie die Tastenkombination im Fenster für die Eigenschaften.</p>
Maskieren (Mac)	<p>Mit einer Maske können Sie gezielt einen ausgewählten – ovalen oder rechteckigen – Bereich des Medienclips freilegen oder durch Invertieren verdecken.</p>

Effekt	Details
	
<p>Interaktiver Hotspot</p>	<p>Mit einem interaktiven Hotspot können Sie einen Call-to-Action mit anklickbarem Link in Ihr Video integrieren, das Video automatisch anhalten oder die Betrachter zu einer bestimmten Position im Video springen lassen, um einen Teil erneut wiederzugeben oder mit einem anderen Teil fortzufahren.</p>  <p>Siehe Hotspots hinzufügen (Interaktive Videos) (https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182327).</p>
<p>Mosaik (Mac)</p>	<p>Ein Medienelement mit einem Kachel- oder Mosaikeffekt verpixeln.</p> 
<p>Außenkonturen (Mac)</p>	<p>Das Video oder Bild wird automatisch mit einem Strichzeichnungs-Effekt versehen.</p> 
<p>Spiegelung</p>	<p>Fügt Medienclips, die nicht die gesamte Leinwand einnehmen, einen Spiegelungseffekt hinzu.</p>

Effekt	Details
--------	---------




Hinweis: Um gruppierte Objekte einzeln zu spiegeln, heben Sie erst die Gruppierung auf, bevor Sie den Effekt „Spiegelung“ anwenden.

Scheinwerfer (Mac)



Erzeugt den Effekt eines Scheinwerferkegels auf dem Medienclip.

Fenster-Spotlight (Mac)





Alle inaktiven Fenster in einer Bildschirmaufzeichnung werden automatisch abgeblendet, um die Aufmerksamkeit auf das aktive Fenster zu lenken.

Hinweis: Dieser Effekt kann nur auf Bildschirmaufnahmen angewendet werden, die mit Camtasia erstellt wurden(TREC).

Effekt	Details
Vignette	<p>Fügt einem Bild oder Videoclip einen stufenlos abgeschatteten Rand hinzu.</p> 

Bewegungseffekte


Effekt	Details
Clipgeschwindigkeit	<p>Beschleunigt oder verlangsamt die Wiedergabe des Videoclips.</p>  <p>Siehe Videoclips beschleunigen und verlangsamen (https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182321).</p>
Bereich einfrieren	<p>Ein Bereich des Videos auf der Leinwand wird angehalten, während das restliche Video weiter abgespielt wird. Siehe Bereich einfrieren.</p> 
Verwischte Bewegungen	<p>Verwischt Objekte mit Animationseffekten (https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182340).</p> <p>Hinweis: Der Effekt „Verwischte Bewegungen“ wirkt sich nicht auf Bewegungen in Videoclips aus.</p>

Effekt	Details
Bewegungspfad	<p>Sie können Objekte wie Anmerkungen, Bilder oder Clips mit einem Bewegungspfad über den Bildschirm bewegen.</p>  <p>Siehe Beliebige Objekte bewegen (Bewegungspfad) (https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/bewegungspfad/).</p>



Bereich einfrieren

Sie können den Bildschirminhalt in einem ausgewählten Bereich einfrieren, während das restliche Video weiter abgespielt wird. So lassen sich beispielsweise Meldungen entfernen, die während der Aufnahme unerwünscht eingeblendet wurden.


1. Klicken Sie auf den Tab **Visuelle Effekte > Visuelle Effekte**.











2. Ziehen Sie den Effekt **Bereich einfrieren** auf das Medium auf der Leinwand oder der Timeline.
3. Ein Bereich des Videobilds ist ausgewählt. Ziehen Sie den Auswahlbereich an die Stelle des aufgezeichneten Bildschirms, an dem der unerwünschte Inhalt verdeckt werden soll. Mit den Ziehpunkten können Sie die Größe anpassen.



4. Passen Sie die Dauer des Effekts „Bereich einfrieren“ an, indem Sie auf der Timeline auf seine Endpunkte klicken und sie an die gewünschte Zeitposition ziehen.



Mehrspureffekte

Effekt	Details
Mischmodus	<p>Ermöglicht es, ein Bild oder Video mit Medien auf den darunterliegenden Spuren zu überblenden und bietet dafür eine große Auswahl an Modi und Einstellungen.</p> <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;">  +  + <div style="text-align: center;"> <p>Darken Mode = </p> <p>Lighten Mode = </p> <p>Vivid Light Mode = </p> </div> </div>
Medien-Spürmaske	<p>Mit diesem Effekt kann ganz einfach eine Spürmaske auf eine Spur angewendet werden, um Medien auf den Spuren darunter ein- oder auszublenden.</p> <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;">  +  =  </div> <p>Siehe Eindrucksvolle Animationen mit Spürmasken (https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182324).</p>

Pfeile, Formen und Callouts hinzufügen

Lernen Sie, wie Sie mit Anmerkungselementen wie Callouts, Pfeilen, Linien, Formen, Unschärfefiltern und Tastaturbefehl-Callouts Ihr Video aufwerten die Aufmerksamkeit der Zuschauer fokussieren können.


Themen in diesem Tutorial:

- [Übersicht über die Anmerkungselemente](#)
- [Anmerkungselement anpassen](#)
- [Anmerkungselement hinzufügen](#)
- [Anmerkungselement mit Effekten versehen](#)
- [Anmerkungselement positionieren](#)
- [Weitere Anregungen](#)

Übersicht über die Anmerkungselemente


Im Tab „Anmerkungen“ finden Sie visuelle Elemente und Textelemente, mit denen Sie Bereiche Ihres Videos hervorheben oder verdecken, die Aufmerksamkeit des Publikums lenken oder zusätzliche Informationen bereitstellen können.

In Camtasia gibt es sechs Arten von Anmerkungselementen:




Callouts

Sie können ein Callout zum Video hinzufügen, um Text, Titel und Bauchbinden auf dem Bildschirm anzuzeigen oder die Aufmerksamkeit des Publikums zu lenken.




Unschärfe und Hervorheben

Sie können ein Unschärfeelement hinzufügen, um einen Bereich Ihres Videos zu verdecken oder ein Hervorheben-Element anwenden, um Aufmerksamkeit auf einen Bereich zu lenken.




Pfeile und Linien

Sie können Pfeile als visuelle Elemente zu Ihrem Video hinzufügen.




Animationszeichnung s-Callouts

Sie können ein Animationszeichnungs-Callout zu Ihrem Video hinzufügen, um bestimmte Bereiche durch den Effekt des Zeichnens auf dem Bildschirm hervorzuheben.



Formen

Sie können Formen als visuelle Elemente hinzufügen, um Bereiche abzudecken.



Tastaturbefehl- Callouts

Sie können ein Tastaturbefehl-Callout hinzufügen, um Tastenkombinationen, die in Ihrem Video erwähnt werden, auf dem Bildschirm anzuzeigen.

1. Anmerkungselement hinzufügen

1. Klicken Sie auf den Tab **Anmerkungen**.
2. Klicken Sie auf einen Reiter, um die für den betreffenden Typ verfügbaren Anmerkungselemente anzuzeigen.
3. Wählen Sie im Dropdown-Menü **Stil** die Option **Alle**, um alle Anmerkungselemente anzuzeigen.
4. Ziehen Sie das gewünschte Anmerkungselement auf die Timeline oder Leinwand.

Hinweis: Bei den Camtasia-Assets finden Sie weitere Anmerkungselemente. Um diese Assets zu durchsuchen, wählen Sie im **Tab „Medien“** > **Reiter „Camtasia Assets“** > **Callouts** > **Alle anzeigen**.
Siehe [Videos mit Camtasia Assets verbessern](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/camtasia-assets/)
(<https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/camtasia-assets/>).

2. Anmerkungselement positionieren

Auf der Timeline sind alle Medienelemente in einem Video in ihrer zeitlichen Abfolge angeordnet. Der Frame des Videos, auf dem sich die Positionsanzeige der Timeline befindet, wird jeweils auf der Leinwand angezeigt.

So legen Sie fest, wann das Anmerkungselement in Ihrem Video angezeigt wird:

1. Ziehen Sie das Anmerkungselement auf der Timeline an die Position der Zeit, zu der es auf der Leinwand erscheinen soll.
2. Um die Dauer zu ändern, ziehen Sie das Ende des Anmerkungselements nach innen oder außen. Die voreingestellte Anzeigedauer beträgt 5 Sekunden.

Die Leinwand ist der Vorschaubereich für das Video. Legen Sie auf der Leinwand die gewünschte Position und Größe des Anmerkungselements fest. Führen Sie einen der folgenden Bearbeitungsschritte auf der Leinwand durch, um die Anzeigenposition von Medien in Ihrem Video zu ändern:

Verschieben

Klicken und ziehen Sie das Anmerkungselement an eine neue Position auf der Leinwand.

Größe ändern / Skalieren

Wählen Sie das Anmerkungselement auf der Leinwand per Mausklick aus. Ziehen Sie den Eckpunkt nach innen oder außen.

Drehen

Wählen Sie das Medienelement auf der Leinwand per Klick aus. Um das Anmerkungselement um den Ankerpunkt zu drehen, ziehen Sie den mittleren Ziehpunkt.

Ausrichten


Die Begrenzungslinien am Rand der Leinwand helfen Ihnen, Objekte am Rand bzw. der Mitte der Leinwand oder an anderen Medien- und Anmerkungs-elementen auszurichten und einzurasten.

- **Leinwandhilfslinien:** Die Leinwandhilfslinien werden angezeigt, wenn Sie Medienelemente auf der Leinwand ziehen. Ziehen Sie das Anmerkungselement bei gedrückter Maustaste, bis es am Rand bzw. der Mitte der Leinwand oder an anderen Medien-Hilfslinien ausgerichtet ist.
- **Führungslinien:** Siehe [Medien mittels Führungslinien ausrichten \(https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=241938\)](https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=241938).

Callout-Text bearbeiten

Doppelklicken Sie auf der Leinwand auf das Callout und geben Sie den gewünschten Text ein.

3. Anmerkungselement anpassen



1. Wählen Sie das Anmerkungselement auf der Timeline oder Leinwand per Mausklick aus.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Eigenschaften**, um die Einstellungen für das Anmerkungselement wie Farbe, Text und Stil zu bearbeiten.
3. Je nach dem ausgewählten Anmerkungselement werden im Eigenschaftenbereich die folgenden Tabs angezeigt:

- **Tab „Visuelle Eigenschaften“**




: Hier können Sie die Darstellung auf der Leinwand durch die Feinabstimmung von Eigenschaften wie Skalierung, Deckkraft, Position oder Drehung anpassen.

- **Tab „Texteigenschaften“**



: Hier können Sie Schriftart, Stil und Farben für den Text des Anmerkungselements festlegen.

- **Tab „Eigenschaften für Anmerkungen“**



: Hier können Sie spezifische Eigenschaften des jeweiligen Anmerkungstyps wie Stil oder Farbe bearbeiten – zum Beispiel die anzuzeigenden Tastaturbefehle für Tastaturbefehl-Callouts eingeben oder die Zeichendauer für Animationszeichnungs-Callouts festlegen.

4. Um eine Kombination von Eigenschaften schnell anzupassen und einen konsistenten Stil, Look oder Markenauftritt für mehrere Videos zu erzielen, wählen Sie im Dropdownmenü **Schema** ein passendes Schema aus. Siehe [Farbpalette erstellen \(https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/schemas/\)](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/schemas/).
5. Wenn Sie Änderungen an den Eigenschaften vornehmen, werden die Auswirkungen in der Vorschau auf der Leinwand angezeigt. Weitere Informationen dazu finden Sie im Tutorial [Das Eigenschaftenfenster \(https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/medien-eigenschaften/\)](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/medien-eigenschaften/).


Tipp: Speichern Sie Anmerkungselemente, um sie später wiederzuverwenden.

Sie können angepasste Anmerkungselemente zur Liste Ihrer Favoriten oder zu Profilen hinzufügen. Siehe [Camtasia anpassen \(https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/camtasia-anpassen/\)](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/camtasia-anpassen/).

4. Anmerkungselement mit Effekten versehen

Sie können Anmerkungselemente mit Animations- und Übergangseffekten, Verhalten oder visuellen Effekten animieren und anreichern.

Um beispielsweise ein Anmerkungselement so zu animieren wie im Beispiel oben, ziehen Sie den Übergangseffekt **Dia rechts** auf den Anfang des Callouts und den Übergangseffekt **Dia links** auf sein Ende.



Mehr dazu finden Sie in den folgenden Tutorials:

- [Vertiefung Animationen \(https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/vertiefung-animationen/\)](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/vertiefung-animationen/)
- [Titel und Bilder animieren: Verhaltenseffekte \(https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/animationen-verhalten/\)](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/animationen-verhalten/)

Weitere Anregungen

Schauen Sie sich diese Tutorials an, um ihre Fähigkeiten zu erweitern und neue Möglichkeiten zur Verwendung von Anmerkungselementen in Ihren Videos zu entdecken:

- [Video mit Unschärfe oder Maske überblenden \(https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/video-mit-unschaeefe-oder-maske-ueberblenden/\)](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/video-mit-unschaeefe-oder-maske-ueberblenden/)
- [Videos mit Camtasia Assets verbessern \(https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/camtasia-assets/\)](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/camtasia-assets/)
- [Hintergrundfarbe mit einem Form-Anmerkungselement ändern \(https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/arbeiten-auf-der-leinwand/#h-change-the-background-color\)](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/arbeiten-auf-der-leinwand/#h-change-the-background-color)
- [Rundes Bild mit einem Formelement und dem Effekt „Medien-Spurmaske“ erzeugen \(https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/audio-visualisieren/#h-add-an-avatar-webcam-or-icon\)](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/audio-visualisieren/#h-add-an-avatar-webcam-or-icon)

Dynamischen Hintergrund hinzufügen

Sie können Ihr Video mit Hintergrund-Animationsschleifen unterlegen und Farben, Geschwindigkeit und weitere Parameter anpassen.

Themen in diesem Tutorial:

- [Die Vorteile eines dynamischen Hintergrunds](#)
- [Drei Anwendungsfälle für einen dynamischen Hintergrund](#)
- [Dynamischen Hintergrund hinzufügen](#)

Dynamische Hintergründe unterlegen Ihr Video mit Animationsschleifen, bei denen Farben, Geschwindigkeit und weitere Parameter angepasst werden können.

Die Vorteile eines dynamischen Hintergrunds

Ein dynamischer Hintergrund hat gegenüber einem herkömmlichen animierten Hintergrund drei wichtige Vorteile:

1. Kleinere Dateien

Ein herkömmlicher animierter Hintergrund belegt bei hoher Auflösung sehr viel Speicherplatz. Dynamische Hintergründe benötigen eine geringere Dateigröße. So bleibt auf der Festplatte mehr Platz für Ihre Inhalte.

2. Ununterbrochene Schleifen und unbegrenzte Dauer

Ein herkömmlicher animierter Hintergrund ist meist eine Videodatei mit einer festen Dauer. Das macht es manchmal schwierig, Anfang und Ende des animierten Clips so aufeinander abzustimmen, dass eine fließende Bewegung entsteht. Bei einem dynamischen Hintergrund müssen Sie nur die Enden des Clips auf der Timeline an die gewünschte Position ziehen, um die Dauer beliebig anzupassen – ob Ihr Video zehn Sekunden oder zehn Minuten lang ist.

3. Anpassbar

Bei einem herkömmlichen Hintergrund sind Farben, Geschwindigkeit und andere visuelle Eigenschaften fest vorgegeben. Dynamische Hintergründe haben jeweils individuelle Eigenschaften, die nach Bedarf angepasst werden können. In den [Assets der Camtasia-Bibliothek \(https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=238353\)](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=238353) können Sie die Einstellungen für die verschiedenen dynamischen Hintergründe erkunden.

Drei Anwendungsfälle für einen dynamischen Hintergrund

Hier sind einige Vorschläge, wie Sie dynamische Hintergründe nutzen können, um eindrucksvolle Effekte zu erzielen, mit denen sich Ihre Videos von der Masse abheben:

Titel und Intros optisch aufwerten

Unterlegen Sie statische Elemente Ihres Videos wie Titel, Outro oder CTA mit einem dynamischen Hintergrund, um sie visuell interessant zu gestalten und die Aufmerksamkeit des Publikums zu gewinnen.

Bildschirmaufnahmen einrahmen


Platzieren Sie Ihre Bildschirmaufnahme in einem farbigen, animierten Rahmen, damit sie alle Blicke auf sich zieht.

Animationseffekte zur visuellen Hervorhebung nutzen


Dynamisch animierte Grafiken eignen sich, um wichtige Punkte hervorzuheben, das Publikum durch visuelle Effekte zu fesseln und zu beeindrucken und Übergänge im Video fließend zu gestalten.

Dynamischen Hintergrund hinzufügen


1. Wählen Sie den **Tab „Medien“ > Reiter „Camtasia Assets“ > Dynamische Hintergründe > Alle anzeigen**.




2. Stöbern Sie in den dynamischen Hintergründen oder geben Sie einen Suchbegriff im Suchfeld ein. Doppelklicken Sie auf ein Asset, um es in der Vorschau anzuzeigen.
3. Ziehen Sie einen dynamischen Hintergrund auf die Timeline. Wenn sich auf der Timeline bereits Inhalte befinden, ziehen Sie den Hintergrund auf eine Spur unterhalb der vorhandenen Inhalte, damit er sie im Video nicht überdeckt, sondern unterlegt.




4. Klicken Sie auf die **Eigenschaften**, um das Eigenschaftenfester zu öffnen.



5. Jeder dynamische Hintergrund hat eigene Eigenschaften wie Farbe, Größe und Geschwindigkeit, die angepasst werden können. Bearbeiten Sie dazu die gewünschten Eigenschaften im Bereich **Dynamische Eigenschaften**.



- Um die Dauer zu ändern, ziehen Sie die Enden des Clips mit dem dynamischen Hintergrund auf der Timeline nach innen oder außen.



Tipp: Kreieren Sie einen individuellen Look, indem Sie dynamische Hintergründe übereinander legen.

Dynamische Hintergründe lassen sich auch übereinander schichten. Ziehen Sie zwei dynamische Hintergründe auf die Timeline. Ziehen Sie dann einen geeigneten visuellen Effekt, zum Beispiel den Effekt „Mischmodus“, auf den oberen Clip. Probieren Sie verschiedene Effekte aus und experimentieren Sie.

3D-Effekt erzeugen (Eckpunkte verschieben)

Lernen Sie, wie Sie ein Video, Bild oder Textelement in ein Hintergrundmedium einpassen können, um einen 3D-Effekt zu erzeugen.

- Ihr Video aussehen zu lassen, als ob es auf dem Bildschirm eines PCs oder Mobilgeräts abgespielt wird
- Ein Bild oder ein Textelement in eine bewegliche Oberfläche zu integrieren
- Einen Graffiti-Effekt auf einer perspektivisch dargestellten Mauer zu simulieren

Im Modus „Eckpunkte verschieben“ können Sie ein Video, Bild oder Textelement schnell in einen Hintergrund einpassen. Sie können den Modus „Eckpunkte verschieben“ verwenden, um



Medien- oder Textelemente einpassen

Führen Sie die folgenden Schritte durch, um Medien- oder Textelemente auf der Leinwand zu befestigen und in einen Hintergrund einzupassen:

1. Ziehen Sie das Video oder Bild, das Sie als Hintergrundmedium nutzen möchten, auf die Timeline.
2. Ziehen Sie ein Video, Bild oder Textelement aus einem der Reiter [Clip-Auswahl](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/medien-importieren-verwalten/) (<https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/medien-importieren-verwalten/>), [Camtasia-Assets](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/camtasia-assets/) (<https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/camtasia-assets/>), [Bibliothek](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/bibliotheken/) (<https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/bibliotheken/>) oder [Anmerkungen](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/anmerkungen/) (<https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/anmerkungen/>) auf eine Timeline-Spur über dem Hintergrundmedium. Dieser Clip ist das Vordergrundmedium.
3. Achten Sie darauf, dass das Vordergrundmedium ausgewählt ist. Klicken Sie in der Leinwand-Symbolleiste auf das Symbol **Eckpunkte verschieben**, um den Modus „Eckpunkte verschieben“ zu aktivieren.




4. Ziehen Sie eine Ecke des ausgewählten Mediums auf der Leinwand in die gewünschte Position.



Hinweis: Position, Verzerren, Drehung und weitere Eigenschaften werden im [Eigenschaftenfenster](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/medien-eigenschaften/) (<https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/medien-eigenschaften/>) automatisch angepasst.

5. Wiederholen Sie Schritt 4 für die übrigen Ziehpunkte.

Tipps

- Verwenden Sie die Vergrößerungsfunktionen und den Schwenkmodus  in der Leinwand-Symbolleiste, um die Ecken vor vergrößern und präzise zu positionieren. Siehe [Medienelemente auf der Leinwand platzieren](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/arbeiten-auf-der-leinwand/) (<https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/arbeiten-auf-der-leinwand/>).
- Um das Einrasten vorübergehend zu deaktivieren, halten Sie beim Ziehen der Eckpunkte die Taste **Strg/Ctrl** gedrückt.
- Um eingepasste Objekte mit der Bewegung des Hintergrundvideos zu synchronisieren, fügen Sie eine Animation hinzu. Siehe [Vertiefung Animationen](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/vertiefung-animationen/) (<https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/vertiefung-animationen/>).


Hintergrund aus einem Video entfernen

Lernen Sie, wie Sie den Hintergrund in Camtasia-Aufnahmen oder importierten Medien automatisch entfernen können.

Themen in diesem Tutorial:

- [Hintergrund entfernen in Camtasia Rev](#)
- [Hintergrund entfernen im Camtasia Editor](#)
- [Aufnahmetipps für das Entfernen des Hintergrunds](#)

Mit dem Effekt **Hintergrund entfernen** können Sie den Hintergrund aus Ihren Kameraaufnahmen entfernen.




Das Entfernen des Hintergrunds kann in folgenden Fällen sinnvoll sein:

- Das Kameravideo wurde in einer Umgebung aufgenommen, die nicht optimal ist, zum Beispiel in einem Wohnraum oder einem Umfeld, das von dem Inhalt des Videos ablenkt.
- Sie möchten den Inhalt vereinfachen, um das Thema des Videos in den Mittelpunkt zu rücken.
- Die Webkamera-Aufnahme verdeckt wichtige Inhalte der Bildschirmaufnahme.
- Sie möchten das Video-Layout anpassen, um die geeignete Atmosphäre zu schaffen oder sicherzustellen, dass das Publikum aufmerksam bleibt.


Hintergrund entfernen in Camtasia Rev

Nach der Aufnahme haben Sie folgende Möglichkeiten, den Effekt **Hintergrund entfernen** in Camtasia Rev anzuwenden:

- Sie können ein Layout auswählen, bei dem der Effekt „Hintergrund entfernen“ automatisch angewendet wird.



- Sie können den Effekt **Hintergrund entfernen** auf dem Tab „Effekte“ auswählen.



Hinweis: Sie können einige der automatisch ausgewählten Elemente in Camtasia Rev deaktivieren, zum Beispiel Hintergründe. Klicken Sie dazu im Tab **Hintergrund**, **Effekte** oder **Filter** auf die betreffende aktive Option.

Hintergrund entfernen im Camtasia Editor

1. Klicken Sie im Camtasia Editor auf den Tab **Visuelle Effekte**.
2. Ziehen Sie den Effekt **Hintergrund entfernen** auf ein Medienelement auf der Timeline.
3. Passen Sie im Eigenschaftfenster die Einstellungen für den Effekt nach Bedarf an.

Tipp: Ersetzen Sie den Hintergrund Ihres Videos durch einen dynamischen Hintergrund, um dem Video ein professionelles Aussehen zu verleihen.

Wie Sie einen dynamischen Hintergrund hinzufügen und anpassen können, erfahren Sie im Tutorial [Dynamischen Hintergrund hinzufügen](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/dynamischer-hintergrund/) (<https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/dynamischer-hintergrund/>).

Aufnahmetipps für das Entfernen des Hintergrunds

Befolgen Sie die nachstehenden Tipps, um beim Entfernen des Hintergrunds optimale Ergebnisse zu erzielen:

1. **Achten Sie auf gute Beleuchtung.**



2. Wählen Sie Kleidung, die sich vom Hintergrund abhebt.



3. Vermeiden Sie schnelle Bewegungen.



4. Verwenden Sie möglichst einen
Stuhl mit niedriger Lehne.

HIGH BACK CHAIR



Übersicht über Video-Enhancements

Geben Sie Ihrem Video professionellen Schliff, indem Sie Enhancements wie Effekte, Animationen, Verhalten, Übergänge und Anmerkungen hinzufügen.

Themen in diesem Tutorial:

- [Video-Enhancement-Typen](#)
- [Enhancement hinzufügen](#)
- [Enhancements bearbeiten](#)

Video-Enhancement-Typen

Typ	Beschreibung
Animationen	<p>Animationen fokussieren die Aufmerksamkeit auf bestimmte Bereiche des Videos, zum Beispiel:</p> <ul style="list-style-type: none">• Ein Sprechervideo, das nahtlos in eine Bildschirmaufnahme übergeht bzw. durch diese ersetzt wird.• Ein Bild, das sich von links in das Video hinein bewegt, dort verharrt und dann nach rechts wieder verschwindet.• Callouts auf der Leinwand, die durch verschiedenartige Animationen die Aufmerksamkeit auf einen bestimmten Bereich des Videos lenken.• Heben Sie wichtige Teile Ihres Videos durch Vergrößern oder Verkleinern hervor, um die Aufmerksamkeit auf Aktionen zu lenken oder um schwer sichtbare Teile in einem Video deutlicher herauszustellen. <p>Animationen können zu Bildern, Videoclips oder Aufnahmen hinzugefügt werden. Weitere Informationen zum Bearbeiten von Anmerkungen finden Sie unter Enhancements bearbeiten.</p> <ul style="list-style-type: none">• Vertiefung Animationen (https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182340)• Titel und Bilder animieren: Verhaltenseffekte (https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=182339)• Aufmerksamkeit fokussieren: Vergrößern (https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182337)
Anmerkungen und Text	<p>Grafiken oder Textelemente, die über das Video gelegt werden, um die Aufmerksamkeit des Betrachters auf wichtige Objekte oder Vorgänge zu lenken. Weitere Informationen zum Bearbeiten von Anmerkungen finden Sie unter Enhancements bearbeiten.</p> <ul style="list-style-type: none">• Anmerkungen, Callouts und Titel hinzufügen (https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182325)


	<ul style="list-style-type: none"> • Medienelemente auf der Leinwand bearbeiten (https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=241938) • Video mit Unschärfe oder Maske überblenden (https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182338)
Verhalten	<p>„Verhalten“ sind in Camtasia voreingestellte Animationen, die Sie per Ziehen und Ablegen zu Text und Medien hinzufügen können, um die Aufmerksamkeit Ihrer Zuschauer zu gewinnen. Sie können Verhalten auf jedes visuelle Objekt auf der Timeline anwenden.</p> <p>Einige Beispiele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Text, der den Zuschauern durch leichtes Pulsieren signalisiert, dass sie hier einen Link anklicken können. • Ein Bild oder Logo, das sich in den Bildschirmbereich bewegt und dann hin- und herschwingt. • Callouts auf der Leinwand, die durch verschiedenartige Animationen die Aufmerksamkeit auf einen bestimmten Bereich des Videos lenken. <p>Siehe Text& Verhalten (https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182339) und Anmerkungen, Callouts und Titel hinzufügen (https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182325).</p>
Cursoreffekte	<p>Camtasia Recorder speichert Cursordaten in der TREC-Aufnahmedatei. Fügen Sie Cursoreffekte hinzu, um den Cursor in Ihrer Aufnahme hervorzuheben oder zu bearbeiten.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cursoreffekte anwenden (https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=193827) • Cursorbewegungen schnell begradigen (https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182331)
Übergangseffekte	<p>Übergangseffekte sind visuelle Effekte, die zwischen dem Ende eines Clips und dem Beginn des nächsten Clips eingefügt werden. Mit Übergangseffekten können Sie Zeitabläufe oder Positionswechsel anzeigen oder einen weichen Übergang zwischen den Clips schaffen.</p>
Visuelle Effekte	<p>Visuelle Effekte können Aussehen und Qualität des Videos verbessern. Effekte lassen sich auf den gesamten Clip oder einen zeitlich begrenzten Bereich anwenden.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vertiefung Visuelle Effekte (https://www.techsmith.com/learn/?post_type=tutorial&p=194361) • Hotspots hinzufügen (Interaktive Videos) (https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182327) • Eindrucksvolle Animationen mit Spurmasken (https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182324)

- Kontext schaffen mit Geräterahmen (https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182330)
- Farbe entfernen (Greenscreen-Effekt) (https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182329)
- Videoclips beschleunigen und verlangsamen (https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182321)

Gesteneffekte
(nur Mac)

Gesteneffekte sind visuelle Effekte, die Tipp-, Wisch und Ziehbewegungen auf mobilen Geräten simulieren. Siehe [iOS-Gerät aufnehmen](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=182348) (https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=182348)

Enhancement hinzufügen






1. Klicken Sie auf einen Enhancement-Tab, zum Beispiel „Anmerkungen“ oder „Verhalten“.
2. Wählen Sie über die Reiter oder Dropdown-Menüs das gewünschte Enhancement aus.
3. Ziehen Sie das Enhancement auf die Timeline. Bei einigen Enhancements zeigt Camtasia an, wo die Auswahl angewendet werden kann.
4. Hinweise zum Bearbeiten der Eigenschaften finden Sie im Abschnitt [Das Eigenschaftenfenster](https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182312) (https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182312).

Tipp: Speichern Sie benutzerdefinierte Enhancements, um bei der Bearbeitung Zeit zu sparen.

Sie können benutzerdefinierte Enhancements als Profile oder Favoriten speichern, um in späteren Projekten effizienter zu arbeiten. Siehe [Camtasia anpassen \(https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182310\)](https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182310).

Enhancements bearbeiten

Typ	Beschreibung
Animationen	<p>Klicken Sie auf den Animationspfeil, den Sie bearbeiten möchten. Der ausgewählte Animationspfeil wird gelb.</p> <ul style="list-style-type: none">• Dauer ändern: Ziehen Sie das Ende der Animation in eine beliebige Richtung. • Verschieben: Klicken Sie auf den Animationspfeil und ziehen Sie ihn auf eine andere Stelle im Medium auf der Timeline. • Wiederherstellen: Ziehen Sie die Animation Wiederherstellen auf einen Clip hinter eine andere Animation, um die vorherige Animation in ihren Ausgangszustand zu versetzen.



- **Löschen:** Drücken Sie die **Löschen**-Taste.

Weitere Informationen zum Bearbeiten finden Sie unter [Vertiefung Animationen](https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182340) (https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182340) und [Aufmerksamkeit fokussieren: Vergrößern und Titel hinzufügen](https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182337) (https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182337).

Anmerkungen
und Text

Klicken Sie auf die Anmerkung, die Sie bearbeiten möchten.

- **Text bearbeiten:** Doppelklicken Sie auf der Leinwand auf die betreffende Anmerkung und geben Sie den gewünschten Text ein.
- **Verschieben:** Klicken Sie auf die Anmerkung und ziehen Sie sie auf den neuen Bereich auf der Leinwand.
- **Größe ändern:** Klicken Sie auf einen Ziehpunkt und ziehen Sie ihn in eine beliebige Richtung.
- **Drehen:** Klicken Sie auf den mittleren Ziehpunkt und ziehen Sie ihn.
- **Löschen:** Drücken Sie die **Löschen**-Taste.


Weitere Informationen zum Bearbeiten finden Sie unter [Anmerkungen, Callouts und Titel hinzufügen](https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182325) (https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182325).

Verhalten




Führen Sie im Eigenschaftfenster folgende Schritte durch:

- **Ein/Aus:** Klicken Sie auf den Schalter, um das Verhalten zu aktivieren oder zu deaktivieren.




- **Löschen:** Klicken Sie auf das **X-Symbol**, um das Verhalten zu löschen.




- **Tab Ein:** Legen Sie fest, wie sich das Verhalten hereinbewegt.
- **Tab Während:** Legen Sie fest, wie sich das Verhalten auf der Leinwand verhält.
- **Tab Aus:** Legen Sie fest, wie sich das Verhalten hinausbewegt.

Weitere Informationen zum Bearbeiten finden Sie unter [Text & Verhalten](https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182339) (https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182339) und [Anmerkungen, Callouts und Titel hinzufügen](https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182325) (https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182325).

Klicken Sie auf die Effekte-Ablage des Medienelements und wählen Sie den Effekt mit einem Mausklick aus. Das ausgewählte Verhalten wird gelb hervorgehoben.



- **Dauer ändern:** Legen Sie durch Ziehen der Ziehpunkte fest, an welchen Stellen im Clip der Effekt einsetzt und endet.



- **Löschen:** Drücken Sie die **Löschen**-Taste, um das Verhalten oder den Effekt zu entfernen.
- **Eigenschaften bearbeiten:** Passen Sie die Einstellungen im Eigenschaftenbereich an.
- **Ein-/Ausschalten:** Klicken Sie auf den Schalter im Eigenschaftenbereich.


Weitere Informationen zum Bearbeiten finden Sie unter [Cursoreffekte anwenden](https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=193827) (https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=193827), [iOS-Geräte aufnehmen \(Mac\)](https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182348) (https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182348) und [Vertiefung Visuelle Effekte](https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=194361) (https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=194361).

Cursoreffekte,
Gesteneffekte
und visuelle
Effekte

Übergangseffekte

Wählen Sie den Übergangseffekt auf der Timeline per Mausklick aus. Der Übergang wird nun gelb dargestellt.

- **Dauer ändern:** Legen Sie durch Ziehen der Ziehpunkte fest, an welchen Stellen der Übergangseffekt einsetzt und endet.



- **Eigenschaften bearbeiten:** Passen Sie die Einstellungen im Eigenschaftenbereich an.
- **Ein-/Ausschalten:** Klicken Sie auf den Schalter im Eigenschaftenbereich.
- **Löschen:** Drücken Sie die **Löschen**-Taste.


Tipp: Nutzen Sie Proxy-Videos, um ihr Projekt flüssiger zu bearbeiten.

Wenn Ihr Projekt während des Bearbeitens verzögert reagiert, vor allem beim Abspielen von oder Navigieren in hochauflösenden Videos, können Sie die Performance verbessern, indem Sie ein Proxy-Video erstellen. Siehe [Medien importieren und verwalten \(Clip-Auswahl\)](https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182296) (https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182296).


Farben und Schattierungen in einem Video bearbeiten (Filter)

Lernen Sie, wie Sie mit Filtern oder Farb-Lookup-Tabellen (LUT) den Farbton und die Atmosphäre Ihres Videos anpassen können.


Mit Camtasia Filtern können Sie Ihren Inhalten einen cineastischen, nostalgischen oder futuristischen Touch verleihen – oder sie verwenden, um die Lichtverhältnisse unterschiedlicher Medienclips zu korrigieren und anzugleichen.





1. Klicken Sie auf den Tab **Visuelle Effekte > Filter**.



2. Ziehen Sie den gewünschten Filter auf das Medium auf der Leinwand oder der Timeline.
3. Klicken Sie auf die **Eigenschaften**, um das Eigenschaftenfenster zu öffnen.



4. Passen Sie die LUT-Eigenschaften für die Farben nach Bedarf an:
 - **LUT:** Um den Filter zu ändern, wählen Sie eine Option aus dem Dropdown-Menü. Tipp: Fahren Sie mit dem Mauszeiger über die Optionen im LUT-Dropdown-Menü, um auf der Leinwand in Vorschau zu sehen, wie sich die einzelnen Filter auf Ihr Medium auswirken.
 - **Intensität:** Ziehen Sie den Schieberegler oder geben Sie einen Prozentwert ein, um alle Farbeinstellungen zusammen anzupassen.

- **Bereich:** Wählen Sie im Dropdown-Menü eine Voreinstellung für den Blendenbereich oder klicken Sie auf das Symbol , um die erweiterten Blendenbereichs-Einstellungen anzuzeigen.
 - **Einblenden / Ausblenden (nur Mac):** Geben Sie einen Wert (in Sekunden) für die Dauer des Übergangs beim Ein- oder Ausblenden des Filters ein.
5. Um die angepasste Farb-Lookup-Tabelle zum Tab „Filter“ hinzuzufügen, klicken Sie im Eigenschaftenbereich auf das Symbol .

Cursorbewegungen einfach ausgleichen

Mit dem Cursorausgleich-Effekt können Sie Cursorbewegungen in Bildschirmaufnahmen gleichmäßiger und glatter gestalten.

Hinweis: Das Cursorausgleich-Effekt kann nur zu Bildschirmaufnahmen hinzugefügt werden, die mit Camtasia erstellt wurden. Sobald sich der aufgenommene Clip auf der Timeline befindet, kann der Effekt angewendet werden.

Cursorausgleich-Effekt hinzufügen

1. Wählen Sie den Tab **Cursoreffekte**.
2. Ziehen Sie die **Cursorausgleich**-Effekt an die gewünschte Stelle auf der Timeline.
3. Passen Sie die Einstellungen im Eigenschaftenbereich an. Siehe [Cursorausgleich-Eigenschaften bearbeiten](#).

Länge und Zeit für Cursorausgleich anpassen

1. Klicken Sie auf das Symbol **Effekte einblenden** auf einem Medium mit Cursorausgleich-Effekt.




2. Klicken Sie auf das rechte oder linke Ende des Effekts, um die Länge anzupassen.
3. Durch Klicken und Ziehen können Sie die Position des Effekts im Clip ändern.

Tipp: Sie können den Cursorausgleich an mehreren Stellen in einem Clip anwenden.

Um den Effekt auf mehrere Bereiche eines Medienclips anzuwenden, bewegen Sie den Effekt ein weiteres Mal durch Klicken und Ziehen auf den Clip. Passen Sie dann Länge und Position an.

Cursorausgleich-Eigenschaften bearbeiten


Im Eigenschaftenbereich können Sie die Einstellungen für den Cursorausgleich-Effekt anpassen.



- **Dauer:** Die Zeit, die für die Bewegung des Mauszeigers von einem Punkt zum anderen benötigt wird.
- **Verzögerung:** Die Zeit, für die der Cursor vor und nach einem Klick pausiert.
- **Beschleunigung:** Der Cursor wird abgebremst, wenn er sich einem Zielpunkt nähert und beschleunigt, wenn er ihn wieder verlässt. Dadurch wirkt die Cursorbewegung natürlicher.
- **Cursorpausen erkennen:** Wenn diese Option aktiv ist, werden Pausen, bei denen der Mauszeiger sich mindestens eine Sekunde lang nicht bewegt, erkannt und im Cursorpfad angezeigt. Ist die Option nicht aktiv, werden nur Klicks als Punkte auf dem Cursorpfad dargestellt.

Kontext schaffen mit Geräterahmen

Fügen Sie einen Geräterahmen um ein Bild oder um einen Videoclip hinzu, um Zusammenhänge herzustellen und Ihrem Video ein professionelles Aussehen zu geben.




Hier sind Geräterahmen besonders hilfreich:

- Eine Szene einleiten, zum Beispiel als Mobilgerät- oder Desktop-Demo
- Ihre Unternehmens-Website innerhalb eines Produktmarketingvideos zeigen

Geräterahmen hinzufügen


1. Klicken Sie auf den Tab **Visuelle Effekte**.



2. Ziehen Sie den Effekt **Geräterahmen** auf ein Bild oder einen Clip auf der Timeline.

3. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Eigenschaften**, um die Eigenschaften zu öffnen.

4. Wählen Sie in den Eigenschaften im Dropdownmenü **Typ** einen Geräterahmen aus.




5. Geräterahmen sind für das Seitenverhältnis 16:9 ausgelegt – also genau passend für Videos mit Standardabmessungen wie 1080 oder 720 Pixel. Wenn ein Geräterahmen nicht die gesamte Leinwand ausfüllt: Ziehen Sie die Rahmenränder mit gedrückter Maustaste nach außen, bis sie am Rand der Leinwand

einrasten.

Hinweis: Um weitere Geräterahmen herunterzuladen, wählen Sie die Option **Weitere Downloads** im Dropdownmenü **Typ** oder besuchen Sie <https://library.techsmith.com/de/camtasia> (<https://library.techsmith.com/de/camtasia?webSyncID=aeb910cd-7c5c-1c33-2108-c5d8b0747798&sessionGUID=ea9d243e-d7ad-760c-9947-45d7ee616637>).

Geräterahmen entfernen

Klicken Sie in den Eigenschaften auf das Symbol X.



Farbe entfernen (Greenscreen-Effekt)


Lernen Sie, wie Sie mit dem Effekt „Farbe entfernen“ einen einfarbigen Hintergrund aus einem Video entfernen können.

Nehmen Sie eine Person oder ein Objekt vor einem einfarbigen Hintergrund auf. Fügen Sie anschließend den Effekt „Farbe entfernen“ zu dem Videoclip hinzu und ersetzen Sie den Hintergrund durch einen anderen Medienclip. Dieser Effekt wird auch als Greenscreen- oder Chromakey-Effekt bezeichnet.




Hinweis: Sie können unser [Greenscreen-Beispielvideo \(https://assets.techsmith.com/Downloads/ua-tutorials-camtasia-9-3/green-screen-video-for-download.mp4\)](https://assets.techsmith.com/Downloads/ua-tutorials-camtasia-9-3/green-screen-video-for-download.mp4) herunterladen, um die Anwendung dieses Effekts zu üben. Klicken Sie auf die Optionen-Schaltfläche in der unteren rechten Ecke des Beispielvideos und wählen Sie **Herunterladen**.


1. Klicken Sie auf den Tab **Visuelle Effekte**.




2. Ziehen Sie den Effekt **Farbe entfernen** auf ein Medienelement auf der Timeline.



3. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Eigenschaften**, um die Eigenschaften zu öffnen.
4. Klicken in den Eigenschaften auf das Dropdown-Menü **Farbe** und anschließend auf **Pipette**, um die Farbe auszuwählen, die von dem Medienelement oder der Leinwand entfernt werden soll.




5. Passen Sie die folgenden Eigenschaften an, um die zu entfernende Farbe weitem zu bearbeiten:



- o **Toleranz:** Ziehen Sie den Schieberegler, um den Bereich der in die Auswahl einbezogenen Farben zu erweitern oder einzuschränken.
- o **Weichheit:** Verwenden Sie den Schieberegler, um pixelige und kantige Farbränder um Ihr Aufnahmesubjekt herum zu glätten.
- o **Rand** Bewegen Sie den Schieberegler nach links oder rechts, damit die Farbe der verbliebenen Bildinhalte weniger auffällt.

- **Farbton:** Passen Sie mit dem Schieberegler den Farbton des Medienelements an den neuen Hintergrund an.
 - **Invertieren:** Wählen Sie diesen Effekt, um das Ergebnis dess Effekts „Farbe entfernen“ umzudrehen. Alle Bildinhalte außer der ausgewählten Farbe werden entfernt.
6. Um einen neuen Hintergrund hinzuzufügen, ziehen Sie Medien mit gedrückter Maustaste auf die Spur unter dem bearbeiteten Clip.




Videoclips beschleunigen und verlangsamen


Erfahren Sie, wie Sie die Geschwindigkeit von Medien auf der Timeline erhöhen oder verringern.

Wenn Sie die Clipgeschwindigkeit ändern, wird der Videoclip schneller oder langsamer abgespielt.


1. Klicken Sie auf den Tab **Visuelle Effekte**.




2. Ziehen Sie den Effekt **Clipgeschwindigkeit** auf ein Medienelement auf der Timeline.




3. Wählen Sie das Medium mit dem Clipgeschwindigkeits-Effekt aus. Klicken Sie auf den Pfeil an der unteren Seite des Clips, um die Effekte-Ablage einzublenden.



4. Wählen Sie in der Effekte-Ablage die Option **Clipgeschwindigkeit** aus und führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
 - o Passen Sie die Clipgeschwindigkeit durch Ziehen der Ziehpunkte an.



- Klicken Sie auf die Schaltfläche **Eigenschaften** und passen Sie **Dauer** und **Geschwindigkeit** an, um den gewünschten Effekt zu erzielen.



- Erhöhen Sie die Geschwindigkeit, damit das Video schneller abgespielt wird.
- Verringern Sie die Geschwindigkeit, damit das Video langsamer abgespielt wird.

Tipp: Teilen Sie den Medienclip, um die Clipgeschwindigkeit segmentweise anzupassen.

Wenn Sie Dauer und Geschwindigkeit in verschiedenen Abschnitten des Clips variieren möchten, teilen Sie ihn zunächst, bevor Sie den Effekt Clipgeschwindigkeit anwenden. Weitere Informationen zum Teilen von Clips finden Sie unter [Fehler entfernen \(Trimmen und Teilen\)](#) (https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182315).

Übergangseffekt hinzufügen

Lernen Sie, wie Sie einen Übergangseffekt zwischen Videoclips hinzufügen oder Text, Anmerkungs-elemente und Objekte in Ihrem Video animieren können.

Übergangseffekte – Übersicht

Fügen Sie Übergangseffekte hinzu, um Übergänge zwischen Videoclips durch visuelle Veränderungen zu gestalten oder animieren Sie Elemente in Ihrem Video. Übergangseffekte können auf alle Medien, Anmerkungs-elemente, Text und Assets auf der Timeline angewendet werden.

Häufige Verwendungszwecke für Übergangseffekte

Camtasia bietet über 175 Übergangseffekte. Probieren Sie sie aus, um herauszufinden, welche Ihnen besonders gefallen. Hier sind ein paar Empfehlungen für die Anwendung von Übergangseffekten, die Ihnen beim Einstieg helfen können:

Zeitverlauf visualisieren

Übergangseffekte können signalisieren, dass Zeit vergangen ist, etwa beim Herunterladen einer Datei oder wenn das Video nicht den gesamten Prozess zeigt.

Dafür eignen sich etwa die Effekte Wischen, Card Flip oder Card Swipe.

Kontext wechseln

Übergangseffekte können einen Wechsel des Kontexts kennzeichnen – etwa einen Wechsel zwischen Anwendungen in einer Aufnahme oder zwischen einzelnen Abschnitten eines Videos.

Dafür eignen sich etwa die Effekte Drehender Würfel, Swap oder Card Flip.

Übergänge gleichmäßig gestalten

Übergangseffekte können helfen, den Übergang zwischen Szenen gleichmäßig zu gestalten und das Erscheinen von Pfeilen oder ähnlichen Objekten in Ihrem Video vorzubereiten.

Probieren Sie einen Blenden- oder Fade-Effekt aus.

Medien oder Objekte animieren

Mit Übergangseffekten lassen sich Elemente in Ihrem Video bewegen.

Dafür eignen sich etwa die Effekte Dia links oder Dia rechts.


Künstlerische visuelle Effekte

Mit Übergangseffekten können Sie visuelle Effekte umsetzen, um die Botschaft des Videos zu unterstreichen oder Atmosphäre zu schaffen. So eignet sich der Übergang „Snapshot“ hervorragend für Fotoeffekte und mit den „Glitch“-Übergängen können Sie den Eindruck eines alten Videos oder einer Rückblende erzeugen.


Solche Effekte sollten in einem Video möglichst sparsam und gezielt eingesetzt werden.

Übergangseffekt hinzufügen


1. Wählen Sie den Tab **Übergangseffekte**.
2. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch, um den gewünschten Übergangseffekt zu finden:
 - Durchsuchen Sie die Liste der Übergangseffekte.
 - Um die Liste zu filtern, wählen Sie eine Option Dropdown-Menü **Typ**.
 - Geben Sie den gesuchten Namen oder Typ im **Suchfeld** ein.



3. Bewegen Sie den Mauszeiger über das Thumbnail eines Übergangseffekts, um eine Vorschau zu sehen.



4. Ziehen Sie den Übergangseffekt auf einen Medienclip oder ein Anmerkungelement auf der Timeline.



5. Wo der Übergangseffekt angewendet wird, hängt davon ab, wo Sie ihn auf dem Medienclip ablegen:

- Um den Effekt auf den Anfang des Mediums anzuwenden, ziehen Sie ihn auf das linke Ende des Clips.




- Um den Effekt auf das Ende des Mediums anzuwenden, ziehen Sie ihn auf das rechte Ende des Clips.



- Um den Effekt auf den Anfang und das Ende des Mediums anzuwenden, ziehen Sie ihn in die Mitte des Clips.



- Um die Dauer des Übergangs zu ändern, ziehen Sie das Ende des Effekts nach innen oder außen.




Tipp: Ziehen Sie den Schieberegler **Timeline** nach rechts, damit Sie den Übergangseffekt leichter auswählen und bearbeiten können.

- Einige Übergangseffekte haben Eigenschaften, die Sie bearbeiten können. Wählen Sie den Übergangseffekt per Mausklick auf der Timeline aus und klicken Sie auf die Schaltfläche **Eigenschaften**, um die verfügbaren Eigenschaften anzuzeigen.

Empfehlungen

- Mit Übergangseffekten können Sie eindrucksvolle visuelle Übergänge oder Effekte erzeugen. Aber wenn sie zu häufig eingesetzt werden, kann das Ihr Publikum auch ablenken. Verwenden Sie Übergangseffekte sparsam in Ihrem Video.
- Probieren Sie sie aus, um herauszufinden, welche Ihnen besonders gefallen. Wenn Ihnen ein Effekt gut gefällt, klicken Sie auf das Sternsymbol, um ihn zu den Favoriten hinzuzufügen. So finden Sie ihn schnell wieder.



- Setzen Sie Übergangseffekte in Ihren Videos konsistent ein, damit das Publikum damit vertraut wird, wofür ein bestimmter Übergangseffekt steht. Sie können beispielsweise den Effekt ‚Card Flip‘ immer verwenden, um den Wechsel von einer Desktop-App zu einer Website zu kennzeichnen oder mit dem Effekt ‚Wischen‘ einen Zeitsprung signalisieren.
- Achten Sie darauf, dass die Übergangseffekte im Video einen Zweck erfüllen. Sie sollten die Botschaft oder die Atmosphäre des Videos unterstreichen und nicht davon ablenken.

Vertiefung Animationen

Lernen Sie, wie Sie Animationen erstellen und bearbeiten, um Ihre Videos visuell interessanter zu gestalten.

Themen in diesem Tutorial:


- [Animation hinzufügen](#)
- [Beschleunigung](#)
- [Animation bearbeiten](#)
- [Automatischer Animationsmodus \(nur Mac\)](#)
- [Animations-Eigenschaften](#)

Animationen fokussieren die Aufmerksamkeit auf bestimmte Bereiche des Videos, zum Beispiel:


- Ein Sprechervideo, das nahtlos in eine Bildschirmaufnahme übergeht bzw. durch diese ersetzt wird.
- Ein Bild, das sich von links in das Video hinein bewegt, dort verharrt und dann nach rechts wieder verschwindet.
- Callouts auf der Leinwand, die durch verschiedenartige Animationen die Aufmerksamkeit auf einen bestimmten Bereich des Videos lenken.
- Heben Sie wichtige Teile Ihres Videos durch Vergrößern oder Verkleinern hervor, um die Aufmerksamkeit auf Aktionen zu lenken oder um schwer sichtbare Teile in einem Video deutlicher herauszustellen.

Animation hinzufügen

1. Klicken Sie auf den Tab **Animationen**.
2. Klicken Sie auf den Reiter **Animationen** (nur Windows).
3. Ziehen Sie eine Animation auf einen Medienclip auf der Timeline.




Die Animation wird in Form eines Pfeils auf dem Medienclip angezeigt.




Animation bearbeiten

Mit Animationen lassen sich Medienelemente im Video bewegen. Die Bewegung erfolgt als Übergang von der Kombination visueller Eigenschaften am Anfang zur Kombination visueller Eigenschaften am Ende. Die visuellen Eigenschaften umfassen Position, Drehung, Skalierung und Deckkraft.


Ende und Spitze des Animationspfeils auf der Timeline zeigen an, wo die Animation anfängt und aufhört. Sie können die visuellen Eigenschaften an jedem Punkt anpassen, um festzulegen, wie das Medienelement am Beginn und am Ende der Animationen dargestellt wird.




Hinweis: In unserem Tutorial [Aufmerksamkeit fokussieren: Vergrößern](https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182337) (https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182337) erfahren Sie mehr über Zoom-Animationen.

1. Ziehen Sie die Positionsanzeige an eine Stelle links des Animationspfeils.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Eigenschaften**.

3. Passen Sie die visuellen Eigenschaften für den Beginn der Animation an. Siehe [Animations-Eigenschaften](#).
4. Ziehen Sie die Positionsanzeige an eine Stelle rechts des Animationspfeils.
5. Passen Sie die visuellen Eigenschaften für das Ende der Animation an.
6. Ziehen Sie das Pfeilende dorthin, wo die Animation beginnen soll.
7. Ziehen Sie die Pfeilspitze dorthin, wo die Animation enden soll.


Tipp: Mit dem Modus „Alle Animationen bearbeiten“ können Sie das Bearbeiten von Animationen vereinfachen.

In diesem Modus werden Änderungen, die Sie bei einer einzelnen Animation vornehmen, auf alle Animationen des ausgewählten Medienclips angewendet. Um den Modus „Alle Animationen bearbeiten“ zu aktivieren oder zu deaktivieren, klicken Sie auf die Schaltfläche  oben im Eigenschaftenbereich.

Animations-Eigenschaften



Eigenschaft	Beschreibung
Skalierung	Ziehen Sie den Schieberegler oder geben Sie einen auf die Originalgröße bezogenen Prozentwert ein, um die Größe anzupassen.
Deckkraft	Ziehen Sie den Schieberegler oder geben Sie einen Prozentwert ein, um die Transparenz des Medienelements anzupassen.
Drehen	Führen Sie einen der folgenden Schritte durch, um das Medienelement um die Z-, Y- oder X-Achse zu drehen: <ul style="list-style-type: none">• Klicken und ziehen Sie den Drehregler.• Klicken Sie auf eine Position am Drehregler.

	<ul style="list-style-type: none"> Geben Sie einen Gradwert ein. <p>Tipp: Um ein Medienelement während einer Animation zu drehen, setzen Sie den Wert für Drehung am Ende des Animationspfeils auf 360° (Drehung im Uhrzeigersinn) bzw. -360° (Drehung gegen den Uhrzeigersinn).</p>
Position	Geben Sie Werte für die X-, Y- und Z-Koordinate ein, um das Medienelement relativ zur Leinwandmitte zu positionieren.
Größe	Geben Sie Pixelwerte ein, um die Größe des Medienelements anzupassen. Klicken Sie auf das Schloss-Symbol  , um das feste Seitenverhältnis zu aktivieren oder zu deaktivieren.
Verzerren	Ziehen Sie den Schieberegler oder geben Sie einen Wert zwischen -10 und 10 ein, um den Winkel des Medienelements anzupassen. Tipp: Nutzen Sie den Modus „Eckpunkte verschieben“, um die Ecken Ihres Medienclips so zu fixieren, dass die Verzerrung beim Einpassen in einen Hintergrund automatisch angepasst wird. Siehe 3D-Effekt erzeugen (Eckpunkte verschieben) (https://www.techsmith.de/blog/tutorials/camtasia/eckpunkte-verschieben/).

Beschleunigung

Die Beschleunigung lässt die Bewegung von Medienelementen während einer Animation natürlicher wirken. So ändern Sie die Beschleunigung:

- Rechtsklicken Sie (Windows) oder klicken Sie mit gedrückter Ctrl-Taste (Mac) auf den Animationspfeil und wählen Sie **Beschleunigen aktivieren** (Windows) oder **Animation beschleunigen** (Mac).
- Wählen Sie die gewünschte Option für die Beschleunigung:
 - Exponentiell Start/Ende
 - Linear (Windows) / Ohne (Mac)
 - Hüpfen
 - Federn
 - Auto (auf exponentielle Beschleunigung voreingestellt)

Modus Auto-Animation (nur Mac)

Im **Modus Auto-Animation** können Sie beim Verschieben, Drehen und Skalieren von Medienelementen auf der Leinwand und beim Anpassen der visuellen Eigenschaften von Medienelementen automatisch Animationen zur Timeline hinzufügen.



Objekte bewegen (Bewegungspfade)

Lernen Sie, wie Sie beliebige Medien oder Objekte – Videos, Textelemente oder Bilder – über den Bildschirm bewegen können.

Themen in diesem Tutorial:


- [Den Effekt „Bewegungspfad“ auf ein Objekt anwenden](#)
- [Den Bewegungspfad bearbeiten](#)
- [Eigenschaften des Effekts „Bewegungspfad“](#)

Gewinnen Sie die Aufmerksamkeit Ihrer Zielgruppe mit Objekten, die sich elegant über den Bildschirm bewegen. Der visuelle Effekt „Bewegungspfad“ bietet folgende Möglichkeiten:

- Text oder Callouts in die relevanten Bereiche einer Bildschirmaufzeichnung bewegen.
- Den Pfad eines Pfeildiagramms mit einem Pfeil-Callout oder einer Grafik nachzeichnen.
- Ein Bild-in-Bild-Video oder einen anderen Medienclip elegant ins Bild oder aus dem Bild gleiten lassen.

Den Effekt „Bewegungspfad“ auf ein Objekt anwenden


1. Ziehen Sie das Objekt, das Sie bewegen möchten, auf die Timeline.
2. Bewegen Sie die Positionsanzeige an die Stelle, an der die Bewegung beginnen soll.
3. Klicken Sie auf den Tab **Visuelle Effekte**.



4. Ziehen Sie den Effekt **Bewegungspfad** auf das Objekt auf der Timeline.




Der Standardpfad mit dem Start- und dem End-Bewegungspunkt wird auf der Leinwand angezeigt.




Den Bewegungspfad bearbeiten

So bearbeiten Sie den Standard-Bewegungspfad:

1. Wählen Sie per Mausklick einen Start- oder End-Bewegungspunkt auf der Leinwand aus.



2. Um den Ort zu ändern, an dem der Bewegungspfad beginnt oder endet, ziehen Sie den entsprechenden Bewegungspunkt an die gewünschte Stelle.
3. Um die Kurve des Pfads anzupassen, klicken Sie auf die Bezier-Ziehpunkte und ziehen Sie sie.



4. Um nach Bedarf weitere Kurven hinzuzufügen, rechtsklicken Sie auf den Pfad und wählen Sie **Bewegungspunkt hinzufügen**.
5. Um Dauer und Timing der Bewegung anzupassen, klicken Sie auf die Bewegungspunkte auf der Timeline und ziehen Sie sie.




6. Um in den normalen Bearbeitungsmodus zurückzuwechseln, klicken Sie auf **Bearbeitung beenden**.

Hinweis: Wenn Sie das Objekt auf der Leinwand verschieben, wird auch der zugehörige Bewegungspfad verschoben.


Eigenschaften des Effekts „Bewegungspfad“

Wenn Sie einem Objekt einen Bewegungspfad zuweisen, werden die Bewegungspfad-Eigenschaften im **Eigenschaftenfenster** (<https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/medien-eigenschaften/>) geöffnet.



Ändern Sie die Eigenschaften, um manuell anzupassen, wie das Objekt sich an dem Pfad entlang bewegt:

- **Linientyp:** Legt fest, wie die Bewegungen zu und von dem ausgewählten Punkt verlaufen sollen: im Winkel, als Kurve oder beides.
- **Beschleunigung:** Legt fest, ob das Medienelement abgebremst werden soll, wenn es den Bewegungspunkt durchläuft.
- **Autom. Ausrichtung:** Legt fest, ob das Medienelement entsprechend dem Pfadverlauf gedreht wird.



Um weitere Eigenschaften oder Objekte auf der Leinwand zu bearbeiten, klicken Sie auf **Bearbeitung beenden**.

Video mit Unschärfe oder Maske überblenden

Sie können vertrauliche oder ablenkende Inhalte in Videos mit Formen oder Unschärfe-Elementen verdecken.

Themen in diesem Tutorial:


- [Einen Bereich überblenden](#)
- [Einen Bereich maskieren](#)
- [Ein Objekt in Bewegung mit Unschärfe oder Maske überblenden](#)

Einen Bereich überblenden

Mit einem Unschärfe-Element können Sie sensible Informationen in einem Video unkenntlich machen, zum Beispiel Namen oder E-Mail-Adressen.

Hinweis: Unschärf markierte Zahlen und Textelemente können unter Umständen trotzdem entziffert werden. Streng vertrauliche Informationen sollten Sie deshalb besser mit anderen Anmerkungselementen verdecken, zum Beispiel Beschriftungen oder Formen. Siehe [Einen Bereich maskieren](#).

1. Klicken Sie auf den Tab **Visuelle Effekte**.




2. Ziehen Sie den Effekt **Bereich unscharf machen** mit gedrückter Maustaste auf das zu verbergende Element auf der Leinwand oder Timeline.



Hinweis „Bereich unscharf machen“ wird als Effekt auf den Medienclip angewendet und deshalb zusammen mit dem Medienclip verschoben oder in der Größe angepasst.

3. Ziehen Sie die Anfasspunkte der Unschärfeform mit gedrückter Maustaste an die erforderliche Position, um das zu verbergende Element auf der Leinwand vollständig abzudecken.
4. Führen Sie im Eigenschaftfenster die folgenden Schritte durch:



- Passen Sie durch Ziehen des Schiebereglers **Unschärfe** den Unschärfegrad an.
- Legen Sie im Dropdown-Menü **Farbton** die Farbe fest.
- Passen Sie den Transparenzgrad des Unschärfeeffekts durch Ziehen des Schiebereglers **Deckkraft** an.
- Wählen Sie im Dropdown-Menü „Formen“ **Oval** oder **Rechteck** aus.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Invertieren**, um den nicht markierten Bereich unscharf zu machen und so eine Art Scheinwerfereffekt zu erzeugen.
- Passen Sie die Eckenrundung der Unschärfeform durch Ziehen des Schiebereglers **Ecken** an.
- Passen Sie die Randübergänge des Unschärfeeffekts durch Ziehen des Schiebereglers **Feder** an.
- Passen Sie durch Ziehen des Schiebereglers **Einblenden** an, wie schnell der Unschärfeeffekt auf der Leinwand erscheint. Wenn dieser Wert auf 0,0 gesetzt ist, wird der Effekt angewendet, sobald das Medienelement angezeigt wird.
- Passen Sie durch Ziehen des Schiebereglers **Ausblenden** an, wie schnell der Unschärfeeffekt von der Leinwand verschwindet. Wenn dieser Wert auf 0,0 gesetzt ist, verschwindet der Effekt, sobald das Medienelement nicht mehr angezeigt wird.

▼ Camtasia 2022.0.4 und ältere Versionen

1. Klicken Sie auf den Tab **Anmerkungen > Unschärfe und Hervorheben**.



2. Ziehen Sie ein Unschärfe-Anmerkungselement auf die Leinwand oder Timeline:

- **Verwischen:** Verdeckt den Bildbereich mit einem Standard-Unschärfeeffect.



- **Verpixeln:** Verdeckt den Bildbereich mit einem Klötzchen- oder Pixeleffekt.




- **Scheinwerfer:** Blendet das Video außerhalb des gewählten Bereichs ab.




3. Ziehen Sie das Unschärfe-Anmerkungselement mit gedrückter Maustaste über das zu verbergende Element auf der Leinwand.

- Um es zu verschieben, ziehen Sie den Mittelpunkt mit gedrückter Maustaste an die gewünschte Position.




- Um die Größe des Unschärfeelements anzupassen, ziehen Sie die Ziehpunkte an den Rändern in eine beliebige Richtung.



4. Die Anzeigedauer ändern Sie, indem Sie auf der Timeline einen Endpunkt der Unschärfemarkierung nach außen oder innen ziehen.




5. Klicken Sie auf **Eigenschaften** und stellen Sie durch Ziehen des Schiebereglers **Intensität** ein, wie stark der Unschärfeeffect sein soll.



Einen Bereich maskieren

Mit Form-Anmerkungselementen können Sie Popup-Fenster verdecken, das Videobild vereinfachen oder vertrauliche Inhalte verbergen.



1. Klicken Sie auf das Register **Anmerkungen**> **Formen**.




2. Ziehen Sie ein Form-Anmerkungs-element auf die Leinwand oder Timeline:


3. Ziehen Sie das Form-Anmerkungs-element mit gedrückter Maustaste über das zu verbergende Element auf der Leinwand.

4. Ziehen Sie das Form-Anmerkungs-element auf die Leinwand.

- o Um es zu verschieben, ziehen Sie den Mittelpunkt mit gedrückter Maustaste an die gewünschte Position.



- o Um die Größe der Form anzupassen, ziehen Sie die Ziehpunkte an den Rändern in eine beliebige Richtung.



5. Die Anzeigedauer ändern Sie, indem Sie auf der Timeline einen Endpunkt der Form nach außen oder innen ziehen.



6. Um das Formelement anzupassen, klicken Sie auf **Eigenschaften**. Siehe [Das Eigenschaftenfenster \(https://www.techsmith.de/blog/tutorials/camtasia-2022/media-properties-2022/\)](https://www.techsmith.de/blog/tutorials/camtasia-2022/media-properties-2022/).

Ein Objekt in Bewegung mit Unschärfe oder Maske überblenden


Sie können einen Animationseffekt anwenden, um ein sich bewegendes Objekt in Ihrem Video zu verdecken oder zu verwischen.

1. Ziehen Sie ein Unschärfe- oder **Form**-Anmerkungs-element auf die Leinwand oder Timeline und passen Sie es an das Objekt an, das verdeckt werden soll.

2. Wählen Sie das Register **Animationen** > **Animationen** (Windows) oder klicken Sie auf den Tab **Animationen** (Mac).
3. Ziehen Sie die Animation **Benutzerdefiniert** das Form- oder Unschärfeelement auf der Timeline.
4. Bewegen Sie das stumpfe Pfeilende an die Stelle der Timeline, an der der Effekt auftreten soll.



5. Ziehen Sie die Pfeilspitze auf der Timeline an die Position, wo die Animation enden soll.



6. Ziehen Sie die Positionsanzeige an eine Position rechts vom Animationspfeil, bis der rote Punkt angezeigt wird.
7. Ziehen Sie das Form- oder Unschärfeelement mit gedrückter Maustaste an die neue Position des verbergenden Elements auf der Leinwand.

Hinweis: In unserem [vertiefenden Tutorial zu Animationen \(https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182340\)](https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182340) erfahren Sie mehr über Animationseffekte.

Das Unschärfe- oder Formelement bewegt sich zusammen mit dem Objekt deckt dieses ab.


Text und Bilder animieren: Verhaltenseffekte

Lernen Sie, wie Sie in Camtasia Verhaltenseffekte anwenden und individuell anpassen, um einzigartige Videos zu erstellen.

Verhaltenseffekte in Camtasia sind vorkonfigurierte Animationseffekte, mit denen Sie Ihren Videos professionellen Schliff verleihen können.


Verhaltenseffekte anwenden

1. Klicken Sie auf den Tab **Verhalten**.



2. Ziehen Sie eine Verhaltensanimation auf einen Medienclip auf der Timeline.

Verhalten werden als Effekt in der Effekte-Ablage angezeigt.



Hinweis: Sie können interessante Animationseffekte erzeugen, indem Sie mehrere Verhalten auf den gleichen Medienclip anwenden.

Verhaltenseffekte bearbeiten

Sie können das Verhalten beim Erscheinen auf dem Bildschirm, während der Anzeige und beim Verlassen des Bildschirms jeweils separat einstellen.

1. Wählen Sie per Mausklick auf der Timeline einen Medienclip mit Verhaltenseffekt aus. Wenn der Clip Teil einer Gruppe ist, blenden Sie die Gruppe erst ein und wenden Sie dann den Verhaltenseffekt auf den Clip an – sonst wird er auf die ganze Gruppe angewendet. Siehe [Gruppen-Tabs verwenden \(https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182316\)](https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182316).
2. Öffnen Sie das **Eigenschaftenfenster** > Reiter **Verhalten**.




3. Passen Sie die Eigenschaften des Verhaltenseffekts für die Reiter „Ein“, „Während“ und „Aus“ an. Ausführliche Informationen zu den einzelnen Eigenschaften finden Sie im Abschnitt [Verhaltens-Eigenschaften](#).
4. Wenn Sie den angepassten Verhaltenseffekt später wieder verwenden möchten, können Sie ihn als Profil speichern. Klicken Sie dazu im Eigenschaftenbereich auf die Schaltfläche +.

Hinweis: Sie können mehrere Medienclips mit Verhaltenseffekten auswählen und im Eigenschaftenbereich die Verhaltenseffekte für alle Clips gleichzeitig bearbeiten.

Verhaltens-Eigenschaften

Wenn ein neues Verhalten zur Timeline hinzugefügt wird, werden die Eigenschaften für Stil und Bewegung automatisch auf kompatible Optionen eingestellt. Eine Änderung der Stil- und Bewegungseigenschaften wirkt sich auch darauf aus, welche Eigenschaften bearbeitet werden können.



Jede Phase der Animation (Ein, Während und Aus) hat eigene Eigenschaften, die im gleichnamigen Reiter bearbeitet werden können.

Reiter „Ein“ und „Aus“

Eigenschaft	Beschreibung

Stil	Legt die Art der Animation für das Erscheinen des Mediums auf der Leinwand und das Verlassen der Leinwand fest.
Bewegung	Legt den Bewegungstyp für den gewählten Animationsstil fest.
Richtung (nach Verfügbarkeit)	Legt die Richtung des Mediums beim Erscheinen auf der Leinwand und beim Verlassen der Leinwand fest. Die Verfügbarkeit dieser Eigenschaft hängt vom ausgewählten Stil ab.
Tempo/Spannung (nach Verfügbarkeit)	Legt das Tempo der Bewegung für den aktiven Stil fest. Die Verfügbarkeit dieser Eigenschaft hängt vom ausgewählten Stil ab.

Reiter „Während“

Eigenschaft	Beschreibung
Stil	Legt die Art der Animation für die Zeit fest, in der sich das Medium auf der Leinwand befindet.
Bewegung	Legt den Bewegungstyp für den gewählten Animationsstil fest.
Deckkraft/Springen/Skalieren/Schalten (nach Verfügbarkeit)	Legt die Intensität des betreffenden Verhaltens fest. Die Verfügbarkeit dieser Eigenschaft hängt vom ausgewählten Stil ab.
Schleifenzeit	Legt die Zeit (in Sekunden) fest, in der der Verhaltenseffekt eine Schleife vollendet.
Verzögerung	Legt die Zeit (in Sekunden) zwischen den Schleifen des Verhaltenseffekts fest.
Schleifen	Legt die Anzahl der Schleifenbewegungen für den Verhaltenseffekt fest. Wählen Sie Endlosschleife , um das Verhalten so lange zu wiederholen, wie sich der Clip auf der Leinwand befindet.

Aufmerksamkeit fokussieren: Vergrößern


Heben Sie wichtige Teile Ihres Videos durch Vergrößern oder Verkleinern hervor, um die Aufmerksamkeit auf Aktionen zu lenken oder um schwer sichtbare Teile in einem Video deutlicher herauszustellen.

Themen in diesem Tutorial:

- [Zoom und Schwenk](#)
- [SmartFocus](#)
- [Zoom-Animationen manuell anwenden](#)



Zoom & Schwenk

Sie können Vergrößerungs-, Verkleinerungs- und Schwenk-Animationen schnell zur Timeline hinzufügen.




Windows

1. Bewegen Sie die Positionsanzeige an die Stelle der Timeline, an der der Effekt auftreten soll.
2. Wählen Sie **Animationen > Reiter Zoom & Schwenk**.
3. Legen Sie durch Verschieben und Anpassen des Zoomrechtecks den gewünschten Zoomeffekt fest. Der Bereich füllt die Leinwand aus und zeigt an, was die Betrachter des Videos sehen.




4. Eine Zoom-Animation wird auf der Timeline angezeigt.



- o Ziehen Sie den Pfeil an die Position, an der die Animation stattfinden soll.



- o Um die Dauer einer Animation zu ändern, ziehen Sie eines der Pfeilenden mit gedrückter Maustaste.




5. Um herauszuzoomen, bewegen Sie die Positionsanzeige ans Ende der Zoom-Animation. Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4, um die Ansicht zu verkleinern, oder verwenden Sie die Schaltfläche **Größe anpassen**, um schnell auf den vollen Maßstab zu zoomen. Ein zweiter Animationspfeil wird auf der Timeline angezeigt.



Mac

1. Bewegen Sie die Positionsanzeige an die Stelle der Timeline, an der der Effekt auftreten soll.

2. Wählen Sie das betreffende Medienelement oder die Gruppe per Mausklick aus.
3. Wählen Sie im Menü **Bearbeiten > Zoom & Schwenk**. Das Zoom-und-Schwenk-Fenster wird angezeigt. Der hervorgehobene Bereich im weißen Rechteck zeigt das an, was die Betrachter sehen.




4. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
 - Ändern Sie die Größe des weißen Rechtecks, um den Bildausschnitt zu erweitern oder zu verkleinern. Wenn die Vorschau am Rand der Leinwand einrastet, werden gelbe Linien angezeigt.



5. Auf der Timeline ist nun ein Animationspfeil zu sehen.

- Ziehen Sie den Pfeil an die Position, an der die Animation stattfinden soll.



- Um die Dauer einer Animation zu ändern, ziehen Sie eines der Pfeilenden mit gedrückter Maustaste.



6. Um weitere Animationen hinzuzufügen, ziehen Sie die Positionsanzeige an die nächste Stelle und wiederholen Sie die Schritte 4 und 5.

SmartFocus

SmartFocus™ erfasst bei der Aufzeichnung Daten zu Cursorbewegungen, Mausklicks und anderen Aktionen. Diese werden anschließend verwendet, um Zoom- und Schwenk-Animationen zu Ihren Medien hinzuzufügen.

Hinweis: SmartFocus kann nur mit .trec-Dateien in Camtasia 2019 oder neueren Versionen verwendet werden.

1. Wählen Sie den **Animationen > Reiter Animationen**.
2. Ziehen Sie die **SmartFocus**-Animation auf eine .trec-Datei auf der Timeline.

Tipp: Wenden Sie SmartFocus als erstes an.

Wie Sie manuell weitere – Zoom- und Schwenk-Animationen anwenden können, erfahren Sie unter [Zoom-Animationen manuell anwenden](#).

Beachten Sie bei der Aufnahme die folgenden Hinweise, damit SmartFocus gut erkennen kann, wo Zoom- und Schwenkanimationen angewendet werden sollen:

- **Immer mit der Ruhe.** Führen Sie langsame, überlegte Mausbewegungen aus.
- **Klicken Sie nicht mehr als nötig.** Klicken Sie nicht wahllos auf dem Bildschirm herum oder mehrmals hintereinander.
- **Nehmen Sie im Vollbildmodus auf und produzieren Sie mit kleineren Abmessungen.** SmartFocus eignet sich besonders dann, wenn Sie die Aufnahme im Vollbildmodus oder mit großen Abmessungen durchführen, das fertige Video jedoch mit kleineren Abmessungen produzieren möchten. Wenn Sie beispielsweise eine Anwendung in Vollbildaufnahme aufzeichnen und später das fertige Video für die Weitergabe auf einem kleineren mobilen Gerät produzieren, kann die Vollbildarstellung ohne Vergrößern nicht deutlich in den ursprünglichen Abmessungen angezeigt werden.

Hinweis: Nach dem Anwenden der SmartFocus-Animation wird ein Dialogfeld angezeigt, in dem Sie die Bearbeitungsabmessungen Ihres Videos verkleinern können.

- **Nehmen Sie Clips auf, die länger als 30 Sekunden sind.** SmartFocus ist für Aufnahmen optimiert, die länger als 30 Sekunden sind. Bei kürzeren Clips können Sie Zoom-und-Schwenk-Animationen manuell hinzufügen. Siehe [Zoom-Animationen manuell anwenden](#).
- **Vermeiden Sie es, mithilfe des Cursors zu „sprechen“.** Bewegen Sie den Cursor nicht über den Bildschirm und zeigen Sie damit nicht auf irrelevante Bildschirmbereiche, während Sie sprechen. Wenn Sie nicht eine konkrete Aktion vorführen, lassen Sie den Cursor an der Stelle der Aufnahme, auf die Sie die Aufmerksamkeit lenken möchten.
- **Verändern Sie die Cursorposition nicht, während Sie Text eingeben.** SmartFocus kann die richtige Aktion nicht berechnen, wenn Sie in ein Textfeld klicken, den Cursor auf die andere Seite des Bildschirms ziehen und dann anfangen zu sprechen. Wenn die Zuschauer sehen sollen, was in das Textfeld eingegeben wird, lassen Sie den Cursor im Textfeld oder in unmittelbarer Nähe.
- **Verwenden Sie zum Scrollen gegebenenfalls das Mausrad.** Wenn Sie scrollen müssen, tun Sie dies mit dem Mausrad statt durch Klicken und Ziehen der Bildlaufleiste. Andernfalls vergrößert SmartFocus möglicherweise die Bildlaufleiste, anstatt den Inhalt anzuzeigen, für den der Bildlauf durchgeführt wird. Verwenden Sie das Mausrad beispielsweise beim Scrollen durch lange Webseiten.


SmartFocus-Punkt (nur Mac)

Über den SmartFocus-Punkt können Sie SmartFocus an einer bestimmten Stelle Ihres Videos einsetzen.

1. Bewegen Sie die Positionsanzeige an die Stelle der Timeline, an der SmartFocus angewendet werden soll.
2. Klicken Sie auf den Tab **Animationen**.
3. Ziehen Sie die Animation **SmartFocus-Punkt** auf eine .trec-Datei auf der Timeline.


Zoom-Animationen manuell anwenden

Sie können Zoom-Animationen manuell anwenden, zum Beispiel nach einem SmartFocus-Effekt oder wenn Aufnahmen länger als 30 Sekunden sind.




1. Wählen Sie den **Tab Animationen** > **Reiter Animationen (Windows)** oder klicken Sie auf den **Tab Animationen** (Mac).
2. Ziehen Sie die Animation **Vergrößern** auf ein Medienelement auf der Timeline.

- o Ziehen Sie den Pfeil an die Position, an der die Animation stattfinden soll.




- o Um die Dauer einer Animation zu ändern, ziehen Sie eines der Pfeilenden mit gedrückter Maustaste.



3. Um die Anmerkung anzupassen, klicken Sie auf **Eigenschaften**. Siehe [Das Eigenschaftenfenster](https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182312) (https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182312).

- o Um den Zoom anzupassen, bewegen Sie die Positionsanzeige ans rechte Ende des Pfeils und stellen Sie die Vergrößerung mit dem Schieberegler **Skalieren** ein.



4. Um den Bildschirminhalt zu verkleinern, ziehen Sie eine der Animationen **Verkleinern** oder **Größe anpassen** auf das Medienelement auf der Timeline und passen Sie Position, Dauer und Eigenschaften der Animation an.

In der Vorschau auf der Leinwand können Sie prüfen, wie die Animationen im fertigen Video aussehen.

Eindrucksvolle Animationen mit Spurmasken

So nutzen Sie Medien-Spurmasken für eindrucksvolle Animationen oder Übergangseffekte.

Themen in diesem Tutorial:


- [Medien-Spurmasken](#)
- [Medien-Spurmaskeneffekt anwenden](#)
- [Modi für Medien-Spurmasken](#)
- [Spurmasken manuell hinzufügen](#)
- [Weitere Ressourcen](#)



Medien-Spurmasken

Der visuelle Effekt „Medien-Spurmaske“ erleichtert die Anwendung von Spurmasken in Ihrem Video.

Wenn Sie den Effekt „Medien-Spurmaske“ auf ein Medienelement auf einer Timeline-Spur anwenden, können Sie dessen Transparenz- und Helligkeitseigenschaften nutzen, um Bereiche von Medienelementen auf den direkt darunter befindlichen Spuren zu zeigen oder zu verbergen.




Camtasia unterstützt die folgenden Dateiformate für transparente Medien: MP4, MOV, GIF, PNG und BMP.

Hinweis: Eine Medien-Spursmaske mit Alphakanal-Modus sollte auf eine Spur mit Medien angewendet werden, die entweder transparente Pixel enthalten oder nicht die gesamte Leinwandfläche bedecken, zum Beispiel statische Bilder oder Anmerkungen.

Medien-Spursmaskeneffekt anwenden

Wenden Sie den Medien-Spursmaskeneffekt auf ein kompatibles Medienelement auf einer Spur an.

1. Klicken Sie auf den Tab **Visuelle Effekte**.
2. Ziehen Sie den Effekt **Medien-Spursmaske** auf ein Bild oder einen Clip auf der Timeline.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Eigenschaften**.
4. Wählen Sie im Dropdown-Menü Modus einen Modus aus. Siehe [Modi für Medien-Spursmasken](#).




5. Passen Sie die Sichtbarkeit des aktiven Modus durch Ziehen des Schiebereglers **Intensität** an.
6. Legen Sie die Zeitdauer für den Effekt über die Wiedergabe-Optionen Einblenden und Ausblenden fest. (Optional)

Hinweis: Sie können komplexe Animationen und Übergangseffekte mit Spurmasksen erstellen, indem Sie Medienelemente gruppieren. Siehe [Gruppen-Tabs verwenden](https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182316) (https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182316).


Modi für Medien-Spurmasksen


Nach dem Anwenden des Medien-Spurmaskeneffekts stehen im Eigenschaftenbereich vier Modi zur Wahl:



- **Alphakanal:** Medienelemente auf den unteren Spuren werden von den transparenten Pixeln der darüberliegenden Spur verborgen, sind aber durch die nicht transparenten (deckenden) Pixel hindurch sichtbar.
 - Maximale Intensität = 100% sichtbar
 - Minimale Intensität = 0% sichtbar
- **Alphakanal invertieren:** Medienelemente auf den unteren Spuren sind durch die transparenten Pixel der darüberliegenden Spur hindurch sichtbar, werden hingegen von den nicht transparenten (deckenden) Pixeln verborgen.
 - Maximale Intensität = 0 % sichtbar
 - Minimale Intensität = 100 % sichtbar
- **Luminanz:** Die Intensität der Medienelemente bestimmt das Ausmaß der Pixelsichtbarkeit und Transparenz zwischen den Spuren.
 - Maximale Intensität = 100% sichtbar
 - Minimale Intensität = 0% sichtbar
- **Luminanz invertieren:** Die Intensität der Medienelemente bestimmt das Ausmaß der Pixelsichtbarkeit und Transparenz zwischen den Spuren.
 - Maximale Intensität = 0 % sichtbar
 - Minimale Intensität = 100 % sichtbar

Spurmasken manuell hinzufügen

Um manuell Spurmasken auf der Camtasia-Timeline hinzuzufügen, klicken Sie mit der rechten Maustaste (Windows) oder bei gedrückter Taste Control (Mac) auf das Symbol , um einen der folgenden Spurmaskenmodi auszuwählen: **Alphakanal**, **Alphakanal invertieren**, **Luminanz** oder **Luminanz invertieren**. Siehe [Modi für Medien-Spurmasken](#).



Zusätzliche Ressourcen

- **Track Mattes Explained:** In diesem [englischsprachigen YouTube-Video \(6 Min.\)](https://www.youtube.com/watch?v=0TDd9K4Mg2g) (<https://www.youtube.com/watch?v=0TDd9K4Mg2g>) wird der alternative manuelle Bearbeitungsweg für Spurmasken vorgestellt.
- **PDF-Referenzübersicht für Spurmasken:** Laden Sie diese [PDF-Referenzübersicht](https://www.techsmith.com/blog/wp-content/uploads/2022/02/TrackMattes_DE_2022-1.pdf?webSyncID=aeb910cd-7c5c-1c33-2108-c5d8b0747798&sessionGUID=ea9d243e-d7ad-760c-9947-45d7ee616637) (https://www.techsmith.com/blog/wp-content/uploads/2022/02/TrackMattes_DE_2022-1.pdf?webSyncID=aeb910cd-7c5c-1c33-2108-c5d8b0747798&sessionGUID=ea9d243e-d7ad-760c-9947-45d7ee616637) der Spurmaskenmodi und Tastenkombinationen zur Navigation auf der Timeline herunter.
- **Einstiegsprojekt für Spurmasken:** Laden Sie dieses [Beispiel-Projektpaket](https://content.screencast.com/users/ScreencastViking/folders/Camtasia%202020%20Track%20Matte%20Project/5e07-42ff-9e25-6a56ff9fd2dc/TrackMatteExampleProject.campackage?downloadOnly=true) (<https://content.screencast.com/users/ScreencastViking/folders/Camtasia%202020%20Track%20Matte%20Project/5e07-42ff-9e25-6a56ff9fd2dc/TrackMatteExampleProject.campackage?downloadOnly=true>) mit Medien, Spurmasken und Animationseffekten herunter, um selbst mit dem Effekt zu experimentieren. Im Tutorial [Vorlagen verwenden](https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182297) (https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182297) erfahren Sie, wie Sie aus dieser Vorlage ein Videoprojekt erstellen.

Dynamische Untertitel hinzufügen

Lernen Sie, wie Sie aus Audiodaten automatisch anpassbaren Text für Untertitel generieren.

Untertiteltypen

In Camtasia können Sie zwei gängige Arten von Untertiteln für Videos erstellen:

Geschlossene Untertitel



- Die Untertitel können im Videoplayer ein- oder ausgeschaltet werden.
- Dies trägt dazu bei, die Richtlinien für Barrierefreiheit zu erfüllen.

Dynamische Untertitel





- Die Untertitel sind fester Bestandteil des Videobilds und werden immer angezeigt.
- Sie werden oft als Stilelement in Videos für soziale Medien verwendet oder als visueller Effekt eingesetzt, um den Inhalt oder die Botschaft des Videos zu unterstreichen.

Hinweis: In diesem Tutorial wird erklärt, wie Sie **dynamische Untertitel** zu einem Video hinzufügen. Wie Sie geschlossene Untertitel hinzufügen, erfahren Sie unter [Geschlossene Untertitel zu einem Video hinzufügen \(https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/add-closed-captions/\)](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/add-closed-captions/).

1. Dynamische Untertitel generieren


So erzeugen Sie aus Audiodaten auf der Timeline dynamische Untertitel:

1. Wählen Sie im Camtasia Editor **Tab ,Untertitel > Reiter ,Dynamische Untertitel'**.
2. Ziehen Sie aus dem Bereich „Stile für dynamische Untertitel“ einen Stil auf eine Timeline-Spur oberhalb des Clips mit den Audiodaten.



3. Wenn Medienelemente auf den Spuren darunter Sprecherkommentare enthalten, werden die Audiodaten transkribiert und dynamische Untertitel erstellt.

Um die Anzeigedauer der Untertitel im Video anzupassen oder Untertitel für weitere Medien auf der Timeline zu generieren, ziehen Sie das Ende des Stils für dynamische Untertitel auf der Timeline in die gewünschte Richtung.



4. So positionieren Sie die dynamischen Untertitel auf der Leinwand:
 - o Um die dynamischen Untertitel zu verschieben, klicken Sie darauf und ziehen Sie sie mit gedrückter Maustaste an eine neue Position.
 - o Um die Größe des Untertitelfelds zu ändern, klicken Sie auf einen weißen Ziehpunkt und ziehen Sie ihn mit gedrückter Maustaste nach innen oder außen.

2. Text für dynamische Untertitel bearbeiten

So prüfen und bearbeiten Sie einzelne Wörter in den automatisch erzeugten dynamischen Untertiteln:


1. Wählen Sie den Medienclip auf der Timeline per Mausklick aus. Wenn der Medienclip einen Sprecherkommentar enthält, wird der Text für dynamische Untertitel im Bereich **Transkript für dynamische Untertitel** des Reiters **Dynamische Untertitel** angezeigt.
2. Nehmen Sie nach Bedarf folgende Bearbeitungsschritte vor:
 - o **Wort ändern:** Klicken Sie auf das Textfeld und bearbeiten Sie das betreffende Wort.
 - o **Wort löschen:** Klicken Sie auf das Textfeld, um das Wort auszuwählen, und drücken Sie die **Löschen**-Taste.

Hinweis: Wenn Sie den Stil für dynamische Untertitel auf der Timeline löschen, werden die Änderungen am Untertitel-Transkript mit dem Audio-Medienclip auf der Timeline gespeichert. Wenn Sie erneut einen Stil für dynamische Untertitel auf die Timeline ziehen, werden Ihre früheren Änderungen am Untertitel-Transkript beibehalten.


3. Timing der Wort-Transkription bearbeiten

Führen Sie in Camtasia 2024.1.0 oder einer späteren Version die folgenden Schritte durch, um das Timing anzupassen, wenn ein Wort auf dem Bildschirm erscheint:


1. Wählen Sie den Audio-Medienclip auf der Timeline per Mausklick aus.
2. Ziehen Sie den **Zoom-Schieberegler** für die Timeline nach rechts, bis Sie in der violetten Transkriptionsleiste die einzelnen Wörter sehen können.




Hinweis: Wenn in der violetten Transkriptionsleiste keine Wörter angezeigt werden, wählen Sie im Dropdown-Menü des **Timeline-Ablagebereichs** die Option „Transkript“ oder drücken Sie die Tastenkombination **Strg+T**.




3. Um die Position zu ändern, an der das Wort auf dem Bildschirm erscheint und hervorgehoben wird, ziehen Sie es auf dem Medium entlang der Transkriptionsleiste.




Hinweis: Wenn Sie einen Transkript-Lückenindikator  sehen, können Sie das Wort davor nicht über diesen Punkt hinausziehen. Camtasia fügt die Transkriptionslücken automatisch ein, um in den Untertiteln das vorige vom nachfolgenden Wort zu trennen.

4. Stil für dynamische Untertitel anpassen


So passen Sie Aussehen und Stil der dynamischen Untertitel an:



1. Wählen Sie die dynamischen Untertitel auf der Timeline per Mausklick aus.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Eigenschaften**, um die Eigenschaften zu öffnen.
3. Passen Sie die Eigenschaften auf dem Tab **Texteigenschaften** an.
4. Beim Bearbeiten der Eigenschaften wird auf der Leinwand eine Vorschau der Änderungen im Video angezeigt. Sie können auf die Schaltfläche  **Zurücksetzen** für eine Eigenschaft klicken, um sie auf die ursprüngliche Einstellung zurückzusetzen.

Tip: Speichern Sie Ihren benutzerdefinierten Stil als Profil.

Klicken Sie auf das Symbol +, um die angepassten Eigenschaften als neuen Stil für dynamische Untertitel zu speichern und in anderen Videos wiederzuverwenden.



Geschlossene Untertitel zu einem Video hinzufügen

Lernen Sie die verschiedenen Möglichkeiten kennen, geschlossene Untertitel zu Camtasia hinzuzufügen.

Untertitel zeigen Sprecherkommentar und Töne eines Videos synchron als Text auf dem Bildschirm an. Mit Untertiteln lässt sich ein Video für einen größeren Zuschauerkreis zugänglich machen – zum Beispiel für:

- Gehörlose oder schwerhörige Zuschauer
- Zuschauer, die dort, wo sie sich aufhalten, keine Audioinhalte hören können
- Zuschauer, die die Sprache im Video nicht verstehen (durch Bereitstellung von Übersetzungen in den Untertiteln)

Untertiteltypen

In Camtasia können Sie zwei gängige Arten von Untertiteln für Videos erstellen:

Geschlossene Untertitel



- Die Untertitel können im Videoplayer ein- oder ausgeschaltet werden.
- Dies trägt dazu bei, die Richtlinien für Barrierefreiheit zu erfüllen.

Dynamische Untertitel



- Die Untertitel sind fester Bestandteil des Videobilds und werden immer angezeigt.
- Sie werden oft als Stilelement in Videos für soziale Medien verwendet oder als visueller Effekt eingesetzt, um den Inhalt oder die Botschaft des Videos zu unterstreichen.


Hinweis: In diesem Tutorial geht es darum, wie Sie **geschlossene Untertitel** zu einem Video hinzufügen. Wie Sie dynamische Untertitel hinzufügen, erfahren Sie im Tutorial [Dynamische Untertitel hinzufügen \(https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/dynamische-untertitel/\)](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/dynamische-untertitel/).

Geschlossene Untertitel im Camtasia Editor generieren

Sie können im Camtasia Editor automatisch Untertitel aus dem Sprecherkommentar auf der Timeline generieren.


▼ Schritt-für-Schritt-Anleitung für Camtasia für Windows anzeigen


1. Wählen Sie im Camtasia Editor **Tab ,Untertitel' > Reiter ,Geschlossene Untertitel'**.

2. Klicken Sie auf das  und anschließend auf **Sprache-zu-Schrift**. Wenn sich auf der Timeline kein Sprecherkommentar befindet, ist diese Option deaktiviert.
3. Die Audiospur auf der Camtasia-Timeline wird in Untertitel transkribiert.
4. Prüfen und bearbeiten Sie die Untertitel im Untertitel-Editor. Siehe [Untertitel manuell hinzufügen \(Windows\)](#)

▼ Schritt-für-Schritt-Anleitung für Camtasia für Mac anzeigen

1. Wählen Sie im Camtasia Editor **Tab ,Untertitel‘ > Reiter ,Geschlossene Untertitel‘**.
2. Ziehen Sie die Option **Untertitel** auf den gewünschten Medienclip auf der Timeline.
3. Die Untertitel-Spur wird nun oberhalb der Timeline angezeigt. Klicken Sie auf Sie den ersten Audio-Medienclip auf der Timeline, der transkribiert werden soll.



4. Klicken Sie auf das Symbol  und wählen Sie **Ausgewählte Medien transkribieren**. Wenn sich auf dem ausgewählten Medienclip kein Sprecherkommentar befindet, ist diese Option nicht verfügbar.
5. Die Audiodaten des ausgewählten Medienclips werden in Untertitel transkribiert. Wiederholen Sie die Schritte 2-4 für jeden Medienclip mit Audiodaten auf der Timeline.
6. Prüfen und bearbeiten Sie die Untertitel im Untertitel-Editor. Siehe [Untertitel manuell hinzufügen \(Mac\)](#).

Untertitel in Camtasia Audiate generieren

In Camtasia Audiate können Sie automatisch Untertitel aus einem Transkript generieren. Wählen Sie in Camtasia Audiate im **Dropdown-Menü ,Sync‘ > Dropdown-Menü ,Captions‘ > Default Captions > Schaltfläche ,Sync‘**, um Ihre in Audiate durchgeführten Bearbeitungsschritte zu synchronisieren und die Untertitel zurück an Ihr Projekt im Camtasia Editor zu übermitteln.




Siehe [Schnellere Bearbeitung mit Audiate](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/camtasia-audio-sync/) (<https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/camtasia-audio-sync/>).

Untertitel mit einem Skript synchronisieren (nur Windows)

Sie können ein zuvor erstelltes Skript in den Untertitel-Editor einfügen und die Untertitel mit der Audiowiedergabe synchronisieren.

▼ Schritte anzeigen


1. Bewegen Sie die Positionsanzeige im Camtasia Editor zum Anfang der Timeline.
2. Wählen Sie den **Tab ,Untertitel'** > **Reiter ,Geschlossene Untertitel'**.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Untertitel hinzufügen**.
4. Fügen Sie das gesamte Skript in den Untertitel-Editor ein.
5. Klicken Sie auf das Zahnrad-Symbol und anschließend auf **Untertitel synchronisieren**.



6. Eine Anleitung wird angezeigt. Lesen Sie sie. Wenn Sie bereit sind, die Untertitel zu synchronisieren,

klicken Sie auf **Weiter**. Das Video wird abgespielt, und unterhalb des Untertitel-Editors werden die Steuerelemente für die Synchronisierung eingeblendet.

- Um einen neuen Untertitel hinzuzufügen, klicken Sie auf ein Wort, wenn es in der Audiospur wiedergegeben wird.





- Klicken Sie auf **Pause**, um das Abspielen des Videos zu unterbrechen.
- Klicken Sie auf **Stopp**, um die Synchronisierung des Skripts und der Untertitel zu beenden.

Untertitel manuell hinzufügen und bearbeiten


Sie können Untertitel beim Wiedergeben des Videos manuell eingeben oder bearbeiten.

▼ Windows

- Wählen Sie im Camtasia Editor **Tab ,Untertitel' > Reiter ,Geschlossene Untertitel'**.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche **Untertitel hinzufügen**.
- Drücken Sie die **Eingabetaste**, um das Audiosegment abzuspielen oder klicken Sie auf die Schaltfläche , um es als Wiedergabeschleife abzuspielen.
- Schreiben Sie im Untertitel-Editor ab, was Sie hören, oder fügen Sie den entsprechenden Text aus einem schriftlichen Skript ein.
 - Wenn der Untertitel die Länge von drei Zeilen überschreitet, wird der überschüssige Text grau dargestellt. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Teilen**, um den grauen Text in einen neuen Untertitel zu verschieben.




- Um die Dauer des Effekts anzupassen, ziehen Sie den Schieberegler **Dauer** an die gewünschte Position. Die voreingestellte Anzeigedauer beträgt 4 Sekunden.



- Um den Untertiteltext für das nächste Audiosegment einzugeben, klicken Sie auf die Schaltfläche **Neuen Untertitel hinzufügen** oder drücken Sie die **Tabulatortaste**.





- Sie können das Erscheinungsbild des Texts für die geschlossenen Untertitel ändern. Klicken Sie dazu auf das Dropdown-Menü **Font-Eigenschaften** im Untertitel-Editor und nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.




▼ Mac

- Wählen Sie im Camtasia Editor **Tab ,Untertitel' > Reiter ,Geschlossene Untertitel'**.
- Ziehen Sie die Option **Untertitel** auf eine Aufnahme mit oder einen Medienclip mit Audiodaten auf der Timeline.

3. Die Untertitel-Spur wird nun oberhalb der Timeline angezeigt. Drücken Sie die **Eingabetaste**, um das Audiosegment abzuspielen oder klicken Sie auf die Schaltfläche , um es als Wiedergabeschleife abzuspielen.





4. Schreiben Sie im Untertitel-Editor ab, was Sie hören, oder fügen Sie den entsprechenden Text aus einem schriftlichen Skript ein.



5. Um den Untertiteltext für das nächste Audiosegment einzugeben, klicken Sie auf die Schaltfläche **Nächsten Untertitel** oder drücken Sie die **Tabulatortaste**. Sie können auch auf einen Untertitel in der Untertitel-Spur klicken, um ihn auszuwählen.
6. Führen Sie Bedarf einen oder mehrere der folgenden Bearbeitungsschritte aus:

- Um die Dauer des Effekts anzupassen, ziehen Sie den Schieberegler **Dauer** an die gewünschte Position. Die voreingestellte Anzeigedauer beträgt 4 Sekunden.



- Wenn der Untertitel zu lang ist, halten Sie die Taste Cmd gedrückt und klicken Sie auf ein Untertitel-Segment und dann auf **Teilen**, um den Text in einen neuen Untertitel zu verschieben.
- Um das Erscheinungsbild des Untertitels anzupassen, klicken Sie auf das  und wählen Sie **Einstellungen für Untertitel**.
- um zwei Untertitel zusammenzuführen, klicken Sie bei gedrückter Taste Ctrl auf den ersten Untertitel und wählen Sie **Mit nächstem Untertitel zusammenführen**.

Untertiteldatei importieren oder exportieren

Sie können Untertitel als SAMI- oder SRT (SubRip)-Dateien exportieren. Exportieren Sie eine Untertiteldatei, um sie zusammen mit dem Video auf eine Hostingplattform hochzuladen, um sie zu übersetzen oder um sie plattformübergreifend zu verwenden.

Untertiteldatei importieren

Wählen Sie **Datei > Importieren > Untertitel** und wählen Sie eine SAMI- oder SRT-Datei aus. Die Untertiteldatei wird im Untertitel-Editor geöffnet.

Untertiteldatei exportieren


1. Wählen Sie im Menü **Exportieren > Untertitel exportieren**.
2. Geben Sie einen Dateinamen ein und wählen Sie das Dateiformat aus (SAMI oder SRT).
3. Klicken Sie auf **Speichern** (Windows) oder **Produzieren** (Mac).

Video mit Untertiteln exportieren

Der Untertiteltyp wird beim Exportieren des Videos ausgewählt.

Geschlossene Untertitel exportieren

Die Untertitel lassen sich vom Betrachter über die Controller-Schaltfläche CC aktivieren und deaktivieren.



▼ Windows

Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Wählen Sie **Exportieren > YouTube**.
- Wählen Sie **Exportieren > Screencast**.
- Wählen Sie **Exportieren > Lokale Datei**. Wählen Sie im Dropdown-Menü **Dateityp** die Option **MP4 mit Smart Player**.

▼ Mac

Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Wählen Sie **Exportieren > YouTube**.
- Wählen Sie **Exportieren > Screencast**.
- Wählen Sie **Exportieren > Lokale Datei > Exportieren als MP4**. Aktivieren Sie die Option **Exportieren als Webseite**. Wählen Sie im Dropdown-Menü **Untertitelstil** die Option **Geschlossene Untertitel**.

In das Video eingebrennte Untertitel exportieren

In das Video eingebrennte Untertitel werden auch „offene“ Untertitel genannt. Sie sind fest in die Aufnahme eingebrennt und können vom Betrachter nicht abgeschaltet werden.



▼ Windows

1. Wählen Sie **Exportieren > Lokale Datei**.
2. Wählen Sie im Dropdown-Menü **Dateityp** die Option **MP4 (empfohlen)**.
3. Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil für **Erweiterte Einstellungen**, um auf weitere Eigenschaften zuzugreifen.
4. Aktivieren Sie im Tab **Untertitel** die Option **Video mit offenen (immer sichtbaren) Untertiteln rendern**.
5. Klicken Sie auf **Exportieren**.

▼ Mac

1. Wählen Sie **Exportieren > Lokale Datei**.
 2. Geben Sie im Exportdialog einen Dateinamen ein und wählen Sie den bevorzugten Dateityp und Speicherort.
 3. Wählen Sie im Dropdown-Menü **Untertitelstil** die Option **In das Video eingebrennt**.
 4. Klicken Sie auf **Exportieren**.
-

Quizfragen und Umfragen erstellen

Nutzen Sie Quizfragen und Umfragen in Camtasia, um Feedback und Informationen über Ihre Betrachter einzuholen. Erfahren Sie, wie Sie ein Quiz einrichten, bearbeiten und veröffentlichen.

Themen in diesem Tutorial:

- [Quiz-Merkmale](#)
- [Quiz einrichten](#)
- [Quizfragen und Optionen](#)
- [Video mit Quiz exportieren](#)
- [Quizberichte \(Camtasia 2022 und frühere Versionen\)](#)

Sie können ein Quiz oder eine Umfrage in Ihr Video einfügen, um

- mittels Multiple-Choice-Fragen, Lückentexten, Fragen mit Kurzantwort und Richtig/Falsch-Fragen das Wissen der Betrachter zu testen.
- mittels offener Fragen Feedback oder Informationen wie z. B. die E-Mail-Adresse des Betrachters zu erhalten und diesen so später kontaktieren zu können.

Hinweis: Der TechSmith Smart Player wird benötigt, wenn in einem Video Inhaltsverzeichnisse, geschlossene Untertitel, Durchsuchbarkeit, Quizfragen und/oder interaktive Hotspots verwendet werden sollen. Um den TechSmith Smart Player in Ihr Video einzubinden, exportieren Sie es als lokale Datei oder nach Screencast bzw. Knowmia. Siehe [Video exportieren und weitergeben \(https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182298\)](https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182298).

Quiz-Merkmale


- Unbegrenzte Anzahl an Lückentexten, Multiple-Choice-Fragen, Fragen mit Kurzantwort oder Richtig/Falsch-Fragen.
- Bis zu dreißig Antwortmöglichkeiten pro Frage.
- Quiz mit oder ohne Bewertung.
- Um Umfragen zu erstellen, deaktivieren Sie die Bewertungsfunktion.

Quiz einrichten


1. Wählen Sie ein Medienelement aus oder bewegen Sie die Positionsanzeige an die Stelle, wo das Quiz eingefügt werden soll. Wählen Sie **Ändern > Quizfragen > Quiz zur Timeline hinzufügen** oder drücken Sie **Umsch+Q**.

Hinweis: Wenn das Quiz beim Bearbeiten immer mit einem bestimmten Medienelement verbunden bleiben soll, fügen Sie es zu diesem Medienelement hinzu.


- Das Quiz wird hinzugefügt und der Quiz-Modus wird aktiviert.




- Legen Sie die Optionen für das Quiz im Tab **Eigenschaften > Optionen** fest.





- Geben Sie die Quizfragen im Tab **Eigenschaften > Fragen** ein.








- Um ein weiteres Quiz hinzuzufügen, bewegen Sie den Cursor in der Quizspur entlang der Timeline oder auf dem ausgewählten Medienelement und fügen Sie das Quiz an der gewünschten Stelle mit einem Klick ein. Dies ist jederzeit möglich, solange der Quizmodus aktiviert ist.
- Um den Quizmodus zu deaktivieren, klicken Sie unterhalb der Timeline-Symboleiste auf den kleinen Pfeil neben **Quiz** oder drücken Sie **Strg+Q (Windows) / Ctrl+Q (Mac)**.



Quizfragen und Optionen

Option	Beschreibung
Fragen erstellen	<p>Klicken Sie auf den Reiter Fragen.</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Die erste Frage wird hinzugefügt. • Um weitere Fragen hinzuzufügen, klicken Sie auf Frage hinzufügen.
Fragentyp auswählen	<p>Wählen Sie im Dropdown-Menü einen Fragentyp aus.</p> 
Antwort eingeben oder auswählen	<ul style="list-style-type: none"> • Bei Fragen vom Typ „Richtig/Falsch“ klicken Sie auf Richtig oder Falsch, um die Antwort festzulegen. • Bei allen anderen Fragen klicken Sie auf Antwort hinzufügen und geben eine Antwort ein. • Bei Multiple-Choice-Fragen klicken Sie auf die richtige Antwort.
	<p>Aktivieren Sie die Option Feedback anzeigen.</p>

<p>Feedback zu Antworten geben</p>	 <ul style="list-style-type: none"> • Geben Sie einen Reaktionstext für richtige bzw. falsche Antworten ein. • Legen Sie fest, was nach einer richtigen bzw. falschen Antwort als nächstes passieren soll.
<p>Reihenfolge der Fragen ändern</p>	<p>Klicken Sie auf die Aufwärts- und Abwärtspfeile, um die Reihenfolge der Fragen im Quiz zu ändern.</p>
<p>Prüfen, wie das Quiz für die Betrachter aussieht</p>	<p>Klicken Sie auf die Vorschau-Schaltfläche.</p> 
<p>Namen für das Quiz eingeben</p>	<p>Klicken Sie auf den Reiter Quizoptionen.</p>  <p>Geben Sie den Namen in das Feld Quizname ein.</p>
<p>Umfrage erstellen</p>	<p>Klicken Sie auf den Reiter Quizoptionen.</p>  <p>Lassen Sie die Option Auswerten deaktiviert.</p>
<p>Betrachtern erlauben, die Ergebnisse zu sehen</p>	<p>Klicken Sie auf den Reiter Quizoptionen.</p>  <p>Klicken Sie auf das Kontrollkästchen Betrachter können ihre Ergebnisse sehen.</p>
<p>Quiz löschen</p>	<p>Wählen Sie das Quiz auf der Timeline aus und drücken Sie die Löschen-Taste.</p>

Video mit Quiz exportieren

Um ein Video mit Quiz zu exportieren, wählen Sie eine der folgenden Optionen:

- **Lokale Datei (Windows):**

1. Wählen Sie **Exportieren > Lokale Datei**.
2. Wählen Sie im Dropdown-Menü **Dateityp** die Option **MP4 mit Smart Player**.
3. Optional: Wenn Sie das Video als SCORM-Paket in ein SCORM-kompatibles Lern-Management-System hochladen möchten, klicken Sie auf den Tab **Erweitert > Smart Player** und aktivieren Sie die Option **Ergebnisbericht mit SCORM**. Klicken Sie auf die Schaltfläche **SCORM Optionen**, um Anpassungen vorzunehmen.
4. Klicken Sie auf **Exportieren**.

- **Lokale Datei (Mac):**

1. Wählen Sie **Exportieren > Lokale Datei**.
2. Wählen Sie im Dropdown-Menü **Dateiformat** die Option **Exportieren als MP4** aus.
3. Aktivieren Sie die Option **Quiz einbinden**. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Optionen**.
4. Wenn Sie aus das Video als SCORM-Paket in ein SCORM-kompatibles Lern-Management-System hochladen möchten, aktivieren sie die Option **SCORM einbinden**. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Optionen**, um Anpassungen vorzunehmen.
5. Klicken Sie auf **Exportieren**.

- **Screencast:**

1. Wählen Sie **Exportieren > Screencast**.
2. Geben Sie einen Titel und optional eine Beschreibung des Videos ein.
3. Klicken Sie auf **Exportieren** (Windows) oder **Teilen** (Mac).

Quizberichte (Camtasia 2022 und frühere Versionen)

Hinweis: Die Option **Quizergebnisbericht per E-Mail** ist nur in Camtasia 2022 und früheren Versionen verfügbar. Der TechSmith-Dienst „Berichte zu Quizergebnissen“ wird 2025 eingestellt. [Weitere Informationen \(https://support.techsmith.com/hc/en-us/articles/14539861012237\)](https://support.techsmith.com/hc/en-us/articles/14539861012237) (Artikel auf Englisch).

Informationen zum CSV-Bericht

Wenn Sie in Camtasia 2022 und früheren Versionen beim Exportieren die Option **Quizergebnisbericht per E-Mail** aktivieren, werden Ihnen die Ergebnisse über den Camtasia Quiz Service per E-Mail zugeschickt. Klicken

Sie auf den Link in der E-Mail und folgen Sie der Anleitung, um den zusammenfassenden und den ausführlichen Bericht im Dateiformat CSV herunterzuladen.

Der zusammenfassende Bericht enthält eine Gesamtpunktzahl und einen Prozentwert je Teilnehmer und Video. Wenn ein Video mehr als ein Quiz enthält, kombiniert der zusammenfassende Bericht die Bewertungen aller im Video enthaltenen Quizfragen zu einem Gesamtergebnis.

- Der ausführliche Bericht enthält einen Zeitstempel, ausführliche Frage-/Antwort-Bewertungen, Textfeldeingaben und mehr.
- Die Berichte sind als kommagetrennte Textdateien (Dateiformat CSV) abgespeichert. Zur Anzeige von Dateien in diesem Format eignen sich am besten Programme, die die Bearbeitung der Daten in Spaltenform ermöglichen wie z. B. Microsoft Excel oder Google Tabellen.
- Die Berichte werden einmal pro Tag verschickt. Wenn keine neuen Daten erfasst wurden, werden auch keine Berichte versandt.
- Daten in Berichten werden aggregiert. Jeder Bericht enthält sowohl alte als auch neue Daten.
- Der Quiz Service kann nicht abbestellt werden. Wenn Sie keine weiteren Berichte erhalten möchten, müssen Sie entweder die Benutzer auffordern, nicht mehr an dem Quiz teilzunehmen oder das Video aus dem freigegebenen Speicherort entfernen.
- Die E-Mail-Adresse, an die die Berichte verschickt werden, kann nicht geändert werden.

Hotspots hinzufügen (Interaktive Videos)

Lernen Sie die Möglichkeiten der interaktiven Hotspots von Camtasia kennen: Verlinken Sie in Ihrem Video auf eine Website, halten Sie das Video automatisch an oder sorgen Sie dafür, dass Benutzer einzelne Teile erneut abspielen und ansteuern können.

Mit Hotspots können Sie anklickbare Aktionselemente in ein Video einbinden, zum Beispiel:

- Das nächste Video in einer Reihe öffnen
- Einen Link, um Ihren Newsletter, Kanal oder Social Media- Account zu abonnieren
- Zu einer bestimmten Stelle in einem Video springen, um mehr zu einem bestimmten Thema zu erfahren
- Einen Link, um Ihr Produkt oder Ihre Software zu kaufen

Interaktiven Hotspot hinzufügen

1. Klicken Sie auf den Tab **Visuelle Effekte**.
2. Ziehen Sie den Effekt **Interaktiver Hotspot** auf den visuellen Medienclip auf der Timeline, der als Aktionselement dienen soll, zum Beispiel einen Text-, Bild- oder Anmerkungsclip.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Eigenschaften**, um den Hotspot anzupassen. Standardmäßig wird das Video am Ende eines Hotspots angehalten, sodass der Benutzer zum Fortfahren klicken muss. Es gibt aber auch andere Optionen:
 - **URL:** Den Betrachter zu der eingegebenen URL umleiten.
 - **Markierung:** Den Betrachter zu einer bestimmten Markierung im Video schicken. Diese Option können Sie nur auswählen, wenn Sie Markierungen auf der Timeline haben. Siehe [Markierungen und Video-Inhaltsverzeichnis hinzufügen \(https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182313\)](https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182313).
 - **Zeit:** Den Betrachter zu einer bestimmten Zeit oder zu einem Frame im Video schicken.
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Test**, um die Optionen für URL, Markierung oder Zeit zu testen.

Hinweis: Der TechSmith Smart Player wird benötigt, wenn in einem Video Inhaltsverzeichnisse, geschlossene Untertitel, Durchsuchbarkeit, Quizfragen und/oder interaktive Hotspots verwendet werden sollen. Um den TechSmith Smart Player in Ihr Video einzubinden, exportieren Sie es als „Lokale Datei (alt)“ (Windows), „Lokale Datei“ (Mac), nach Screencast oder Knowmia. Siehe [Video exportieren und weitergeben \(https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182298\)](https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182298).

Einführung in die Cursorbearbeitung

Erfahren Sie, wie Sie mit einigen grundlegenden Bearbeitungsschritten den Cursor hervorheben oder die Botschaft Ihres Videos unterstreichen können.

Camtasia zeichnet den Bildschirm und die Cursordaten im Aufnahmeformat TREC getrennt voneinander auf. So können Sie den Cursor bearbeiten, statt die ganze Aufnahme zu wiederholen, um Cursorbewegungen oder -positionen zu korrigieren.

Die Camtasia-Bearbeitungsfunktionen und Effekte für den Cursor sind praktisch, um

- ruckelnde Cursorbewegungen auszugleichen,
- die Cursorposition zu korrigieren, wenn sie nicht zum Kommentar passt,
- den Cursor hervorzuheben, um die Botschaft Ihres Videos zu unterstreichen,
- Cursorclicks hinzuzufügen und zu bearbeiten.

Grundlegende Schritte zur Cursorbearbeitung


- [Größe \(Skalierung\) des Cursors ändern](#)
- [Cursor ersetzen](#)
- [Cursor ausblenden](#)
- [Cursoreffekte hinzufügen](#)
- [Cursorclicks hinzufügen](#)
- [Cursorpfad bearbeiten](#)
- [Neuen Cursorpfad erstellen](#)

Größe (Skalierung) des Cursors ändern

Sie können die Skalierung des Cursors verändern, um ihn hervorzuheben, damit Ihr Publikum dem Video leichter folgen kann.

▼ So funktioniert es

1. Markieren Sie eine TREC-Aufnahme auf der Timeline durch Klicken mit der Maus.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Eigenschaften**.
3. Klicken Sie auf den Tab ‚Cursor-Eigenschaften‘ und ändern Sie die Größe des Cursors, indem Sie den Regler **Skalierung** ziehen.



Das Cursorsymbol ersetzen

Der auf dem Bildschirm angezeigte Cursor ändert seine Form, wenn Sie mit verschiedenen Bildschirmbereichen interagieren. In Camtasia-Aufnahmen (Dateiformat TREC) können Sie den Cursortyp ändern, um für die gesamte Aufnahme einen einheitlichen Cursor zu verwenden oder den Cursor durch ein benutzerdefiniertes Bild zu ersetzen. Siehe [Cursor ersetzen \(https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/cursor-aendern/\)](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/cursor-aendern/).

Cursor ausblenden


Sie können den Cursor in jeder Camtasia-Aufnahmedatei (TREC) ausblenden, die Sie zur Timeline hinzugefügt haben. Das kann zum Beispiel in Passagen sinnvoll sein, in denen der Cursor keine nützliche Funktion hat oder von dem Geschehen auf dem Bildschirm ablenkt.

▼ Für den gesamten Clip


1. Markieren Sie eine TREC-Aufnahme auf der Timeline durch Klicken mit der Maus.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Eigenschaften**.
3. Wählen Sie im Eigenschaftenfenster den Tab **Cursor-Eigenschaften**.
4. Setzen Sie die **Deckkraft** auf 0 %.

▼ Für einen Abschnitt der Aufnahme – Einstellung „Kein Cursor“


1. Markieren Sie eine TREC-Aufnahme auf der Timeline durch Klicken mit der Maus.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Eigenschaften**.
3. Wählen Sie im Eigenschaftenfenster den Tab **Cursor-Eigenschaften**.
4. Für den ausgewählten TREC-Dateiclip werden auf der Timeline die Cursorsymbole angezeigt.




Ziehen Sie die Abspielanzeige auf der Suchleiste an die Position des Cursorsymbols, das ersetzt werden soll. Ziehen Sie den **Zoom**-Schiebereglernach rechts, um die Timeline-Ansicht zu vergrößern, damit Sie die Cursorsymbol-Keyframes besser sehen können.



5. Klicken Sie im Tab **Cursor-Eigenschaften** auf das Dropdown-Menü **Cursor**.




6. Die Optionen zum Ersetzen des Cursorsymbols werden angezeigt. Wählen Sie **Aktuell**, um den Cursor zu ersetzen, der sich an der Position der Abspielanzeige auf der Timeline befindet.
7. Wählen Sie unter den Cursorsymbol-Typen die Option **Kein Cursor** aus.




Der Cursor wird ausgeblendet, bis der nächste Cursor-Keyframe in der TREC-Aufnahme erscheint.

▼ Für einen Abschnitt der Aufnahme – Cursor-Deckkraft auf 0 % setzen


1. Wählen Sie den **Tab Animationen > Reiter Animationen**.




2. Ziehen Sie die **benutzerdefinierte** Animation auf die TREC-Aufnahme auf der Timeline.
3. Ziehen Sie den Animationspfeil an die Position, an der der Cursor ausgeblendet werden soll.




4. Klicken Sie in den Eigenschaften auf den Tab **Cursor** und setzen Sie die **Deckkraft** auf 0 %.



- Um den Cursor im Video wieder einzublenden, ziehen Sie die **benutzerdefinierte** Animation auf die TREC-Aufnahme auf der Timeline.
- Ziehen Sie das Ende des Animationspfeils an die Position, an der der Cursor eingeblendet werden soll.



- Klicken Sie in den Eigenschaften auf den Tab **Cursor** und setzen Sie die **Deckkraft** auf 100 %.



Cursoreffekte hinzufügen

Sie können einer Camtasia-Aufnahmedatei (Dateiformat TREC) auf der Timeline einen Cursoreffekt hinzufügen, um die Botschaft Ihres Videos zu unterstreichen. Siehe [Effekt zum Cursor hinzufügen](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/cursoreffekte/) (<https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/cursoreffekte/>).

Cursorklicks hinzuzufügen oder bearbeiten

In der Camtasia-Aufnahmedatei (Dateiformat TREC) können Sie jederzeit Mausclicks hinzufügen oder bearbeiten. Durch das Hinzufügen eines Cursorklick-Effekts lassen sich Mausclicks optisch hervorheben. Sie können auch neue Cursor-Keyframes hinzufügen, um in einem Screenshot, einem Video oder einer Aufnahmedatei einen Mausclick zu simulieren. Siehe [Cursorklicks hinzuzufügen oder bearbeiten](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/cursoreffekte/#h-add-a-click-effect-amp-edit-cursor-clicks) (<https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/cursoreffekte/#h-add-a-click-effect-amp-edit-cursor-clicks>).

Cursorpfad bearbeiten

In Camtasia-Aufnahmedateien (Dateiformat TREC) können Sie die Cursorposition korrigieren, wenn sie nicht zum Kommentar passt, oder Cursorbewegungen nach der Aufnahme ausgleichen. Siehe [Cursor und Cursorpfad anpassen](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/cursorpfad-anpassen/) (<https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/cursorpfad-anpassen/>).

Neuen Cursorpfad erstellen

Ihre Aufzeichnung muss nicht perfekt sein! Sie können selbst einen Cursorpfad erstellen und Cursorklicks zu einem Bild, einem Video oder einer Aufnahmedatei hinzufügen, um Cursorbewegungen zu simulieren. Siehe [Cursor und Cursorpfad anpassen](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/cursorpfad-anpassen/) (<https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/cursorpfad-anpassen/>).

Cursoreffekte hinzufügen

Lernen Sie, wie Sie Cursoreffekte nutzen können, um den Cursor hervorzuheben und Klickbewegungen hinzuzufügen.

Einführung

Bei den meisten Bildschirmvideos ist der Cursor fest in der Aufnahmezeitpunkt eingetragene. Camtasia zeichnet den Bildschirm und die Cursordaten im Aufnahmezeitpunktformat TREC getrennt voneinander auf. So können Sie den Cursor bearbeiten, statt die ganze Aufnahme zu wiederholen, um Cursorbewegungen oder -positionen zu korrigieren.

Die Cursorbearbeitungsfunktionen und Cursoreffekte von Camtasia sind nützlich, um:


- ruckelnde Cursorbewegungen auszugleichen,
- die Cursorposition zu korrigieren, wenn sie nicht zum Kommentar passt,
- den Cursor hervorzuheben, um die Botschaft Ihres Videos zu unterstreichen,
- Cursorclicks hinzuzufügen und zu bearbeiten.

Wenn Sie zu einem unbewegten Bild oder einem nicht mit Camtasia aufgenommenen Video einen Cursor hinzufügen wollen, können Sie den Effekt **Cursorpfad-Editor** verwenden, um einen Cursorpfad zu erstellen. Mit den Effekten **Linksklick** und **Rechtsklick** können Sie Cursorclick-Effekte hinzufügen, um Klicks zu simulieren. Siehe [Cursorclicks hinzufügen oder bearbeiten](#).


Cursoreffekt hinzufügen

Sie können einer Camtasia-Aufnahmedatei (Dateiformat TREC) auf der Timeline einen Cursoreffekt hinzufügen, um die Botschaft Ihres Videos zu unterstreichen.


1. Wählen Sie den **Tab ,Cursoreffekte‘** > **Reiter ,Cursoreffekte‘**.



2. Ziehen Sie einen Effekt auf die Camtasia-Aufnahmedatei auf der Timeline. Siehe [Cursoreffekt-Arten](#).
3. Klicken Sie auf den Pfeil, um die Effektablage zu öffnen.



4. Der Effekt wird zunächst auf die gesamte Dauer des Medienclips angewandt. Wenn Sie die Dauer anpassen möchten, wählen Sie den Effekt per Klick aus und ziehen Sie die Enden an die Stellen im Clip, an denen der Effekt einsetzen und enden soll.




5. Nun können Sie im Eigenschaftfenster die Eigenschaften des Effekts anpassen.

Cursorklicks hinzuzufügen oder bearbeiten


Bei Clips im Camtasia-Aufnahmedateiformat (TREC) können Sie Mausclicks jederzeit neu hinzufügen oder bearbeiten. Fügen Sie einen Cursorklick-Effekt hinzu, um einen Mausclick optisch hervorzuheben. Sie können auch neue Cursor-Keyframes hinzufügen, um in einem Screenshot, einem Video oder einer Aufnahme eine Mausclick zu simulieren.

▼ Camtasia-Aufnahmedateien (Dateiformat TREC)


1. Wählen Sie den Tab **‚Cursoreffekte‘** > Reiter **‚Linksklick‘** oder **‚Rechtsklick‘**.




2. Ziehen Sie einen Effekt auf die Camtasia-Aufnahmedatei auf der Timeline. Siehe [Cursoreffekt-Arten](#).
3. Klicken Sie auf den Pfeil, um die Effektablage zu öffnen.



4. Der Effekt wird zunächst auf die gesamte Dauer des Medienclips angewandt. Wenn Sie die Dauer anpassen möchten, wählen Sie den Effekt per Klick aus und ziehen Sie die Enden an die Stellen im Clip, an denen der Effekt einsetzen und enden soll.




5. Nun können Sie im Eigenschaftenfenster die Eigenschaften des Effekts anpassen.
6. Die Kreise auf dem Effekt zeigen an, wo die Klicks im Medienclip auftreten. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Links** oder **Rechts**, um zwischen den Cursorklicks hin und her zu navigieren.
 - Um einen neuen Cursorklick hinzuzufügen, ziehen Sie die Positionsanzeige auf der Timeline an die gewünschte Stelle und klicken Sie dann im Eigenschaftenfenster auf die **Cursor-Keyframe**-Schaltfläche.




- Um einen Cursorklick zu entfernen, navigieren Sie zunächst durch Klicken auf die Schaltfläche **Links** oder **Rechts** zu dem betreffenden Cursorklick-Effekt. Klicken Sie dann auf die **Cursor-Keyframe**-Schaltfläche, um den ausgewählten Klick zu entfernen.

▼ Unbewegte Bilder oder Videos, die mit anderen Anwendungen aufgenommen wurden


1. Klicken Sie auf den Tab **Cursoreffekte**.
2. Ziehen Sie im Reiter **Cursoreffekte** den Effekt **Cursorpfad-Editor** auf den Clip in der Timeline und legen Sie den Cursorpfad fest. Siehe [Cursor und Cursorpfad anpassen](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/cursorpfad-anpassen/) (<https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/cursorpfad-anpassen/>).
3. Wählen Sie den Tab **‚Cursoreffekte‘** > Reiter **‚Linksklick‘** oder **‚Rechtsklick‘**.




4. Ziehen Sie einen Effekt auf den Medienclip auf der Timeline. Siehe [Cursoreffekt-Arten](#).
5. Klicken Sie auf den Pfeil, um die Effektablage zu öffnen.



6. Der Effekt wird zunächst auf die gesamte Dauer des Medienclips angewandt. Wenn Sie die Dauer anpassen möchten, wählen Sie den Effekt per Klick aus und ziehen Sie die Enden an die Stellen im Clip, an denen der Effekt einsetzen und enden soll.



7. Nun können Sie im Eigenschaftenfenster die Eigenschaften des Effekts anpassen.
8. Um einen neuen Cursorklick hinzuzufügen, ziehen Sie die Positionsanzeige auf der Timeline an die gewünschte Stelle und klicken Sie dann im Eigenschaftenfenster auf die **Cursor-Keyframe**-Schaltfläche.
9. Die Kreise auf dem Effekt zeigen an, wo die Klicks im Medientclip auftreten. Um einen Cursorklick zu entfernen, navigieren Sie zunächst durch Klicken auf die Schaltfläche **Links** oder **Rechts** zu dem betreffenden Cursorklick-Effekt. Klicken Sie dann auf die **Cursor-Keyframe**-Schaltfläche, um den ausgewählten Klick zu entfernen.



Cursoreffekt-Arten

Allgemeine Cursoreffekte

Cursorfarbe

Ändern Sie die Füllfarbe und Umrissfarbe des Cursors, um den Cursor an die Gestaltung des Videos anzupassen oder optisch hervorzuheben.

Cursor hervorheben

Der Cursor wird mit einem farbigen Kreis unterlegt, um die Aufmerksamkeit des Publikums auf ihn zu lenken.

Cursorpfad-Editor

Fügen Sie einen Cursorpfad zu unbewegten Bildern oder zu nicht mit Camtasia aufgenommenen Videos hinzu, um eine Demo oder eine Bildschirmaufzeichnung zu simulieren. In Kombination mit den Effekten ‚Linksklick‘ und ‚Rechtsklick‘ können Sie Klickaktionen für beliebige Inhalte erzeugen! Siehe [Cursor und Cursorpfad anpassen \(https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=236752\)](https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=236752).

Cursorleuchten

Der Cursor wird mit einem Leuchteffekt versehen, damit er auf dem Bildschirm deutlich erkennbar ist und die Aufmerksamkeit auf sich zieht.

Vergößern

Der Bereich um den Cursor wird vergrößert, um mehr Details anzuzeigen.

Cursorschatten

Mit diesem visuellen Effekt wirkt Ihr Cursor, als würde er über dem Bildschirm schweben.

Cursorausgleich

Verwandeln Sie störend, ruckartige Cursorsprünge in gleichmäßige Bewegungen. Siehe [Cursorbewegungen schnell begradigen](https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182331) (https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182331).

Scheinwerfer

Der Bereich außerhalb des hervorgehobenen Cursors wird abgeblendet und verwischt, um bestimmte Aktionen und Cursorbewegungen hervorzuheben.

Linksklick- und Rechtsklick-Effekte

Mit Klickeffekten können Sie Klicks in einem Video visuell hervorheben.

Ringe

Im Bereich des Mausclicks wird ein sich ausweitender Ring hinzugefügt.

Welle

Im Bereich des Mausclicks wird ein transparenter Welleneffekt hinzugefügt.

Skalierung

Mit dem Skalierungseffekt können Sie die Darstellung des Mausclicks nach Bedarf anpassen.

Visier

Im Bereich des Mausclicks wird ein Zielvisier hinzugefügt.

Sound

Diese Effekt lässt sich mit anderen Klickeffekten kombinieren, um Cursorklicks hervorzuheben.

Ziel

Im Bereich des Mausclicks wird eine runde Zielscheibe hinzugefügt.

Mulde

Es wird ein transparenter visueller Effekt zum Hervorheben hinzugefügt, der wirkt, als ob der Bereich des Mausclicks eingedrückt würde.

Tipp: Kombinieren Sie die Effekte ‚Sound‘ und ‚Skalieren‘, um Cursorklicks hervorzuheben.

Sie können mehrere Cursoreffekte auf einen Klick anwenden. Diese beiden Effekte sind zusammen ideal geeignet, um eine Klickaktion hervorzuheben.

Das Cursorsymbol ersetzen

Lernen Sie, wie Sie TREC-Aufnahmedateien das Cursorsymbol ersetzen können.

In Camtasia-Aufnahmedateien (Dateiformat TREC) können Sie nach der Aufnahme das Cursorsymbol ersetzen. Das Ändern des Cursorsymbols kann sinnvoll sein, wenn Sie

- in der gesamten Aufnahme einen einheitlichen Cursor verwenden möchten, um optische Ablenkungen zu vermeiden,
- einen individuellen Cursor verwenden möchten, um die Cursorbewegung hervorzuheben,
- Aufnahmen für mehrere Betriebssystemplattformen verwenden möchten und dabei jeweils die betriebssystemeigenen Cursorsymbole angezeigt werden sollen,
- Sie den Cursor durch eines der professionell gestalteten Camtasia-Cursorsymbole ersetzen möchten, um ihn hervorzuheben oder einen lustigen Effekt zu erzielen.


Aktuellen Cursor ersetzen

Hinweis: Cursorsymbole können nur in TREC-Dateien (Aufnahmedateiformat von Camtasia) ersetzt oder bearbeitet werden. Bei Bildschirmvideos, die nicht mit Camtasia aufgenommen wurden, ist der Cursor fest in der Aufnahme datei eingebrennt und kann nicht bearbeitet werden.


1. Wählen Sie dazu per Klick auf der Timeline eine Camtasia-Aufnahmedatei (Dateiformat TREC) aus.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Eigenschaften**.
3. Wählen Sie im Eigenschaftenfenster den Tab **Cursor-Eigenschaften**.




4. Für den ausgewählten TREC-Dateiclip werden auf der Timeline die Cursorsymbole angezeigt.



Ziehen Sie die Abspielanzeige auf der Suchleiste an die Position des Cursorsymbols, das ersetzt werden soll. Ziehen Sie den **Zoom**-Schieberegler nach rechts, um die Ansicht zu vergrößern, damit die Cursorsymbole besser zu erkennen sind.




5. Klicken Sie im Tab **Cursor-Eigenschaften** auf das Dropdown-Menü **Cursor**.



6. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:


- **Aktuell:** Es wird nur der aktuelle Cursor an der Wiedergabeposition ersetzt.
- **Ähnlich:** Es werden alle Cursorsymbole dieses Typs in der ausgewählten TREC-Aufnahmedatei ersetzt.
- **Alle:** Es werden alle Cursorsymbole in der ausgewählten TREC-Datei ersetzt.

7. Wählen Sie in der Dropdown-Liste einen Cursortyp und wählen Sie dann das gewünschte Cursorsymbol aus.



Tipp: Sie können den Cursor in einem Teil der Aufnahme ausblenden.

Wählen Sie dazu in der Liste der Cursorsymbole die Option **Kein Cursor**.




Benutzerdefinierten Cursor hinzufügen

Sie können eine Bilddatei importieren und als benutzerdefinierten Cursor verwenden.


1. Wählen Sie dazu per Klick auf der Timeline eine Camtasia-Aufnahmedatei (Dateiformat TREC) aus.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Eigenschaften**.
3. Wählen Sie im Eigenschaftfenster den Tab **Cursor-Eigenschaften**.



4. Klicken Sie im Tab **Cursor-Eigenschaften** auf das Dropdown-Menü **Cursor**.




5. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Importieren**, um einen benutzerdefinierter Cursor hinzuzufügen.



6. Der Öffnen-Dialog wird angezeigt. Wählen Sie eine Bilddatei im Dateiformat BMP, JPEG, PNG oder TIF aus, die Sie als benutzerdefinierten Cursor verwenden möchten, und klicken Sie auf **Öffnen**.

7. Bearbeiten Sie die Eigenschaften des benutzerdefinierten Cursors und klicken Sie auf die Schaltfläche **Cursorbearbeitung speichern**.

Der importierte Cursor wird zur Liste der benutzerdefinierten Cursor hinzugefügt. Um ihn als benutzerdefinierten Cursor in einer TREC-Aufnahme zu verwenden, führen Sie die unter [Aktuellen Cursor ersetzen \(h-replace-the-current-cursor\)](#) erläuterten Schritte durch.



Cursor und Cursorpfad anpassen

Lernen Sie, wie Sie einen Cursor ersetzen oder importieren, einen Cursorpfad bearbeiten oder einen neuen Cursorpfad zu Ihrem Video hinzufügen können.

Themen in diesem Tutorial:

- [Cursor ersetzen oder importieren](#)
- [Einen aufgenommenen Cursorpfad bearbeiten](#)
- [Einen neuen Cursorpfad hinzufügen](#)
- [Den ursprünglichen Cursorpfad wiederherstellen](#)

Sie können mit Camtasia Cursorpfade neu zu Medienclips hinzufügen oder bearbeiten, um professionell wirkende Videos zu erstellen, zum Beispiel:

- Software- oder Produktdemos
- Anleitungsvideos und So-Geht's-Videos
- Geschäftliche Präsentationen und aufgezeichnete Slideshows.

Der Cursor hilft in Bildschirmvideos, die Erzählung zu strukturieren, wichtige Bildschirmbereiche hervorzuheben oder dem Video den letzten Schliff zu verleihen.

Weisen Sie mit dem Cursor auf Schaltflächen oder Links hin, erstellen Sie Cursorbewegungen passend zum Sprecherkommentar, korrigieren Sie fehlerhafte Cursorbewegungen in Aufnahmen und vieles mehr.


Cursor ersetzen oder importieren

Sie können Größe und Stil Ihres Cursors anpassen oder einen benutzerdefinierten Cursor hinzufügen, um Ihre Videos aufzuwerten und Ablenkungen zu beseitigen.


1. Wählen Sie eine Camtasia-Aufnahme (Dateiformat TREC) auf der Timeline oder Leinwand aus.

Hinweis: Der Cursorpfad kann nur bearbeitet werden, wenn die Bildschirmaufnahme mit Camtasia erstellt wurden (Dateiformat TREC) oder nachdem ein neuer Cursorpfad hinzugefügt wurde. Wie Sie einen Cursorpfad zu einem Video oder Bild hinzufügen können, das in Camtasia importiert wurde, erfahren Sie unter [Einen neuen Cursorpfad erstellen](#).

2. Klicken Sie im Cursor-Tab des Eigenschaftensfensters auf die Schaltfläche **Cursorpfad bearbeiten**.



3. Wählen Sie in der Dropdown-Liste des Dialogs „Cursorpfad bearbeiten“ eine der Optionen **Pfad vereinfachen** oder **Neuen Pfad erstellen** und klicken Sie auf **Fortsetzen**.



Hinweis: Diesen Schritt müssen Sie nur ausführen, wenn Sie den Cursor zum ersten Mal bearbeiten.

4. Wählen Sie per Mausclick auf der Timeline den Cursorpunkt aus, den Sie bearbeiten möchten.



Durch Klick auf die Keyframe-Pfeile im Cursor-Eigenschaftenfenster können Sie zwischen Cursor-Keyframes hin- und herwechseln, um sie auszuwählen.



5. Klicken Sie auf den Dropdown-Dialog „Cursor“ und wählen Sie eine der folgenden Optionen unter

Cursorsymbol ersetzen:

- **Aktuell:** Nur das an der Abspielposition befindlichen Cursorsymbol bearbeiten.
- **Ähnlich:** Alle Cursorsymbole bearbeiten, die aussehen wie das Symbol an der Abspielposition.
- **Alle:** Alle Cursorsymbole auf der Timeline bearbeiten.

6. Um den Cursor zu ersetzen, führen Sie einen der folgenden Schritte durch:

- Klicken Sie auf eines der verfügbaren Cursorbilder in der Aufnahme.



- Klicken Sie auf die Dropdown-Liste **Aufgezeichnete Cursor** und wählen Sie eine andere Kategorie verfügbarer Cursorsymbole. Wählen Sie dann den gewünschten Cursor aus.
- Klicken Sie auf das Pluszeichen, um ein neues Cursorbild zu importieren. Folgende Dateitypen können als Cursorbilder importiert werden: BMP, JPG, JPEG, PNG, PDF, TIF und TIFF.

Hinweis: Um die Position der Spitze des importierten Cursorsymbols festzulegen, bewegen Sie das Fadenkreuz im Cursorbild an die gewünschte Stelle. Klicken Sie auf **Cursorbearbeitung speichern**, um die Änderung anzuwenden.

7. Passen Sie die Größe des Cursors auf der Leinwand durch Klicken und Ziehen des Schiebereglers **Skalieren** an.

Der bearbeitete Cursor wird jetzt bei der Wiedergabe des Videos angezeigt.


Einen aufgenommenen Cursorpfad bearbeiten

Sie können einen aufgenommenen Cursorpfad bearbeiten, um die Abfolge der Cursorbewegungen in Ihrem Video zu glätten.


1. Wählen Sie eine Camtasia-Aufnahme (Dateiformat TREC) auf der Timeline oder Leinwand aus.

Hinweis: Der Cursorpfad kann nur bearbeitet werden, wenn die Bildschirmaufnahme mit Camtasia erstellt wurden (Dateiformat TREC) oder nachdem ein neuer Cursorpfad hinzugefügt wurde. Wie Sie einen Cursorpfad zu einem Video oder Bild hinzufügen können, das in Camtasia importiert wurde, erfahren Sie unter [Einen neuen Cursorpfad erstellen](#).

2. Klicken Sie im Cursor-Tab des Eigenschaftenfensters auf die Schaltfläche **Cursorpfad bearbeiten**.




3. Wählen Sie in der Dropdown-Liste des Dialogs „Cursorpfad bearbeiten“ eine der Optionen **Pfad vereinfachen** oder **Neuen Pfad erstellen** und klicken Sie auf **Fortsetzen**.




Hinweis: Diesen Schritt müssen Sie nur ausführen, wenn Sie den Cursor zum ersten Mal bearbeiten.

4. Cursorpfad und Cursorpunkte werden auf der Timeline und der Leinwand angezeigt.



5. Klicken Sie auf einen Cursorpunkt, um ihn zur Bearbeitung auszuwählen und führen Sie dann nach Bedarf einen der folgenden Bearbeitungsschritte durch:
 - Um einen Cursorpunkt zu entfernen, rechtsklicken Sie auf der Timeline auf den Punkt und wählen Sie **Löschen**.
 - Um die Bewegung des Cursors in der Aufnahme anzupassen, klicken Sie auf einen Punkt auf der Leinwand und ziehen Sie ihn mit gedrückter Maustaste an die gewünschte Position.



- o Um die Dauer der Cursorbewegung zu einem Cursorpunkt zu verlängern oder zu verkürzen, klicken Sie auf der Timeline auf den betreffenden Punkt und ziehen Sie ihn mit gedrückter Maustaste an die gewünschte Position. Um die Dauer zu verlängern, ziehen Sie den Punkt nach rechts. Um die Dauer zu verkürzen, ziehen Sie den Punkt nach links.




- o Wählen Sie im Eigenschaftenbereich einen **Linientyp**, um festzulegen, ob die Bewegungen zu und von einem Cursorpunkt gerade oder kurvenförmig verlaufen sollen.



Hinweis: Nach der Auswahl des Linientyps können Sie den Verlauf der Cursorbewegung bei Bedarf manuell anpassen, indem Sie den Cursorpunkt mit gedrückter Maustaste ziehen.

- o Wählen Sie in der Dropdownliste **Beschleunigung** die gewünschte Option aus, um die Geschwindigkeit des Cursors beim Durchlaufen des gewählten Punkts festzulegen. So lässt sich ein natürlicherer Eindruck erzeugen.



6. Bewegen Sie die Positionsanzeige durch Klicken und Ziehen an die Stelle, an der die Bearbeitung vorgenommen werden soll. Rechtsklicken Sie auf die Positionsanzeige und wählen Sie eine der folgenden Optionen, um den Cursorpfad zu bearbeiten:

- o **Cursorpunkt an Abspielposition einfügen:** Fügt einen weiteren Punkt zum Cursorpfad hinzu und ermöglicht es so, Bewegung und Aussehen des Cursors genauer zu steuern.
- o **Cursorpfad an Abspielposition teilen:** Fügt ein neues Cursorpfadsegment und zwei neue Punkte zur Timeline hinzu. Dies ist praktisch, wenn der Cursor an einer Position innehalten soll, bevor er seinen Weg fortsetzt.
- o **Cursorpfad bis zur Abspielposition erweitern:** Verlängert den Cursorpfad zur ausgewählten Position

und fügt zwei neue Cursorpunkte auf der Timeline hinzu.

Hinweis: Die Menüoption **Cursorpfad bis zur Abspielposition erweitern** ist nur verfügbar, wenn sich die Abspielposition an einem Cursor-Keyframe befindet und an der betreffenden Stelle kein Timeline-Cursorpfad vorhanden ist.

7. Wenn die Cursorpfade nach dem Bearbeiten geteilt sind, aktivieren Sie im Eigenschaftenfenster das Kontrollkästchen **Gleichmäßige Cursorbewegung über Bearbeitungsschritte hinweg**, damit die Cursorbewegung gleichmäßiger verläuft.
8. Passen Sie die Größe des Cursors auf der Leinwand durch Klicken und Ziehen des Schiebereglers **Skalieren** an.
9. Wenn Sie mit dem Bearbeiten fertig sind, klicken Sie auf **Bearbeitung beenden**.




Cursorpfad neu erstellen

Sie können in Camtasia einen Cursor zu Bildern oder Videos hinzufügen.


Hinweis: Der Effekt **Cursorpfad-Editor** kann nicht Medienclips hinzugefügt werden, die mit Camtasia aufgenommen wurden. Wie Sie einen Cursorpfad in einer mit Camtasia erstellten Videoaufzeichnung (Dateiformat TREC) bearbeiten können, erfahren Sie unter [Einen aufgenommenen Cursorpfad bearbeiten](#).

1. Ziehen Sie den Effekt **Cursorpfad-Editor** aus einem der Tabs „Cursoreffekte“ oder „Visuelle Effekte“ auf ein Bild oder Video auf der Leinwand oder Timeline.



2. Cursorpfad und Cursorpunkte werden auf der Timeline und der Leinwand angezeigt. Klicken Sie auf einen Cursorpunkt, um ihn zur Bearbeitung auszuwählen und führen Sie dann nach Bedarf einen der folgenden Bearbeitungsschritte durch:


- Um einen Cursorpunkt zu entfernen, rechtsklicken Sie auf der Timeline auf den Punkt und wählen Sie **Löschen**.
- Um die Bewegung des Cursors in der Aufnahme anzupassen, klicken Sie auf einen Punkt auf der Leinwand und ziehen Sie ihn mit gedrückter Maustaste an die gewünschte Position.



- Um die Dauer der Cursorbewegung zu einem Cursorpunkt zu verlängern oder zu verkürzen, klicken Sie auf der Timeline auf den betreffenden Punkt und ziehen Sie ihn mit gedrückter Maustaste an die gewünschte Position. Um die Dauer zu verlängern, ziehen Sie den Punkt nach rechts. Um die Dauer zu verkürzen, ziehen Sie den Punkt nach links.




- Wählen Sie im Eigenschaftenbereich einen **Linientyp**, um festzulegen, ob die Bewegungen zu und von einem Cursorpunkt gerade oder kurvenförmig verlaufen sollen.



Hinweis: Nach der Auswahl des Linientyps können Sie den Verlauf der Cursorbewegung bei Bedarf manuell anpassen, indem Sie den Cursorpunkt mit gedrückter Maustaste ziehen.

- o Wählen Sie in der Dropdownliste **Beschleunigung** die gewünschte Option aus, um die Geschwindigkeit des Cursors beim Durchlaufen des gewählten Punkts festzulegen. So lässt sich ein natürlicherer Eindruck erzeugen.



3. Bewegen Sie die Positionsanzeige durch Klicken und Ziehen an die Stelle, an der die Bearbeitung vorgenommen werden soll. Rechtsklicken Sie auf die Positionsanzeige und wählen Sie eine der folgenden Optionen, um den Cursorpfad zu bearbeiten:
 - o **Cursorpunkt an Abspielposition einfügen:** Fügt einen weiteren Punkt zum Cursorpfad hinzu und ermöglicht es so, Bewegung und Beschleunigung des Cursorpfads genauer zu steuern.
 - o **Cursorpfad an Abspielposition teilen:** Fügt ein neues Cursorpfadsegment und zwei neue Cursorpunkte zur Timeline hinzu. Dies ist praktisch, wenn der Cursor an einer Position innehalten soll, bevor er seinen Weg fortsetzt.
 - o **Cursorpfad bis zur Abspielposition erweitern:** Verlängert den Cursorpfad zur ausgewählten Position und fügt zwei neue Cursorpunkte auf der Timeline hinzu.


Hinweis: Die Option **Cursorpfad bis zur Abspielposition erweitern** ist nur verfügbar, wenn sich die Abspielposition an einem Cursor-Keyframe befindet und an der betreffenden Stelle kein Timeline-Cursorpfad vorhanden ist.

4. Wenn die Cursorpfade nach dem Bearbeiten geteilt sind, aktivieren Sie im Eigenschaftenfenster das Kontrollkästchen **Gleichmäßige Cursorbewegung über Bearbeitungsschritte hinweg**, damit die Cursorbewegung gleichmäßiger verläuft.
5. Passen Sie die Größe des Cursors auf der Leinwand durch Klicken und Ziehen des Schiebereglers **Skalieren** an.
6. Wenn Sie mit dem Bearbeiten fertig sind, klicken Sie auf **Bearbeitung beenden**.



Ursprünglichen Cursorpfad wiederherstellen

Um den ursprünglichen Cursorpfad wiederherzustellen, klicken Sie im Eigenschaftenbereich auf **Pfad wiederherstellen**.

A dark gray rectangular button with the text "Restore Path" in white, centered within the button.

Restore Path

Videos mit Wasserzeichen versehen (Windows)

Lernen Sie, wie Sie Ihr Video mit einem Wasserzeichen versehen können, um unbefugter Nutzung entgegenzutreten, Ihr Copyright zu wahren oder ein Logo hinzuzufügen.


Ein Wasserzeichen ist ein Logo, Bild oder Textelement, das über ein digitales Medium gelegt wird und oft transparent ist. Sie können Medien mit Wasserzeichen versehen, um


- Proprietäre Inhalte zu schützen
- Videos auf Ihrem Kanal oder in einer Videoreihe mit einem Markenzeichen zu kennzeichnen
- Entwürfe zu markieren, damit unfertiger Content nicht ohne Genehmigung geteilt oder wiederverwendet wird


Wasserzeichen hinzufügen

Unter Windows können Sie einem Video ein Wasserzeichen hinzufügen, wenn Sie es als lokale Datei exportieren:

1. Wählen Sie **Exportieren > Lokale Datei**.
2. Wählen Sie im Dialog „Als lokale Datei exportieren“ die Option **Wasserzeichen einfügen** und klicken Sie auf **Optionen**.



3. Klicken Sie im Optionen-Dialog für Wasserzeichen auf das Ordnersymbol .
4. Navigieren Sie zu der gewünschten Bilddatei (BMP, JPG, JPEG oder PNG). Wählen Sie sie aus und klicken Sie auf **Öffnen**.
5. Unter „Wasserzeichenvorschau“ können Sie sehen, wie das Video mit den aktuellen Einstellungen aussehen wird.




6. Ziehen Sie den Schieberegler oder geben Sie einen Prozentwert ein, um die folgenden Einstellungen anzupassen (siehe [Tipps zu Wasserzeichen](#)):
 - **Skalieren:** Wasserzeichen verkleinern oder vergrößern
 - **Deckkraft:** Deckkraft des Wasserzeichens erhöhen oder verringern
 - **X-Versatz:** Horizontale Position des Wasserzeichens anpassen
 - **Y-Versatz:** Vertikale Position des Wasserzeichens anpassen
7. Wenn Sie die gewünschten Einstellungen für das Wasserzeichen festgelegt haben, klicken Sie auf **OK**.
8. Legen Sie den Dateinamen, den Speicherort und andere Einstellungen für den Export fest und klicken Sie auf **Exportieren**.

Weitere Informationen zum Exportieren lokaler Dateien finden Sie im Tutorial [Video exportieren und weitergeben \(https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/exportieren-weitergeben/\)](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/exportieren-weitergeben/).

Tipps zu Wasserzeichen

- Verwenden Sie eine Bilddatei oder eines der folgenden Elemente als Wasserzeichen:
 - Firmenlogo



- o Logo des Kanals oder der Reihe




- o Copyrightinweis



- o URL oder Text

- Wenn Sie Logos oder Grafiken mit abgerundeten Ecken oder Transparenzeffekt verwenden wollen, verwenden Sie ein Bilddateiformat, das Transparenz unterstützt (BMP oder PNG).
- Stellen Sie sicher, dass im Bereich des Wasserzeichens keine Schnitte oder Bearbeitungsschritte durchgeführt werden. Verwenden Sie Text und diagonale Linien oder ein Muster, um das gesamte Bild zu bedecken.
- Passen Sie im Optionen-Dialog für Wasserzeichen die Einstellungen für den vorgesehenen Zweck des Wasserzeichens an.
 - **Abschreckung gegen unbefugtes Teilen oder Wiederverwenden:** Skalieren Sie das Wasserzeichen so, dass es das gesamte Video bedeckt. Reduzieren Sie die Deckkraft, damit das Video trotz des Wasserzeichens noch angesehen werden kann.



- **Wasserzeichen als Markenlogo:** Setzen Sie die Deckkraft auf 100 %, damit die Originalfarben erhalten bleiben. Passen Sie Skalierung, X- und Y-Versatz so an, dass sich das Logo in einer Ecke des Videos befindet, wo es den Inhalt nicht verdeckt.

Hinweis: Videos, die in der kostenlosen Testzeit oder im eingeschränkten Zugriffsmodus exportiert werden, sind automatisch mit einem Wasserzeichen von TechSmith versehen. Sie müssen Camtasia erwerben, um Videos ohne dieses Wasserzeichen exportieren zu können.



Batch-Export für Videos

Lernen Sie, wie Sie mehrere Videos mithilfe von Profilen exportieren.


Themen in diesem Tutorial:

- [Überblick](#)
- [Projekte zur Warteschlange für den Batch-Export hinzufügen \(Windows\)](#)
- [Exportprofile einrichten \(Windows\)](#)
- [Mehrere Projekte zu einem einzelnen Exporttyp hinzufügen \(Mac\)](#)

Überblick

Der Batch-Export-Assistent bietet folgende Vorteile:


- Sie können mehrere Videos aus einer Camtasia-Projekt- oder Videodatei schnell exportieren und dabei die Einstellungen an die Anforderungen unterschiedlicher Hosting-Plattformen, Videostile oder Qualitätsvorgaben anpassen.
- Sie können eine Videodatei oder ein Projekt in mehrere Formate exportieren.
- Sie können den Export im Hintergrund laufen lassen – so bleiben Sie produktiv und können währenddessen ein anderes Projekt erstellen oder bearbeiten.
- Sie können den Ausgabepfad für die Dateien im Batch-Export schnell bearbeiten, um die Dateiverwaltung zu erleichtern.




Projekte zur Warteschlange für den Batch-Export hinzufügen (Windows)

In Camtasia für Windows können Sie Camtasia-Projekte (.tscproj) oder Videodateien (.trec und .mp4) einer Warteschlange hinzufügen und mehrere Dateien exportieren, wobei für die einzelnen Dateien jeweils das ausgewählte Exportprofil verwendet wird.

1. Öffnen Sie Camtasia.
2. Öffnen Sie im Startfenster eines Ihrer letzten Projekte oder wählen Sie **Neues Projekt** aus.
3. Der Camtasia Editor wird geöffnet. Wählen Sie **Exportieren > Batch-Export**.
4. Der Batch-Exportassistent wird angezeigt. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Dateien / Projekte hinzufügen**, um ein Projekt auszuwählen, das Sie in die Exportwarteschlange stellen möchten.
5. Navigieren Sie zu den Camtasia-Projektdateien (.tscproj) bzw. Videodateien (.trec oder .mp4), die hinzugefügt werden sollen.
6. Klicken Sie auf **Öffnen**, um das Projekt zur Warteschlange hinzuzufügen.
7. Wählen Sie für jedes Projekt in der Warteschlange aus dem Dropdown-Menü **Profil** das jeweils gewünschte Exportprofil aus. Sie können auch eigene Exportprofile erstellen. Lesen Sie dazu [Exportprofile einrichten](#).



Hinweis: Wenn das Projekt [Markierungen](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/markers-and-table-of-contents/) (<https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/markers-and-table-of-contents/>) enthält, können Sie es in Camtasia 2023.4.2 oder neueren Versionen beim Export anhand der Markierungen in mehrere Videos aufteilen. Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil neben dem Projektnamen und markieren Sie das Kontrollkästchen **Mehrere Dateien aus Markierungen erstellen**.



8. Wenn Sie den Speicherort für den Export ändern möchten, klicken Sie auf den Pfad in der Spalte **Ausgabe-Speicherort**, navigieren Sie zu einem neuen Speicherort und klicken Sie auf **Ordner auswählen**.
9. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Export starten**.
Während der Batch-Exportassistent ausgeführt wird, können Sie weiterhin im Camtasia Editor arbeiten und andere Projekte öffnen.

Spalte „Status“

Im Batch-Exportassistenten wird der Status der einzelnen Projekte angezeigt.


Status	Beschreibung / Erforderliche Maßnahme
Bereit	<p>Das Projekt ist bereit für den Batch-Export.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Klicken Sie auf Export starten, um die Projekte in der Warteschlange zu exportieren. • Wenn Sie ein Projekt aus der Warteschlange entfernen möchten, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Projektnamen und wählen Sie Entfernen aus.
Fehler	<p>Im Projekt ist ein Fehler aufgetreten und die Datei kann nicht in den Batch-Export einbezogen werden. Bewegen Sie den Mauszeiger über den Status „Fehler“, um weitere Informationen einzublenden.</p>
Warnung	<p>Bewegen Sie den Mauszeiger über den Status „Warnung“, um weitere Informationen einzublenden.</p>
	<p>Wenn der Export des ausgewählten Projekts aus Camtasia begonnen hat, wird in der</p>


Fortschrittsleiste	Spalte „Status“ eine Fortschrittsleiste angezeigt. Wenn Sie den Export aller Dateien in der Warteschlange abbrechen möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche Alle abbrechen .
Fertig	Der Export dieses Projekts ist abgeschlossen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Projektnamen und wählen Sie Exportdatei-Speicherort öffnen , um die exportierte Datei zu sehen. Der Speicherort ist auch in der Spalte „Ausgabe-Speicherort“ aufgeführt.
Abgebrochen	Der Export wurde nicht abgeschlossen. Klicken Sie auf die Schaltfläche Export starten , um den Batch-Export der Projekte in der Warteschlange fortzusetzen.

Exportprofile einrichten (nur Windows)

In einem Profil können Sie Ihre benutzerdefinierten Exporteinstellungen speichern. So sparen Sie Zeit und wenden je nach Plattform, Videotyp oder Qualität Ihre bevorzugten Einstellungen für den Export an.


1. Öffnen Sie in Camtasia ein kürzlich verwendetes Projekt.
2. Wählen Sie **Exportieren > Lokale Datei**.
3. Das Dialogfeld „Als lokale Datei exportieren“ wird angezeigt. Klicken Sie auf **Erweiterte Einstellungen**, um diese einzublenden.




4. Passen Sie die Einstellungen auf den Registerkarten **Abmessungen**, **Kodieren** und **Audio** an.
5. Klicken Sie auf die Schaltfläche , um ein neues Profil hinzuzufügen.
6. Das Dialogfeld „Exportprofil hinzufügen“ wird angezeigt. Geben Sie einen Namen ein und klicken Sie auf **OK**.

Camtasia speichert das Windows-Exportprofil. Sie können dieses Profil an verschiedenen Orten auswählen:

- Wählen Sie **Exportieren > Lokale Datei > Erweiterte Einstellungen > Dropdown-Liste „Profil“**.



- Wählen Sie **Exportieren > Batch-Export > Dropdown-Liste „Profil“**.



Mehrere Projekte zu einem einzelnen Exporttyp hinzufügen (Mac)



In Camtasia für den Mac können Sie mehrere Projekte einer Warteschlange für den Batch-Export hinzufügen, um mehrere Dateien mit demselben Dateityp bzw. denselben Exporteinstellungen zu exportieren.

1. Öffnen Sie Camtasia.
2. Wählen Sie **Exportieren > Batch-Export**.
3. Das Dialogfeld „Batch-Export“ wird angezeigt. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Projekt hinzufügen**.
4. Navigieren Sie zu den gewünschten Camtasia-Projektdateien (.cmproj). Sie können mehrere CMPROJ-Dateien hinzufügen, indem Sie die Umschalttaste gedrückt halten, während Sie auf die Dateien klicken.
5. Klicken Sie auf **Projekt(e) auswählen**, um das Projekt zur Warteschlange hinzuzufügen.
6. Wenn Sie den Speicherort für den Export ändern möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche **Auswählen**, navigieren Sie zu einem neuen Speicherort und klicken Sie auf **Auswählen**.
7. Sie können die Einstellungen für den Batch-Export der Projekte in der Warteschlange anpassen. Wählen Sie dazu ein Dateiformat aus der Dropdown-Liste aus und klicken Sie auf die Schaltfläche **Optionen**, um die Exporteinstellungen zu ändern.
8. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Starten**.

Audiodatei exportieren

Lernen Sie, wie Sie eine eigenständige Audiodatei aus Ihrem Camtasia-Projekt exportieren können.

Sie können Audiodaten aus Ihrem Projekt als eigenständige MP3-, M4A- oder WAV- Audiodatei exportieren.

Hinweis: Die exportierte Audiodatei enthält alle aktivierten Audiospuren. Um die Audiodatei von nur einer Spur auf der Timeline zu exportieren, halten Sie die Taste **Alt** (Windows) oder die **Wahl taste** (Mac) gedrückt und klicken sie auf das Symbol  links von der Spur. Das Symbol ändert sein Aussehen zu . Alle anderen Spuren werden deaktiviert und nicht in die Exportdatei einbezogen.

1. Wählen Sie im Menü **Exportieren > Nur Audio exportieren**.
2. Geben Sie einen Dateinamen und einen Speicherort ein.
3. Wählen Sie ein Dateiformat aus.
4. Klicken Sie auf **Speichern** (Windows) oder **Produzieren** (Mac).


Camtasia anpassen (Favoriten, Profile und mehr)


Erfahren Sie, wie Sie Camtasia personalisieren können, um Zeit zu sparen und schnell auf häufig verwendete Video-Enhancements und benutzerdefinierte Eigenschaften zuzugreifen.

Profil speichern


Speichern Sie benutzerdefinierte Eigenschaften für Anmerkungen, Verhalten, visuelle Effekte, Cursoreffekte und dynamische Untertitelstile.

1. Ziehen Sie eine Anmerkung, einen Verhaltenseffekt, einen visuellen Effekt, einen Cursoreffekt oder einen dynamischen Untertitelstil auf die Timeline.
2. Passen Sie im Eigenschaftenbereich die Eigenschaften nach Bedarf an.




3. Klicken Sie auf die Schaltfläche , um die angepassten Eigenschaften als neues Profil zu speichern.
4. Das Dialogfeld „Profil hinzufügen“ wird angezeigt. Geben Sie einen Namen für das Profil ein und klicken Sie auf **OK**.

Hinweis: Bei Anmerkungselementen kann der Profilname nicht angepasst werden.

Das Profil wird im entsprechenden Tab gespeichert, also Anmerkungen, Verhalten, Visuelle Effekte, Cursoreffekte oder Dynamische Untertitel. Vom Benutzer gespeicherte Profile sind am Symbol  zu erkennen (nur Windows).

Hinweis: Um Profile für Anmerkungselemente (Callouts, Pfeile, Formen usw.) anzuzeigen, wählen Sie **Tab Anmerkungen > gewünschter Reiter > Dropdownmenü „Stil“ > Benutzer**.




Favoriten hinzufügen


Sie können häufig benötigte Anmerkungen, Übergänge, visuelle Effekte, Verhalten, Animationen, Cursoreffekte und Audioeffekte im Tab **Favoriten** speichern.


Speichern Sie Ihre Favoriten als Paketdatei (<https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/camtasia-ressourcen-weitergabe-paket/>), um sie an andere Anwender weiterzugeben und

- Videos leichter mit einheitlicher Gestaltung und einheitlichen Elementen zu versehen.
- Ihrem Team Ihre bevorzugten Enhancements für professionell wirkende Videos zur Verfügung zu stellen.
- schnell auf vorbereitete Enhancements zuzugreifen und Zeit zu sparen.

So fügen Sie ein Element zu den Favoriten hinzu:

1. Klicken Sie auf das gewünschte Werkzeug, um es auszuwählen.
2. Bewegen Sie den Mauszeiger auf das Element und klicken Sie auf das  **Favoriten**-Symbol. Das Objekt wird zum Tab **Favoriten** hinzugefügt.



Um ein Objekt aus dem Tab **Favoriten** zu löschen, klicken Sie auf das Symbol .

Reihenfolge der Werkzeuge im Editor anpassen

Sie können häufig benötigte Werkzeuge im Camtasia Editor nach oben legen.


Ziehen Sie das betreffende Werkzeug mit gedrückter Maustaste an die gewünschte Position in der Werkzeugliste.

Tipp: Lösen Sie die Timeline, um alle Werkzeuge schnell neu anzuordnen.

Werkzeuge im Menü **Mehr** können nicht neu angeordnet werden. Um alle Werkzeuge neu anzuordnen, wählen Sie **Ansicht > Timeline > Timeline lösen** oder drücken Sie **Strg+3** (Windows) bzw. **Cmd+3** (Mac).

Standard-Bearbeitungswerkzeug festlegen

Die Voreinstellung für das Standard-Bearbeitungswerkzeug in Camtasia ist **Automatisch**. Damit wird entweder die Clip-Auswahl oder der Reiter Camtasia Assets geöffnet, wenn Sie ein Projekt öffnen oder neu beginnen.




So ändern Sie das beim Programmstart aufgerufene Standard-Bearbeitungswerkzeug:


- Windows: Wählen Sie **Camtasia Editor > Menü „Bearbeiten“ > Optionen > Registerkarte „Programm“ > Dropdown-Menü „Standardwerkzeug“**.
- Mac: Wählen Sie **Camtasia Editor > Menü „Camtasia“ > Einstellungen > Registerkarte „Allgemein“ > Dropdownmenü „Standardwerkzeug“**.

Farbkennungen zu Medien auf der Timeline hinzufügen

Sie können Medien auf der Timeline mit Farbkennungen versehen, um bestimmte Medientypen oder Abschnitte beim Bearbeiten leichter zu erkennen.



Klicken Sie mit der rechten Maustaste (Windows) oder bei gedrückter Taste Ctrl (Mac) auf den Medienclip und wählen Sie **Farbkennung hinzufügen**. Wählen Sie die gewünschte Farbe aus.



Camtasia-Standardeinstellungen wiederherstellen

Sie können Anmerkungen, visuelle Effekte, Verhalten, Cursoreffekte, Audioeffekte und dynamische Untertitelstile auf dem aktiven Tab auf die Standardeinstellungen zurücksetzen.

1. Klicken auf den gewünschten Werkzeug-Tab.
2. Rechtsklicken Sie (Windows) oder klicken Sie mit gedrückter Ctrl-Taste (Mac) auf einen leeren Bereich im Tab und wählen Sie die Option **Alle Standards wiederherstellen** (Windows) oder **Standards wiederherstellen** (Mac).

Alle gelöschten Standardeinstellungen für Camtasia werden wiederhergestellt. Ihre benutzerdefinierten Profile und Favoriten bleiben erhalten.

Videovorlage zum Weitergeben erstellen

Sie können Videovorlagen erstellen und weitergeben. Das erleichtert es Teams, in kurzer Zeit einheitlich und professionell gestaltete Videos zu erstellen.

Empfehlungen für Assets und Effekte

Erstellen Sie ein neues Projekt oder aktualisieren Sie ein vorhandenes Projekt und speichern Sie es als Videovorlage. Binden Sie die Elemente ein, die in allen Videos verwendet werden, z. B.:

Asset/Effekt	Beschreibung	Kategorie in Camtasia Assets
Platzhalter	Platzhalter zeigen Videoautoren, welcher Inhaltstyp an dieser Stelle in der Vorlage verwendet werden sollte. Sie sorgen dafür, dass Leinwandposition, Übergänge, Effekte, Audiopunkte und Animationen nach Möglichkeit erhalten bleiben.	
Intros und Outros	Versehen Sie alle Videos in einer Reihe oder im Kanal Ihrer Marke mit einem einheitlichen Titel. Sie können den Titeltext festlegen und Elemente des UI Kits (zum Beispiel eine Abonnieren-Schaltfläche) einbinden, um die Benutzeraktivitäten auf Ihrem Kanal oder Ihrer Seite zu fördern.	Titel, UI Kit
Bauchbinden	Überlagernde Animationen und Text, mit denen der Sprecher vorgestellt oder eine Szene eingeleitet wird.	Titel
Hintergrundvideo	Animationsschleifen oder Videoclips, die als Hintergrund oder Motiv in einem Video dienen.	Dynamische Hintergründe, Aufnahmen
Hintergrundmusik	Instrumental- oder Vokaltitel, die Ihr Video musikalisch untermalen oder die passende Stimmung erzeugen.	Musik
Effekte	Kurze Clips mit einem Alpha-Kanal, mit denen Sie Akzente setzen. Heben Sie alle Klicks in einem Tutorial oder einer Videoreihe mit Callouts oder Burst-Effekten hervor und versehen Sie sie mit Soundeffekten.	Callouts, Burst-Effekte, Soundeffekte
Geräterahmen	Bilder von Computern oder Mobilgeräten, die ein Bild oder einen Videoclip einrahmen.	Geräterahmen


Camtasia enthält viele professionell gestaltete Assets, mit denen Sie Ihr Video aufwerten können. Wählen Sie den **Tab „Medien“ > Reiter „Assets“**, um die Kategorien und Assets zu durchsuchen. Weitere Informationen finden Sie unter [Videos mit Camtasia Assets verbessern](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/camtasia-assets/) (<https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/camtasia-assets/>).

Tipp: Laden Sie fertige Vorlagen herunter.


Auf der Camtasia Assets-Website können Sie sofort einsetzbare, professionell gestaltete Vorlagen herunterladen. Wie Sie eine Vorlage von der Camtasia Assets-Website herunterladen, erfahren Sie im Tutorial [Vorlagen verwenden](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/vorlagen-verwenden/) (<https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/vorlagen-verwenden/>).

Videovorlage erstellen

1. Wählen Sie **Datei > Neues Projekt**.
2. Um einen Platzhalter einzufügen, ziehen Sie die Positionsanzeige an die gewünschte Stelle auf der Timeline und wählen Sie **Bearbeiten > Platzhalter hinzufügen**, oder drücken Sie die Taste **P** auf der Tastatur.



3. Camtasia fügt den Platzhalter auf der Timeline ein. Geben Sie im Eigenschaftensfenster einen Titel und einen Hinweis ein, um Videoautoren zu informieren, mit welcher Art von Inhalten oder Medienelementen der Clip ersetzt werden sollte.



Hinweis: Der Titel wird auf der Leinwand und der Timeline angezeigt, aber die Notizen sind nur im Eigenschaftenfenster zu sehen.

4. Fügen Sie im Projekt weitere Elemente auf der Timeline oder der Leinwand hinzu.
5. Um das Projekt als Vorlage zu speichern, wählen Sie **Datei > Projekt als Vorlage speichern**.
6. Geben Sie einen Namen für die Vorlage ein und klicken Sie auf **OK**.


Wie Sie die Videovorlage weitergeben können, erfahren Sie im Abschnitt [Videovorlage weitergeben](#).


Tipp: Miniaturbild für die Vorlage anpassen

Um das Miniaturbild zu ändern, das im Vorlagen-Manager angezeigt wird, ziehen Sie die Positionsanzeige an die Position auf der Timeline, die als Miniaturbild verwendet werden soll. Anschließend speichern bzw. exportieren Sie die Vorlage.

Videovorlage bearbeiten

Aktualisieren Sie Ihre Videovorlagen mit dem neuesten Markendesign, Logos und anderen aktuellen Elementen. So können Sie sicherstellen, dass Videoautoren sich an Ihre Vorgaben halten.

1. Wählen Sie **Datei** (Windows) bzw. **Camtasia** (Mac) > **Vorlagen verwalten**.
2. Das Dialogfeld „Vorlagen-Manager“ wird angezeigt. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
 - o Wählen Sie eine Vorlage aus und klicken Sie auf **Neu aus Vorlage**.
 - o Klicken Sie auf die Schaltfläche , um eine Vorlagendatei (Dateiendung .camtemplate) auf Ihrem Computer zu importieren und klicken Sie dann auf **Öffnen**.



3. Nehmen Sie die gewünschten Bearbeitungsschritte vor und wählen Sie **Datei > Projekt als Vorlage speichern**.
4. Geben Sie einen Namen für die Vorlage ein und klicken Sie auf **OK**.

Tipp: Strategien zum Speichern von Änderungen an Vorlagen

- Um die bisherige Vorlage zu ersetzen, speichern Sie die geänderte Vorlage mit demselben Dateinamen.
- Um eine neue Vorlagenversion zu speichern, hängen Sie eine Zahl an den Dateinamen an.

Videovorlage weitergeben

Sie können eine einzelne Vorlagendatei (Dateiendung .camtemplate) exportieren oder Vorlage, Quelldateien und Medienelemente zu einer [Camtasia-Paketdatei](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/camtasia-ressourcen-weitergabe-paket/) (Dateiendung .campackage) hinzufügen, um sie an andere Anwender weiterzugeben.

1. Öffnen Sie eine gespeicherte Vorlage im Camtasia Editor.
2. Wählen Sie **Datei > Exportieren > Vorlage**.
3. Navigieren Sie zu einem Speicherort und geben Sie einen Dateinamen ein.
4. Klicken Sie auf **Speichern**.

Camtasia exportiert die Vorlage in eine Datei (Dateiendung .camtemplate). Wie Sie mit dieser Vorlage ein neues Video erstellen können, erfahren Sie im Tutorial [Video schnell aus einer Vorlage erstellen](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/vorlagen-verwenden/).

Farbpalette erstellen (Schemas)

Lernen Sie, wie Sie Callouts, Formen, Pfeile und andere Elemente mit einem Schema schnell an Stilvorgaben oder Markenrichtlinien anpassen.

Themen in diesem Tutorial:


- [Schemas – Übersicht](#)
- [Schema erstellen](#)
- [Schema anwenden](#)
- [Anmerkung auf Basis eines Schemas hinzufügen](#)
- [Schema bearbeiten](#)
- [Schema exportieren](#)
- [Schema importieren](#)
- [Weitere Schemas herunterladen](#)


Schemas – Übersicht

Ein Schema ist ein Satz vordefinierter Schriftarten, Farben und Logos, mit denen Sie Elemente in Ihrem Video anpassen können. Die im Schema festgelegten Profile lassen sich schnell anwenden, um einer Reihe von Videos ein einheitliches Aussehen zu geben.

Sie können Schemas einzeln [exportieren](#) und an Ihr Team weitergeben oder sie mit anderen benutzerdefinierte Ressourcen in Form einer [Camtasia-Paketdatei](https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182342) (https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182342) teilen.

Schema erstellen


1. Wählen Sie **Datei** (Windows) bzw. **Menü Camtasia** (Mac) > **Schemas verwalten**.
2. Der Schema-Manager wird angezeigt. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Neues Schema erstellen**.

3. Geben Sie einen Namen für das Schema ein und klicken Sie auf **OK**.
4. Klicken Sie auf den Tab **Farben**.




5. Legen Sie die Farben des Schemas fest:

- **Farbe ändern:** Klicken Sie entweder auf ein Dropdown-Menü und wählen Sie eine Farbe aus der Palette aus, geben Sie einen Hexadezimalwert bzw. RGB-Wert ein oder klicken Sie auf die Farbauswahl, um eine Farbe auf dem Bildschirm auszuwählen.
- **Neue Farbe hinzufügen:** Klicken Sie auf **Hinzufügen** (+) und wählen Sie eine Farbe aus.



- **Hintergrund für Anmerkungen:** Wählen Sie eine Schemafarbe aus, die als Füllfarbe für Anmerkungen verwendet wird. Siehe [Schema anwenden](#).
- **Farbe löschen:** Klicken Sie auf das Symbol .


6. Klicken Sie auf den Tab **Schriftart**.



7. Legen Sie die Schriftarten des Schemas fest:

- **Schriftart ändern:** Klicken Sie auf das Dropdown-Menü und wählen Sie eine Schriftart aus.
- **Neue Schriftart hinzufügen:** Klicken Sie auf **Hinzufügen** (+) und wählen Sie eine Schriftart aus.
- **Schriftart löschen:** Klicken Sie auf das Symbol ✕.

8. Klicken Sie auf dem Tab **Logo** auf die Schaltfläche **Durchsuchen**, um ein Bild auszuwählen. Dies kann ein Firmenlogo, ein Symbol oder ein Firmenname sein.




9. Klicken Sie auf **Speichern**, um die Änderungen am Schema zu speichern.

Weitere Schemas online herunterladen



Mit anpassbaren Schemas wirkt Ihr Video dank vordefinierter Farben und Schriftarten auf Anhieb professioneller und besser gestaltet – auch ohne Erfahrung im Grafikdesign!

Schema anwenden

1. Wählen Sie per Klick eine Anmerkung oder ein Element auf der Timeline oder Leinwand aus.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Eigenschaften**, um die Eigenschaften zu öffnen.
3. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch, um ein Schema oder eine Schema-Eigenschaft anzuwenden:
 - **Schema-Einstellungen automatisch anwenden:** Wählen Sie im Dropdown-Menü **Schema** ein Schema aus.



- **Eine bestimmte Einstellung aus einem Schema übernehmen (Farbe, Schriftart usw.):** Wählen Sie im Dropdown-Menü der Eigenschaft, die Sie ändern möchten, ein Schema aus. Wenn das Schema für die Eigenschaft verfügbar ist, sind die Profile des Schemas in der Dropdown-Liste aufgeführt.




Auf dem Mac müssen Sie die Systemfarbauswahl deaktivieren, um die Schemafarben zu sehen. Wählen Sie **Menü Camtasia > Einstellungen** (macOS 13 oder später) bzw. **Optionen** (macOS 12 oder früher) > Tab „Allgemein“ > **deaktivieren Sie die Option „Systemfarbauswahl aktivieren“**.

Tipp: Sie können ein benutzerdefiniertes Asset erstellen, indem Sie Eigenschaften gruppieren und die Schema-Einstellungen die Gruppe anwenden.

1. Gruppieren Sie Anmerkungen auf der Timeline. Siehe [Gruppen-Tabs verwenden](https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182316) (https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182316).
2. Erstellen Sie Untergruppen, indem Sie Eigenschaften im Editor für die Eigenschaften-Auswahl verknüpfen und wenden Sie Elemente des Schemas darauf an. Siehe [Benutzerdefinierte Assets erstellen](https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182311) (https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182311).


Anmerkung auf Basis eines Schemas hinzufügen

1. Klicken Sie auf den Tab **Anmerkungen**.
2. Wählen Sie eines der Unterregister für **Callouts**, **Pfeile und Linien** oder **Formen**.
3. Wählen Sie im Dropdown-Menü **Schema** ein Schema aus.



4. Camtasia wendet die Farben und Schriftarten des Schemas automatisch auf die Anmerkungs-elemente des Unterregisters an. Ziehen Sie ein Anmerkungs-element auf die Timeline, um es zu Ihrem Video hinzuzufügen.


Schema bearbeiten


1. Wählen Sie **Datei** (Windows) bzw. **Menü Camtasia** (Mac) > **Schemas verwalten**.
2. Der Schema-Manager wird angezeigt. Wählen Sie im Dropdown-Menü **Schema** ein Schema aus.
3. Nehmen Sie bei den Farben, Schriftarten und Logos des Schemas die gewünschten Einstellungen vor.
4. Wenn Sie das Schema umbenennen möchten, klicken sie auf das Zahnrad-Symbol  und wählen Sie

Umbenennen.

5. Klicken Sie auf **Speichern**.


Schema exportieren


1. Wählen Sie **Datei** (Windows) bzw. **Menü Camtasia** (Mac) > **Schemas verwalten**.
2. Der Schema-Manager wird angezeigt. Klicken Sie auf das Zahnrad-Symbol  und wählen Sie **Schema exportieren**.



3. Navigieren Sie zu dem Ort, an dem die .camtheme-Datei gespeichert werden soll, und klicken Sie auf **Speichern**.
Das Schema wird auf Ihrem Computer gespeichert.

Schema importieren

1. Wählen Sie **Datei** (Windows) bzw. **Menü Camtasia** (Mac) > **Schemas verwalten**.
2. Der Schema-Manager wird angezeigt. Wählen Sie im Dropdown-Menü Schema das Schema, das Sie importieren möchten.
3. Klicken Sie auf das Zahnrad-Symbol  und wählen Sie **Schema importieren**.



4. Navigieren Sie zum Speicherort der .camtheme-Datei und doppelklicken Sie auf die Datei, um sie in Camtasia zu öffnen.
Die .camtheme-Datei wird in den Schema-Manager von Camtasia importiert.

Weitere Schemas herunterladen

Um weitere fertige Schemas herunterzuladen möchten, besuchen Sie die [Camtasia Assets-Website](https://library.techsmith.com/de/camtasia?webSyncID=aeb910cd-7c5c-1c33-2108-c5d8b0747798&sessionGUID=ea9d243e-d7ad-760c-9947-45d7ee616637) (<https://library.techsmith.com/de/camtasia?webSyncID=aeb910cd-7c5c-1c33-2108-c5d8b0747798&sessionGUID=ea9d243e-d7ad-760c-9947-45d7ee616637>) und wählen Sie **Schemas**.

TechSmith Assets® for Camtasia

Select Camtasia version

Customizable Videos Images Audio Themes Search...

Hide filters Reset filters

Customizable Themes

Customizable themes instantly make your video look more professional and polished with coordinated colors and fonts. No graphic design experience necessary!

To start using Themes:

- Get TechSmith Camtasia
- Send asset to Camtasia
- Apply theme colors in your video.

See how in 2 minutes

Price

- Starter
- Premium

Date

- New
- All

Green Shadows Funky Fresh Farmhouse Chic

Klicken Sie auf die Schaltfläche **An Camtasia senden**, um das Asset zu Camtasia hinzuzufügen. Das Schema wird im Dropdownmenü **Schemas** des Eigenschaftenbereichs und im Dialogfeld **Datei > Schemas verwalten** angezeigt.

Camtasia-Ressourcen als Paket weitergeben

Sie können eine Camtasia-Paketdatei (Dateiendung .campackage) zur Sicherung und Weitergabe Ihrer Camtasia-Ressourcen wie Vorlagen, Tastenkombinationen, Bibliotheken, Schemas und Profile erstellen.

Sie können eine Camtasia-Paketdatei (Dateiendung .campackage) erstellen, um


- Assets an andere Benutzer weiterzugeben, damit diese schnell und einfach einheitlich gestaltete, professionelle Videos erstellen können.
- Marken-Assets und Ressourcen auf verschiedenen Computern und in unterschiedlichen Teams und Organisationen bereitzustellen.
- Ihre Camtasia-Ressourcen zu sichern.

Camtasia-Paketdateien können folgende Ressourcen enthalten: [Vorlagen \(https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182343\)](https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182343), [Tastenkombinationen \(https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182359\)](https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182359), [Bibliotheken \(https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=182344\)](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=182344), [Schemas \(https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182345\)](https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182345), [Werkzeugprofile \(https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182310\)](https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182310) und Exportprofile.

Paket exportieren

Sie können eine Camtasia-Paketdatei (Dateiendung .campackage) exportieren, um die von Ihnen verwendeten Videoressourcen (z. B. Vorlagen und Asset-Bibliotheken) an andere Benutzer weiterzugeben, damit diese schnell und einfach einheitlich gestaltete, professionelle Videos erstellen können.

1. Legen Sie ein neues Projekt in Camtasia an oder öffnen Sie ein bereits vorhandenes Projekt.
2. Wählen Sie **Datei > Exportieren > Paket**.
3. Der Exportdialog für Pakete wird angezeigt. Wählen Sie die Camtasia-Ressourcen aus, die exportiert werden sollen.



4. Klicken Sie auf **Exportieren**.
5. Geben Sie einen Namen für die Paketdatei ein und klicken Sie auf **Speichern**.
Camtasia speichert die Paketdatei mit der Dateierweiterung `.cpackage`. Wie Sie die Camtasia-Paketdatei auf einem anderen Computer öffnen können, erfahren Sie im Abschnitt [Paket importieren](#).

Paket importieren

Sie können eine Camtasia-Paketdatei (Dateierweiterung `.cpackage`) importieren, um Videoressourcen zu Camtasia hinzuzufügen, zum Beispiel Vorlagen, Tastenkombinationen, Bibliotheken, Schemas, Werkzeugprofile und Exportprofile.

Hinweis: Tastenkombinationen sind nicht plattformübergreifend kompatibel.

1. Legen Sie ein neues Projekt in Camtasia an oder öffnen Sie ein bereits vorhandenes Projekt.
2. Wählen Sie **Datei > Importieren > Pakete**.
3. Wählen Sie die Camtasia-Paketdatei (Dateierweiterung `.cpackage`) für den Import aus und klicken Sie auf **Öffnen**.
4. Klicken Sie auf **Ersetzen** oder **Überspringen** (Windows und Mac) oder auf **Beide behalten** (nur Mac), wenn Sie im Fortschrittsdialog dazu aufgefordert werden.
5. Ein Dialogfeld mit einer Liste der importierten Ressourcen wird angezeigt. Klicken Sie auf **OK**.
Camtasia importiert die ausgewählten Ressourcen.


Tastaturbefehle anpassen

Erfahren Sie, wie Sie die Tastenkombinationen zum Aufnehmen und Bearbeiten mit Camtasia anpassen können.

Passen Sie die Tastenkombinationen für Aufnahme und Bearbeitung an Ihre persönliche Arbeitsweise an, um die Videoerstellung zu beschleunigen. Exportieren Sie Ihr angepasstes Tastenkombinations-Set als Datei, um sie an andere weiterzugeben oder auf einen anderen Computer zu übertragen.

Themen in diesem Tutorial:


- [Tastenkombinationen anpassen](#)
- [Tastenkombinationen löschen](#)
- [Tastenkombinationen zurücksetzen](#)
- [Tastenkombinationen exportieren](#)
- [Tastenkombinationen importieren](#)



Tastenkombinationen bearbeiten

1. So passen Sie Tastenkombinationen an:
 - **Windows:** Wählen Sie **Bearbeiten > Optionen > Registerkarte Tastenkombinationen**.
 - **Mac:** Wählen Sie **Camtasia 2022 > Optionen > Registerkarte Tastenkombinationen**.

2. Klicken Sie in das Feld und drücken Sie die gewünschten Tasten, um die Tastenkombination festzulegen.




Hinweis: Wenn die eingegebene Tastenkombination bereits einem anderen anpassbaren Kurzbefehl zugewiesen ist, ändert Camtasia die Zuweisung und zeigt eine Meldung an.

Wenn die eingegebene Tastenkombination für Systemsteuerungen reserviert ist oder in einem anderen Programm verwendet wird, erscheint eine entsprechende Meldung. Wählen Sie eine andere Tastenkombination.

Tastenkombinationen löschen


- Um eine Tastenkombination zu löschen, klicken Sie in das Feld und dann auf **Löschen**.



- Um ein Tastenkombinations-Set zu löschen, wählen Sie es im Dropdown-Menü **Tastenkombinations-Set** aus (nur Mac). Klicken Sie auf das  und wählen Sie **Löschen**.

Auf vorherige Tastenkombination zurücksetzen


- Um wieder die zuvor zugewiesene Tastenkombination zu verwenden, klicken Sie auf **Zurücksetzen**.



- So setzen Sie alle Tastenkombinationen auf die ursprünglichen Camtasia-Einstellungen zurück:
 - **Windows:** Klicken Sie auf die Schaltfläche **Standardeinstellungen**.
 - **Mac:** Wählen Sie im Dropdown-Menü **Tastenkombinations-Set** die Option **TechSmith Camtasia Standard**.

Editor-Tastenkombinationen exportieren


Hinweis: Tastenkombinations-Sets sind nicht plattformübergreifend kompatibel.

1. Wählen Sie unter Windows **Bearbeiten > Optionen > Tab „Tastenkombinationen“** bzw. auf dem Mac **Camtasia 2022 > Optionen > Tab „Tastenkombinationen“**.
 - o Mac: Wählen Sie im Dropdown-Menü **Tastenkombinations-Set** das Set aus, das Sie exportieren.
2. Klicken Sie auf das  und wählen Sie **Exportieren**.
3. Geben Sie einen Dateinamen ein und klicken Sie auf **Speichern**.


Camtasia speichert die Camtasia Tastenkombinationen-Datei (Dateierweiterung unter Windows: .camshortcuts und auf dem Mac: .camsc).

Editor-Tastenkombinationen importieren

Hinweis: Tastenkombinations-Sets sind nicht plattformübergreifend kompatibel.

1. Wählen Sie unter Windows **Bearbeiten > Optionen > Tab „Tastenkombinationen“** bzw. auf dem Mac **Camtasia 2022 > Optionen > Tab „Tastenkombinationen“**.
2. Klicken Sie auf das  und wählen Sie **Importieren**.
3. Wählen Sie eine Camtasia Tastenkombinationen-Datei aus (Dateierweiterung unter Windows: .camshortcuts und auf dem Mac: .camsc) und klicken Sie auf **Öffnen**.

Unter Windows werden die vorhandenen Tastenkombinationen durch das neue Tastenkombinations-Set überschrieben. Auf dem Mac wird das Tastenkombinations-Set zum Dropdown-Menü hinzugefügt.




Benutzerdefinierte Assets erstellen

Sie können benutzerdefinierte Assets erstellen und sie in mehreren Projekten verwenden. Auch ein einheitliches Markendesign oder Erscheinungsbild lässt sich einfacher realisieren, wenn Sie Assets selbst erstellen und an Ihr Team weitergeben.


Ein benutzerdefiniertes Asset erstellen

Um ein benutzerdefiniertes Asset zu erstellen, gruppieren Sie Medienelemente auf der Timeline.


1. Arrangieren Sie zunächst die gewünschten Medien auf der Leinwand oder der Timeline – zum Beispiel Logos und Anmerkungs-elemente wie Callouts, Formen und Linien.



2. Wählen Sie alle Medien aus, die zum benutzerdefinierten Asset gehören sollen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste (Windows) oder bei gedrückter Taste Ctrl (Mac) auf die Auswahl und wählen Sie **Gruppe**. Siehe [Gruppen-Tabs verwenden \(https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182316\)](https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182316).
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Eigenschaften**. Das Eigenschaftenfenster mit den bearbeitbaren Eigenschaften der Gruppe wird angezeigt. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch, um die Gruppeneigenschaften zu bearbeiten:




- o Sie können ein Schema auf die gesamte Gruppe anwenden. Siehe [Farbpalette erstellen \(Schemas\) \(https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182345\)](https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182345).
- o Sie können die Eigenschaften innerhalb der Gruppe auch individuell bearbeiten.



Asset-Eigenschaften anpassen


Im Editor für die Eigenschaften-Auswahl legen Sie fest, wie die Eigenschaften für ein benutzerdefiniertes Asset angezeigt und angeordnet werden. Sie können:

- Festlegen, welche Eigenschaften bearbeitbar sind
- Assets verknüpfen, um mehrere Assets schnell auf einmal zu bearbeiten
- Eigene, aussagekräftige Beschriftungen für ein Asset oder mehrere verknüpfte Assets erstellen




Assets verknüpfen

Sie können mehrere Assets verknüpfen, um sie schnell auf einmal zu bearbeiten.




1. Ziehen Sie die **Neu ordnen**-Symbole nach oben oder unten, bis sich die Assets, die Sie verknüpfen möchten, nebeneinander befinden.

Hinweis: Nur Assets des gleichen Typs können miteinander verknüpft werden – zum Beispiel Callouts mit Callouts oder Textelemente mit Textelementen.

2. Klicken Sie auf das **Verknüpfen**-Symbol , um ein Asset mit dem darüber befindlichen Asset zu verknüpfen. Das untenstehende („untergeordnete“) Asset übernimmt die Eigenschaften des „übergeordneten“ Assets.
3. Wiederholen Sie den Vorgang, wenn Sie weitere Assets verknüpfen möchten.
4. Klicken Sie auf **Speichern**.

Asset-Verknüpfungen aufheben


1. Um die Eigenschaften einzeln zu bearbeiten, klicken Sie auf das **Verknüpfung aufheben**-Symbol -Symbol.
2. Klicken Sie auf **Speichern**.

Assets beschriften

Sie können Assets mit aussagekräftigen Beschriftungen versehen, um Informationen zu einzelnen Teilen des benutzerdefinierten Assets bereitzustellen.

Zum Beispiel:

- ähnliche Elemente voneinander zu unterscheiden
- anzuzeigen, welcher Text eingegeben werden soll, etwa „Name“ und „Beruf“.





1. Geben Sie die gewünschte Beschriftung im vorgesehenen Feld ein.
2. Klicken Sie auf **Speichern**.

Schema-Elemente zuweisen


Sie können einzelnen Eigenschaften bestimmte Elemente eines Schemas zuweisen.

Beispiel: Sie weisen einer Eigenschaft den „Hintergrund 1“ und einer anderen den „Akzent 1“ Ihres Markendesign-Schemas zu, um sie farblich zu kennzeichnen.

1. Ordnen Sie der Gruppe im Eigenschaftenfenster ein Schema zu.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Editor für Eigenschaften-Auswahl öffnen**.

3. Klicken Sie auf das Zahnradsymbol und wählen Sie im Dropdown-Menü ein Schema-Element aus.

- **Grünes Zahnradsymbol**  :
Der Eigenschaft ist ein Schema-Element zugewiesen. Wenn das Schema geändert wird, wirkt sich das auf die Eigenschaft aus.

- **Weißes Zahnradsymbol**  :




Der Eigenschaft ist kein Schema-Element zugewiesen.



- Klicken Sie auf **Speichern**.

Sichtbare Eigenschaften bearbeiten

Sie können festlegen, welche Eigenschaften im Eigenschaftenfenster als bearbeitbar angezeigt werden.

Beispiel: Sie entfernen Assets, die den Firmennamen oder die Markenfarben zeigen, aus den sichtbaren Eigenschaften, damit sie nicht verändert werden können.



1. Bearbeiten Sie das Asset und seine Eigenschaften wie gewünscht.
2. Klicken Sie dann auf das Symbol **Eigenschaft entfernen** , um die Eigenschaft von den sichtbaren zu den verfügbaren Eigenschaften zu verschieben. Die Eigenschaft wird jetzt nicht mehr im Eigenschaftenfenster angezeigt und kann nicht bearbeitet werden.
3. Um eine Eigenschaft zum Eigenschaftenfenster hinzuzufügen, damit sie bearbeitet werden kann, klicken Sie auf das Symbol **Eigenschaft hinzufügen** .
4. Klicken Sie auf **Speichern**, damit die Änderungen im Eigenschaftenfenster zu sehen sind.

Tipp: Sie können Ihre benutzerdefinierten Assets an andere Anwender weitergeben.

- Um benutzerdefinierte Assets projektübergreifend zu verwenden, fügen Sie sie zu einer Bibliothek hinzu. Siehe [Medien projektübergreifend verwenden \(Asset-Bibliotheken\)](https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182344) (https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182344).
- Um ein benutzerdefiniertes Asset an andere weiterzugeben, fügen Sie es zu einer Bibliothek hinzu und exportieren Sie anschließend die Bibliothek als Camtasia-Paketdatei. Siehe [Camtasia Ressourcen als Paket weitergeben](https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182342) (https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182342).



Camtasia-Dateien

Lernen Sie bewährte Verfahrensweisen kennen, um Ihre Camtasia-Projekt- und Aufnahme-dateien zu organisieren.

Themen in diesem Tutorial:

- [Camtasia-Dateitypen](#)
- [Aufnahmen manuell speichern](#)
- [Tipps zur Dateiverwaltung](#)
- [Camtasia-Dateitypen](#)

Dateitypen in Camtasia

Dateiformat	Beschreibung
Aufnahmedateien (TREC) 	<p>Standarddateiformat einer Aufnahme mit Camtasia Recorder. Im TREC-Format werden Audio, Bildschirmaufnahmen, Kameraaufnahmen und Metadaten in einem Paket zusammengefasst.</p> <p>Hinweis: TREC-Dateien können nur in Camtasia geöffnet werden.</p>
Projektdateien (TSCPROJ) 	<p>Videoprojektdatei, die alle auf der Timeline vorgenommenen Bearbeitungen sowie Verweise auf Speicherorte auf Ihrem Computer und Aufnahmen und Quelldateien in der Clip-Auswahl speichert.</p> <p>Sie können die TSCPROJ-Projektdatei jederzeit öffnen, um sie zu aktualisieren, im Team zu bearbeiten oder ein Video zwecks Weitergabe zu exportieren.</p> <p>Hinweis: TSCPROJ-Dateien können nur in Camtasia geöffnet werden.</p>

Aufnahmen manuell speichern

Standardmäßig benennt Camtasia alle TREC-Aufnahmen automatisch und speichert sie automatisch im Camtasia-Ordner unter diesem Pfad:

- **Windows** C:\Benutzer\Benutzername\Dokumente\Camtasia

- **Mac:** Benutzer/Benutzername/Filme/Camtasia 2022/Temporary Recordings

Sie können den Camtasia Recorder so konfigurieren, dass nach einer Aufnahme ein Dialogfeld zum Speichern geöffnet wird, in dem Sie einen Dateinamen und einen Speicherort für die TREC-Aufnahme eingeben können.

Windows:

1. Wählen Sie in Camtasia Recorder **Werkzeuge > Einstellungen**.
2. Der Dialog „Recorder-Einstellungen“ wird angezeigt. Klicken Sie auf den Tab **Dateien**.
3. Wählen Sie die Option **Nach Dateiname fragen** aus.
4. Klicken Sie auf **OK**.

Mac:


1. Wählen Sie im Menü **Camtasia 2022 > Einstellungen** (macOS 13 oder später) bzw. **Optionen** (macOS 12 oder früher) > **Tab „Aufnahme“**.
2. Wählen Sie im Dropdown-Menü **Nach Aufnahme** die Option **Zum Speichern auffordern**.

Nachdem eine Aufnahme beendet wurde, wird das Dialogfeld „Speichern“ angezeigt. Hier können Sie einen Dateinamen eingeben und die Aufnahme am gewünschten Ort speichern.


Tipps zur Dateiverwaltung

Die Verwaltung von Videodateien kann schnell unübersichtlich werden. Hier sind ein paar Tipps und Arbeitsabläufe, die wir bei TechSmith nutzen und die Ihnen beim Einstieg helfen können:

- Wenn Sie mit einem neuen Videoprojekt anfangen, richten Sie ein Verzeichnis ein, in dem Sie alle Quelldateien speichern – zum Beispiel Audio, Aufnahmen und Skripte. Dies ist ein Beispiel für einen Ordnerstruktur:



- Verschieben Sie nach der Aufnahme auch die Aufnahme Dateien (TREC) aus dem Camtasia-Standardordner in Ihr Video-Projektverzeichnis. Sie können sich diesen Schritt sparen, indem Sie Camtasia Recorder so einrichten, dass Sie nach der Aufnahme nach einem Dateinamen und einem Speicherort gefragt werden – siehe [Aufnahmen manuell speichern](#).



- Um Ihrer Videoprojektdatei (TSCPROJ) Aufnahmen und andere Medien hinzuzufügen, wählen Sie **Camtasia > Datei > Importieren > Medien**. Wählen Sie die Dateien in Ihrem Projektverzeichnis aus. Camtasia importiert die Dateien in die Clip-Auswahl. Mehr dazu, wie Sie Quelldateien zu Ihrem Projekt hinzufügen können und welche Dateiformate unterstützt werden, finden Sie im Abschnitt [Medien importieren und verwalten \(Clip-Auswahl\)](https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182296) (https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182296).
- Um ein Videoprojekt zu archivieren, als Backup zu sichern oder auf einen anderen Computer zu verschieben, wählen Sie **Datei > Exportieren > Gezippte Projektdatei (Windows)** oder **Datei > Exportieren > Projekt für Windows (Mac)**, um das endgültige Projekt als ZIP-Datei zu speichern.
 - **Wichtig:** Vergewissern Sie sich, dass Sie das gezippte Projekt in Camtasia öffnen können (**Datei > Importieren > Gezippte Projektdatei**) und dass das Projekt alle Quelldateien enthält, bevor Sie Dateien von Ihrem Computer löschen.
- Nutzen Sie dieselben Video-Assets immer wieder? Unter [Medien projektübergreifend verwenden \(Bibliotheken\)](https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182344) (https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182344) erfahren Sie, wie Sie Medienelemente in der Bibliothek speichern, damit Sie sie immer wieder in verschiedenen Camtasia-Videoprojekten verwenden können.

Andere Camtasia-Dateien

Typ	Beschreibung
Asset-Dateien	<p>Geben Sie Ihren Camtasia (https://www.techsmith.de/camtasia.html)-Videos den letzten Schliff – mit Medienelementen, die Sie von der Website „TechSmith Assets für Camtasia“ herunterladen oder selbst erstellen und speichern (https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182344).</p> <p>Siehe TechSmith Assets herunterladen und installieren (https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182349).</p>
Bibliothek	<p>Sie können Intros, animierte Hintergründe, Symbole, Bauchbinden, Musik, Gruppen, Anmerkungen und vieles mehr in die Bibliothek herunterladen oder dort speichern und später in anderen Projekten verwenden.</p> <p>Siehe Medien projektübergreifend verwenden (Asset-Bibliotheken)</p>

	https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182344).
Pakete	<p>Sie können eine Camtasia-Paketdatei (Dateiendung .campackage) zur Sicherung und Weitergabe Ihrer Camtasia-Ressourcen erstellen.</p> <p>Siehe Camtasia Ressourcen als Paket weitergeben (https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182342).</p>
Vorlagen	<p>Sie können Videovorlagen erstellen und weitergeben. Das erleichtert es Teams, in kurzer Zeit einheitlich und professionell gestaltete Videos zu erstellen.</p> <p>Siehe Videovorlage zum Weitergeben erstellen (https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182343) oder Vorlagen verwenden (https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182297).</p>
Schemas	<p>Die im Schema festgelegten Profile mit Farben, Schriftarten und Logos lassen sich schnell anwenden, um einer Reihe von Videos ein einheitliches Aussehen zu geben.</p> <p>Siehe Farbpalette erstellen (Schemas) (https://www.techsmithde/learn/?post_type=tutorial&p=182345).</p>
Dateiformate von Exportdateien	<p>Videodateien werden entsprechend der Reihenfolge der Medien auf der Timeline (Aufnahmen, Videoclips, Audioclips, Bilder und Effekte) exportiert und können weitergegeben werden.</p> <p>Siehe Video exportieren und weitergeben (https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182298) oder Audiodatei exportieren (https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=196536).</p>
Dateiformate von Importdateien	<p>Sie können verschiedene Medientypen in Ihr Projekt importieren und auf der Projekt-Timeline verwenden.</p> <p>Siehe Medien importieren und verwalten (Clip-Auswahl) (https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182296).</p>

Eigenständige Projekte


Sie können Ihre Camtasia-Projektdateien in eigenständigen Projektordnern organisieren.

Camtasia-Projekte

Sie können ihre Videoprojekte schnell und einfach im Camtasia-Projektdateiformat (Dateiendung .tscproj) [speichern](#) und [weitergeben](#).

- Geben Sie eigenständige Camtasia-Projekte an andere Benutzer weiter, um gemeinsam Videos zu erstellen und zu bearbeiten.
- Geben Sie eigenständige Camtasia-Projekte weiter, um sie auf verschiedenen Computern zu arbeiten, zum Beispiel im Büro und zu Hause.

Eigenständige Projekte werden zusammen mit allen darin verwendeten Medienelementen und Assets gespeichert. Wenn Sie ein neues Camtasia-Projekt zum ersten Mal speichern, ist die Einstellung **Eigenständiges Projekt erstellen** schon ausgewählt.



Projekt speichern

1. Wählen Sie **Datei** (Windows) bzw. **Camtasia 2022** (Mac) > **Speichern unter**.
2. Der Dialog „Speichern unter“ wird angezeigt. Geben Sie einen Projektnamen ein und wählen Sie einen Speicherort für die Datei aus.
3. Achten Sie darauf, dass die Option **Eigenständiges Projekt erstellen** aktiviert ist. Diese Einstellung bewirkt, dass alle im Video verwendeten Medienelementen und Assets in der Projektdatei gespeichert werden.
4. Klicken Sie auf **Speichern**.

Projekt weitergeben

Erstellen Sie eine Zip-Datei, um Ihr Projekt zu sichern oder weiterzugeben. Zip-Dateien enthalten die Camtasia Projektdatei (Dateiendung .tscproj), den Inhalt der Clip-Auswahl und die Enhancements, die dem Projekt hinzugefügt wurden.

Hinweis: Wie Sie alle Camtasia-Ressourcen einschließlich Asset-Bibliotheken, Profilen, Schemas und Vorlagen exportieren können, erfahren Sie im Abschnitt [Camtasia Ressourcen als Paket weitergeben](https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182342) (https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182342).


▼ Projekt zur Bearbeitung auf derselben Plattform weitergeben

1. Führen Sie im Camtasia Editor folgende Schritte durch:
 - Windows: Wählen Sie **Datei > Exportieren > Gezippte Projektdatei**.
 - Mac: Wählen Sie **Datei > Speichern unter**.
2. Geben Sie einen Projektnamen ein und wählen Sie einen Speicherort für die Datei aus.
3. Klicken Sie auf **Speichern**.

Die gezippte Projektdatei wird auf Ihrem Computer gespeichert.

▼ Ein Projekt mit einer anderen Plattform teilen

1. Wählen Sie im Camtasia Editor **Datei > Exportieren > Projekt für Windows/Mac**.
2. Wenn ein Warnhinweis zu Inkompatibilität oder teilweise unterstützten Medien im Projekt angezeigt wird, klicken Sie auf **Fortsetzen**, um das Projekt zu exportieren.



3. Geben Sie einen Projektnamen ein und wählen Sie einen Speicherort für die Datei aus.
4. Klicken Sie auf **OK**.

Die gezippte Projektdatei wird auf Ihrem Computer gespeichert.

Hinweis: Informationen zu Medien und Effekten, die nicht auf allen Plattformen unterstützt werden, finden Sie im Abschnitt [Inkompatible Medien und Effekte](#).

Projekt öffnen


▼ Projekt zur Bearbeitung auf derselben Plattform importieren

1. Wählen Sie **Datei > Importieren > Gezippte Projektdatei**.
2. Navigieren Sie zum Speicherort der gezippten Datei.
 - Windows: Klicken Sie auf **Importieren**.
 - Mac: Klicken Sie auf **Öffnen**.
3. Ein Dialogfeld zum Speichern wird angezeigt. Klicken Sie auf **Speichern**, um das Projekt mit allen Medien und Assets an den ausgewählten Ort zu importieren.

Das Projekt wird in Camtasia geöffnet.

▼ Projekt auf einer anderen Plattform importieren

1. Wählen Sie im Camtasia Editor **Datei > Importieren > Gezippte Projektdatei**.
2. Wenn ein Warnhinweis zu inkompatiblen oder teilweise kompatiblen Medien im Projekt angezeigt wird, klicken Sie auf **Fortsetzen**, um das Projekt zu öffnen.



Inkompatible Medien werden auf der Timeline durch einen Platzhalter ersetzt. Wenn Sie das Projekt auf der ursprünglichen Systemplattform öffnen, wird das Medium dort wieder angezeigt.

Hinweis: Informationen zu Medien und Effekten, die nicht auf allen Plattformen unterstützt werden, finden Sie im Abschnitt [Inkompatible Medien und Effekte](#).





Inkompatible Medien und Effekte








Das Camtasia-Projektdateiformat (Dateiendung .tscproj) kann plattformübergreifend verwendet werden. Allerdings werden nicht alle Medien und Effekte auf jeder Plattform unterstützt.





Das Eigenschaftensfenster

Im Eigenschaftens-Fenster von Camtasia können Sie Medienelemente, Anmerkungen, Verhalten, Effekte und Assets auf der Timeline anpassen.

Im Eigenschaftens-Fenster von Camtasia können Sie [Medienelemente](https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182296) (https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182296), [Anmerkungen](https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182325) (https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182325), [Verhalten](https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182339) (https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182339), [Effekte](https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=194361) (https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=194361) und [Assets](https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182349) (https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182349) auf der Timeline anpassen.

Option	Eigenschaften bearbeiten
<p>Eigenschaften öffnen (Medienelemente, Anmerkungen, Verhalten und Effekte)</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Wählen Sie das Medienelement auf der Timeline per Klick aus. Um Effekte und Verhalten zu öffnen, klicken Sie auf den Pfeil Effekte einblenden am unteren Rand des Medienelements. Wählen Sie dann den gewünschten Effekt oder das Verhalten per Mausklick aus.  <ol style="list-style-type: none">2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Eigenschaften. 
<p>Eigenschaften für Assets in der Eigenschaftens-Auswahl bearbeiten Bearbeiten von Titel, Logos, Farben, Text und weiteren Eigenschaften für Assets.</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Wählen Sie das Asset auf der Timeline per Klick aus.2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Eigenschaften.  <ol style="list-style-type: none">3. Bearbeiten Sie die gewünschten Eigenschaften in der Eigenschaftens-Auswahl.  <p>Um zu erfahren, wie Sie die Eigenschaften für Gruppen und Assets bearbeiten, lesen</p>

Option	Eigenschaften bearbeiten
	<p>Sie den Abschnitt Benutzerdefinierte Assets erstellen (https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182311).</p>
<p>Effekteigenschaften anzeigen</p> <p>Wenn mehrere Effekte auf ein Medienelement angewendet wurden, müssen Sie unter Umständen scrollen, um die Eigenschaften für alle Effekte zu sehen.</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wählen Sie das Medienelement auf der Timeline per Klick aus. 2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Eigenschaften.  3. Ziehen Sie die Bildlaufleiste im Eigenschaftenbereich. 
<p>Auf Standardeinstellungen zurücksetzen</p>	<p>Klicken Sie im Eigenschaftenbereich auf die Schaltfläche .</p>
<p>Vorschau für Effekte</p> <p>Sie können Effekte, Übergänge und Verhalten ein- oder ausschalten. Deaktivierte Effekte werden nicht in der Vorschau oder im exportierten Video angezeigt.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wählen Sie das Medienelement auf der Timeline per Klick aus. Um auf Effekte oder Verhalten zuzugreifen, klicken Sie auf das Symbol Effekte einblenden auf dem betreffenden Medium. Wählen Sie dann den gewünschten Effekt oder das Verhalten per Mausclick aus.  2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Eigenschaften.  3. Klicken Sie auf das Symbol Effekt aktivieren/deaktivieren, um den Effekt ein- oder auszuschalten. 

Option	Eigenschaften bearbeiten
<p>Löschen Einen Effekt, eine Animation oder ein Verhalten von einem Medienelement auf der Timeline entfernen.</p>	<p>Klicken Sie im Eigenschaftenbereich auf die Schaltfläche .</p>  <p>Um das Löschen rückgängig zu machen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Drücken Sie Strg+Z (Windows) bzw. Cmd+Z (Mac). • Wählen Sie Bearbeiten > Rückgängig.
<p>Profil hinzufügen Anmerkungen, Verhalten und Effekte speichern.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Klicken Sie auf einen Enhancement-Tab, zum Beispiel Tab Anmerkungen > Unterregister Callouts. 2. Ziehen Sie ein Enhancement auf die Leinwand oder auf ein Medienelement auf der Timeline. 3. Nehmen Sie im Bereich Eigenschaften die gewünschten Anpassungen für das Enhancement vor.  <ol style="list-style-type: none"> 4. Klicken Sie auf das-Symbol , um die angepassten Eigenschaften für das Enhancement als neues Profil zu speichern.

Option	Eigenschaften bearbeiten
	<p>Hinweis: Um Profile für Anmerkungselemente anzuzeigen, wählen Sie im Tab Anmerkungen aus dem Dropdown-Menü Stil die Option Benutzer aus. Siehe Camtasia anpassen (Favoriten und Profile) (https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182310).</p>

Tastenkombinationen in Camtasia

Überblick über die Tastenkombinationen in Camtasia.

Hinweis: Die Tastenkombinationen werden auf einer QWERTY-Tastatur getestet. Möglicherweise funktionieren einige der aufgeführten Tastenkombinationen nicht auf Ihrer Tastatur. So passen Sie eine Kurztaste an:

- Windows: Wählen Sie **Bearbeiten > Optionen > Registerkarte Tastenkombinationen**.
- Auf dem Mac wählen Sie **Camtasia > Einstellungen**.

Siehe [Tastenkombinationen in Camtasia anpassen](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/camtasia-tastenkombinationen-anpassen/) (<https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/camtasia-tastenkombinationen-anpassen/>).

Recorder-Optionen

Option	Anpassbar	Windows	Mac
Neue Aufnahme	Nein	Strg+R	Strg+R
Aufnahme starten/beenden	Ja	F9	Cmd+Umschalt+2
Aufnahme beenden	Ja	F10	Cmd+Wahltaste+2
Markierung während der Aufnahme hinzufügen	Ja	Ctrl+M	Umschalt+Ctrl+Wahltaste+Cmd+M

Animationen und Effekte

Option	Anpassbar	Windows	Mac
Zuletzt verwendeten Übergangseffekt hinzufügen	Ja	Umschalt+T	Umschalt+T
Benutzerdefinierte Animation hinzufügen	Ja	Umschalt+A	Umschalt+A
Zur nächsten Animation springen	Ja	Alt+I	Wahltaste+I
Zur vorherigen Animation springen	Ja	Umschalt+I	Umschalt+I

Aufnahme eines Kommentars starten/beenden	Ja	Ctrl+Umschalt+V	—
---	----	-----------------	---

Leinwandoptionen

Option	Anpassbar	Windows	Mac
Auf Leinwand vergrößern	Ja	Strg+Plus -oder- Scrollrad	Cmd+0 -oder- Scrollrad
Auf Leinwand verkleinern	Ja	Strg+Minus -oder- Scrollrad	Cmd+Minus -oder- Scrollrad
Leinwand zentrieren	Ja	Alt+C	Wahltaste+C
Vorschau für Medien außerhalb der Gruppe	Ja (Nur Mac)	—	Umschalt+Cmd+G
Hierhin schwenken	Ja (Nur Mac)	—	Cmd+Wahltaste+Z
Größe anpassen	Ja (Nur Mac)	—	Cmd+Wahltaste+F
Ausfüllen	Ja (Nur Mac)	—	Umschalt+F
Schwenken und skalieren auf 200 %	Ja (Nur Mac)	—	Cmd+Wahltaste+4
Schwenken und skalieren auf 100 %	Ja (Nur Mac)	—	Cmd+Wahltaste+3
Schwenken und skalieren auf 50 %	Ja (Nur Mac)	—	Cmd+Wahltaste+2
Schwenken und skalieren auf 25 %	Ja (Nur Mac)	—	Cmd+Wahltaste+1
Einrasten der Leinwand aktivieren/deaktivieren	Ja (Nur Windows)	Strg+Ü	Cmd+Semikolon
Ausgewählte Medien nach links verschieben	Nein	Pfeiltaste links	Pfeiltaste links
Ausgewählte Medien nach rechts			

verschieben	Nein	Pfeiltaste rechts	Pfeiltaste rechts
Ausgewählte Medien nach oben verschieben	Nein	Pfeiltaste oben	Pfeiltaste oben
Ausgewählte Medien nach unten verschieben	Nein	Pfeiltaste unten	Pfeiltaste unten
Medienelement um 10 Pixel verschieben	Nein	Umschalt+Pfeiltaste	Umschalt+Pfeiltaste
Größe des ausgewählten Medienelements auf der Leinwand ändern	Nein	Strg+Scrollrad	—
Vollbild der Leinwandansicht beenden	Nein	Esc	Esc
Seitenverhältnis bei Größenänderung eines Medienelements beibehalten (gilt nicht für Anmerkungen)	Nein	Eckziehungspunkt des ausgewählten Medienelements ziehen	Eckziehungspunkt des ausgewählten Medienelements ziehen
Seitenverhältnis bei Größenänderung ignorieren (gilt nicht für Anmerkungen)	Nein	Umschalt-Taste gedrückt halten und Eckziehungspunkt des ausgewählten Medienelements ziehen	Umschalt-Taste gedrückt halten und Eckziehungspunkt des ausgewählten Medienelements ziehen
Seitenverhältnis und Mittelpunkt bei Größenveränderung des Medienelements beibehalten (gilt nicht für Anmerkungen)	Nein	Strg gedrückt halten und Eckziehungspunkt des Medienelements ziehen	Cmd gedrückt halten und Eckziehungspunkt des Medienelements ziehen
Medienelement frei drehen (3D)	Nein	<ol style="list-style-type: none"> 1. Medienelement auf der Leinwand auswählen. 2. Umschalt+Strg gedrückt halten und Element ziehen. 	—

Hinweis:
Verwenden
Sie nicht die
Seiten- oder
Drehpunkte.

Programmoptionen

Option	Anpassbar	Windows	Mac
Werkzeuge ein-/ausblenden	Ja	Strg+1	Cmd+1
Eigenschaftenfenster ein-/ausblenden	Ja	Strg+2	Cmd+2
Timeline fixieren/lösen	Ja	Strg+3	Cmd+3 (Tab Navigation auf der Timeline auf dem Mac)
Reiter „Clip-Auswahl“ öffnen	Ja	B	B
Reiter „Camtasia-Assets“ öffnen	Ja	E	E
Reiter „Bibliothek“ öffnen	Ja	R	R
Tab „Favoriten“ öffnen	Ja	F	F
Tab „Anmerkungen“ öffnen	Ja	N	N
Tab „Übergangseffekte“ öffnen	Ja	T	T
Tab „Verhalten“ öffnen	Ja	O	O
Tab „Animationen“ öffnen	Ja	A	A
Tab „Cursoreffekte“ öffnen	Ja	U	U
Tab „Gesprochener Kommentar“ öffnen	Ja	V	V
Tab „Audioeffekte“ öffnen	Ja	D	D
Tab Visuelle Effekte öffnen	Ja	X	X
Tab „Gesteneffekte“ öffnen	Ja	—	G

	(Nur Mac)		
Tab „Untertitel“ öffnen	Ja	C	—
Startseite öffnen	Ja	Strg+H	Cmd+Punkt
Dialogfenster „Einstellungen“ öffnen	Ja (Nur Windows)	Ctrl+Komma	Cmd+Komma
Recorder starten	Ja (Nur Windows)	Strg+R	Strg+R
Camtasia Audiate Recorder starten	Ja (Nur Windows)	Strg+Alt+A	—
Snagit-Bild-Capture starten	Ja (Nur Windows)	Strg+Alt+S	—
Paket importieren	Ja	Strg+Umschalt+P	Strg+Umschalt+P
Paket exportieren	Ja	Strg+Umschalt+E	Strg+Umschalt+E
Fenster maximieren oder Maximieren beenden (Mac)	Ja (Nur Mac)	Siehe unten – Fenster maximieren/minimieren (Windows)	Cmd+Umschalt+M
Andere Programme ausblenden	Nein	—	Cmd+Wahltaste+H
Fenster maximieren/minimieren (Windows)	Nein	Maximieren: Windows-Taste+Pfeiltaste oben Minimieren: Windows-Taste+Pfeiltaste unten	Siehe oben – Fenster maximieren oder Maximieren beenden (Mac)
Camtasia beenden	Nein	Alt+F4	Cmd+Q
Fenster schließen	Nein	—	Cmd+W
Symbole und Emojis	Nein	—	Ctrl+Cmd+Leertaste
Vollbild-Programm aufrufen	Nein	—	Cmd+Umschalt+F
Systemmenü anzeigen	Nein	Alt+Leertaste	—

Menüs aktivieren	Nein	Alt+Erster Buchstabe des Menüs	—
Auswahl aufheben oder aktuelles Bedienelement, Menü oder Dialogfeld schließen	Nein	Esc	Esc

Projektoptionen

Option	Anpassbar	Windows	Mac
Medien in die Clip-Auswahl importieren	Ja	Strg+I	Cmd+I
Frame exportieren als	Ja	Strg+F	Strg+F
In lokale Datei exportieren (Windows) Exportieren (Mac)	Ja	Strg+E	Cmd+E
Frame an aktiver Position exportieren	Ja	Ctrl+Umschalt+F	Ctrl+Umschalt+F
Neues Projekt	Nein	Strg+N	Cmd+N
Projekt öffnen	Nein	Strg+S	Cmd+O
Projekt speichern	Nein	Strg+S	Cmd+S
Onlinehilfe öffnen	Nein	F1	—

Timeline-Bearbeitung

Option	Anpassbar	Windows	Mac
Gruppieren	Ja	Strg+G	Cmd+G
Gruppierung aufheben	Ja	Strg+U	Cmd+U
Audiopunkt hinzufügen	Ja (Nur Mac)	—	Strg+Umschalt+A
Gruppe öffnen	Ja (Nur Windows)	Strg+Umschalt+G	Strg+Umschalt+G
Gruppe schließen	Ja (Nur Windows)	Strg+Umschalt+U	Strg+Umschalt+U

Audio stummschalten	Ja	Umschalt+S	Wahltaste+S
Audio wiederherstellen	Ja	Umschalt+R	Wahltaste+R
Ausgewähltes Medienelement an Abspielposition teilen	Ja	S	Cmd+T
Alle Spuren an Suchleistenposition teilen	Ja	Strg+Umschalt+S	Cmd+Umschalt+T
Ausgewählte Medien heften	Ja	Strg+Alt+I	Cmd+Wahltaste+I
Alle Heftungen auf der ausgewählten Spur entfernen	Ja	Strg+Umschalt+\	Cmd+Umschalt+\
Anmerkung hinzufügen	Ja	Umschalt+N	Umschalt+N
Frame erweitern	Ja (Nur Windows)	Umschalt+E -oder- Alt gedrückt halten und Ende des Clips ziehen	Wahltaste gedrückt halten und Ende des Clips ziehen
Dauer	Ja (Nur Mac)	—	Strg+D
Eigenschaften kopieren	Ja (Nur Mac)	—	Cmd+Umschalt+C
Eigenschaften einfügen	Ja (Nur Mac)	—	Cmd+Umschalt+V
Auswahl in Bibliothek speichern	Nein	Strg+Umschalt+A	—
Platzhalter hinzufügen	Ja	P	P
In Platzhalter umwandeln	Ja	Strg+Alt+P	—
Alle Auswahlen aufheben	Ja (Nur Windows)	Strg+Umschalt+D	Cmd+Umschalt+A
Alle auswählen	Nein	Strg+A	Cmd+A
Löschen und Lücke schließen			

<ul style="list-style-type: none"> • Kopiert in die Zwischenablage(Nur Mac) • Keine Lücke • Fügt Medien auf der Timeline zusammen • Löscht die Auswahl und verschiebt alle Medien auf der Zeitleiste nach links 	Ja (Nur Windows)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bereich auf der Timeline markieren. 2. Strg+Entf oder Rücktaste drücken. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bereich auf der Timeline markieren. 2. Cmd+Löschen oder Rücktaste drücken.
<p>Ausschneiden</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kopiert in die Zwischenablage • Keine Lücke (nur Windows) • Fügt Medien auf der Timeline zusammen (nur Windows) 	Nein	Strg+X	Cmd+X
Duplizieren	Ja (Nur Windows)	Strg+D	Cmd+D
Kopieren	Nein	Strg+C	Cmd+C
Löschen Lässt Lücke auf Timeline	Nein	Löschen	Löschen
Einfügen	Nein	Strg+V	Cmd+V
Wiederherstellen	Nein	Strg+Y	Cmd+Umschalt+Z
Rückgängig	Nein	Strg+Z	Cmd+Z
Schwenk	Nein	Leertaste gedrückt halten und Leinwand ziehen	Leertaste gedrückt halten und Leinwand ziehen
Zuschneiden	Nein	Alt gedrückt halten und Ziehpunkte ziehen	Alt gedrückt halten und Ziehpunkte ziehen
Tab „Clip-Auswahl“ öffnen	Nein	B	B
		Ziehpunkte/Schieberegler ziehen, um Zahl anzupassen -oder-	Ziehpunkte/Schieberegler ziehen, um Zahl anzupassen -oder-

Eigenschaften verringern/erhöhen	Nein	Zahl eingeben -oder- Auf die Zahl klicken und mit den Pfeiltasten nach oben oder unten erhöhen oder verringern	Zahl eingeben -oder- Auf die Zahl klicken und mit den Pfeiltasten nach oben oder unten erhöhen oder verringern
----------------------------------	------	--	--

Navigation auf der Timeline

Option	Anpassbar	Windows	Mac
Video abspielen/anhaltend/stoppen	Nein	Leertaste	Leertaste
Zum Anfang	Ja	Strg+Alt+M	Ctrl+Wahltaste+Leertaste
Abspielposition zum vorherigen Clip verschieben	Ja	Strg+Alt+Komma	Ctrl+Komma
Abspielposition zum nächsten Clip verschieben	Ja	Strg+Alt+Punkt	Ctrl+Punkt
Auf Timeline zurückbewegen	Ja	Komma	Komma
Auf Timeline vorwärtsbewegen	Ja	Punkt	Punkt
Vergrößern	Ja	Strg+Umschalt+Plus -oder- Strg+Scrollrad	Cmd+Umschalt+0 -oder- Cmd+Scrollrad
Verkleinern	Ja	Strg+Umschalt+Minus -oder- Strg+Scrollrad	Cmd+Umschalt+Minus -oder- Cmd+Scrollrad
An Fenster anpassen Zeigt alle Medienelemente auf der Timeline an	Ja	Strg+Umschalt+7 -oder- Strg+Scrollrad	Cmd+Umschalt+0 -oder- Cmd+Scrollrad
Maximal vergrößern Zeigt die maximale Timeline-Ansicht an	Ja	Strg+Umschalt+9 -oder- Strg+Scrollrad	Cmd+Umschalt+9 -oder- Cmd+Scrollrad
Timeline-Auswahl	Nein	Strg gedrückt halten und Abspielposition ziehen	Cmd gedrückt halten und Abspielposition ziehen

Zoom auf Auswahl	Ja	Strg+Umschalt+8	Cmd+Umschalt+8
Zum Anfang der Timeline springen Abspielposition zum Anfang	Ja	Strg+Pos1	Cmd+Return
Zum Ende der Timeline springen Abspielposition zum Ende	Ja	Strg+Ende	Cmd+Umschalt+Return
Zur bestimmten Zeit springen	Ja	—	—
Auswahl auf nächsten Clip erweitern	Ja	Strg+Umschalt+Alt+Pfeiltaste rechts	Cmd+Umschalt+Wahltaste+Punkt
Auswahl auf vorigen Clip erweitern	Ja	Strg+Umschalt+Alt+Pfeiltaste links	Cmd+Umschalt+Wahltaste+Komma
Auswahlbereich links erweitern	Ja	---	---
Auswahlbereich rechts erweitern	Ja	---	---
Nach oben oder unten durch Spuren bewegen	Nein	Scrollrad -oder- Bildlaufleiste ziehen	Scrollrad -oder- Bildlaufleiste ziehen
Spurgröße erhöhen	Ja	Alt+Plus	Wahltaste+Umschalt+0
Spurgröße vermindern	Ja	Alt+Minus	Wahltaste+Minus
Auswahlbereich bis Timeline-Anfang erweitern	Ja (Nur Windows)	Strg+Umschalt+Pos1	—
Auswahlbereich bis Timeline-Ende erweitern	Ja (Nur Windows)	Strg+Umschalt+Ende	—
Folgenden Clip auswählen	Ja	Alt+Pfeiltaste rechts	—
Vorstehenden Clip auswählen	Ja	Alt+Pfeiltaste links	—
Alle Medien links von der Positionsanzeige	Ja (Nur	Strg+Alt+J	—

auswählen	Windows)		
Alle Medien rechts von der Positionsanzeige auswählen	Ja (Nur Windows)	Strg+Alt+L	—
Gesamte Timeline links auswählen	Ja (Nur Mac)	—	Ctrl+Umschalt+Pfeiltaste links
Gesamte Timeline rechts auswählen	Ja (Nur Mac)	—	Ctrl+Umschalt+Pfeiltaste rechts
Geschwindigkeit für Rückwärts-Wiedergabe erhöhen	Ja (Nur Windows)	J	J
Geschwindigkeit für Rückwärts-Wiedergabe verlangsamen	Nein	Umschalt+J	Umschalt+J
Einen Frame zurückgehen	Nein	K+J	K+J
Eine halbe Sekunde zurückgehen	Nein	Umschalt+K+J	Umschalt+K+J
Wiedergabe beenden	Ja (Nur Windows)	K	K
Geschwindigkeit für Vorwärts-Wiedergabe erhöhen	Ja (Nur Windows)	L	L
Geschwindigkeit für Vorwärts-Wiedergabe verlangsamen	Nein	Umschalt+L	Umschalt+L
Einen Frame weitergehen	Nein	K+L	K+L
Eine halbe Sekunde weitergehen	Nein	Umschalt+K+L	Umschalt+K+L
Erstes oder nächstes Medium an der Abspielposition auswählen	Ja	—	—
Alle Medien an der Abspielposition auswählen	Ja	—	—

Teilen und Lücke schließen <ul style="list-style-type: none"> • Fügt Lücke in Timeline ein • Verschiebt alles rechts von der Abspielposition 	Nein	Umschalt-Taste gedrückt halten und Abspielposition ziehen	Umschalt-Taste gedrückt halten und Abspielposition ziehen
Verschieben mit Transfer	Nein	<ol style="list-style-type: none"> 1. Clip auf der Timeline auswählen. 2. Umschalt-Taste gedrückt halten und Medienclip ziehen. 	—
Trimmen mit Transfer Erhöht/verringert die Mediendauer, ohne eine Lücke zu erzeugen	Nein	Umschalt-Taste gedrückt halten und Ende des Medienelements nach innen/außen ziehen	—
An Abspielposition teilen und alles mit Transfer auf Spur verschieben	Nein	Umschalt-Taste gedrückt halten und Abspielposition ziehen	Umschalt-Taste gedrückt halten und Abspielposition ziehen
Einrasten vorübergehend deaktivieren	Nein	Ctrl gedrückt halten und Medienelement ziehen	Ctrl gedrückt halten und Medienelement ziehen
Einrasten der Timeline aktivieren	Nein	—	Cmd+Umschalt+Semikolon
Timeline fixieren/lösen	Ja	Ctrl+3 (Tab Programmoptionen unter Windows)	Cmd+3

Untertitel

Option	Anpassbar	Windows	Mac
Untertitel hinzuf.	Ja	Umschalt+C	Umschalt+C
Untertiteldauer verlängern	Ja (Nur Windows)	Strg+Alt+#	Cmd+]
Untertiteldauer verkürzen	Ja (Nur Windows)	Strg+Alt+Ä	Cmd+[

	Windows)		
Nächster Untertitel	Nein	Tab	Tab
Vorheriger Untertitel	Nein	Umschalt+Tab	Umschalt+Tab
Aktuelles Untertitelsegment erneut abspielen (Loop-Schaltfläche)	Nein	Eingabetaste -oder- Auf Loop- Schaltfläche klicken	Eingabetaste -oder- Auf Loop- Schaltfläche klicken

Optionen für Timeline-Ablagebereich

Option	Anpassbar	Windows	Mac
Markierung hinzuf.	Ja	Umschalt+M	Umschalt+M
Quiz hinzufügen	Ja	Umschalt+Q	Umschalt+Q
Markierungsansicht ein-/ausblenden	Ja	Ctrl+M	Ctrl+M
Quizansicht ein-/ausblenden	Ja	Strg+Q	Strg+Q
Transkriptionsansicht ein-/ausblenden	Ja	Strg+T	Strg+T
Nächste Markierung	Ja	---	---
Vorige Markierung	Ja	---	---
Nächste Markierung auswählen Auswahl auf nächsten Markierung erweitern	Ja	Strg+Umschalt+]	Strg+Umschalt+]
Vorige Markierung auswählen Auswahl auf vorige Markierung erweitern	Ja	Strg+Umschalt+[Strg+Umschalt+[
Nächstes Quiz (dorthin springen und auswählen)	Ja	Strg+0	Strg+0
Vorheriges Quiz (dorthin springen und auswählen)	Ja	Ctrl+9	Ctrl+9

Bibliotheks-Optionen

Option	Anpassbar	Windows	Mac
	Ja		

In Bibliothek importieren	(Nur Windows)	Strg+Umschalt+I	—
Auswahl in Bibliothek speichern	Ja	Strg+Umschalt+A	Cmd+Wahltaste+A
Tab „Bibliothek“ öffnen	Nein	R	R
Ausgewählten Ordner ausblenden Zum übergeordneten Ordner	Nein	Pfeiltaste links -oder- Doppelklick	Pfeiltaste links -oder- Doppelklick
Ausgewählten Ordner einblenden	Nein	Pfeiltaste rechts -oder- Doppelklick	Pfeiltaste rechts -oder- Doppelklick
Alle Ordner ausblenden	Nein	Strg+Pfeiltaste links	Cmd+Pfeiltaste links
Alle Ordner einblenden	Nein	Strg+Pfeiltaste rechts	Cmd+Pfeiltaste rechts
Unterordner ein-/ausblenden	Nein	Alt+Klick	Wahltaste+Klick
Nächstes Element darüber auswählen	Nein	Pfeiltaste oben	Pfeiltaste oben
Nächstes Element darunter auswählen	Nein	Pfeiltaste unten	Pfeiltaste unten
Nach oben scrollen	Nein	Start	Fn+Pfeiltaste links
Nach unten scrollen	Nein	Ende	Fn+Pfeiltaste rechts
Nach oben scrollen und auswählen	Nein	Strg+Pos1	Wahltaste+Cmd+Pfeiltaste oben
Nach unten scrollen und auswählen	Nein	Strg+Ende	Wahltaste+Cmd+Pfeiltaste unten
Höhe des Anzeigebereichs nach oben scrollen	Nein	Bild nach oben	Fn+Pfeiltaste oben
Höhe des Anzeigebereichs nach unten scrollen	Nein	Bild nach unten	Fn+Pfeiltaste unten
Ausgewählte Elemente löschen (in benutzerdefinierter Bibliothek)	Nein	Löschen	Löschen
Mehrere Elemente auswählen	Nein	Umschalt+ Klick -oder- Umschalt+Pfeiltaste	Umschalt+ Klick -oder- Umschalt+Pfeiltaste

Element zu Auswahl hinzufügen/daraus entfernen	Nein	Strg+Klick	Befehlstaste + Klicken
Umbenennungsmodus aufrufen (in benutzerdefinierter Bibliothek)	Nein	F2	Eingabetaste

Textoptionen für Anmerkungen

Option	Windows	Mac
Text bearbeiten	—	Wahltaste+Return
Fett	Strg+B	Cmd+Umschalt+B
Kursiv	Strg+I	Cmd+Umschalt+I
Ein Zeichen rechts vom Cursor auswählen	Umschalt+Pfeiltaste rechts	Umschalt+Pfeiltaste rechts
Ein Zeichen links vom Cursor auswählen	Umschalt+Pfeiltaste links	Umschalt+Pfeiltaste links
Alle Zeichen nach dem Cursor auswählen	Umschalt+Pfeiltaste unten	Umschalt+Pfeiltaste unten
Alle Zeichen vor dem Cursor auswählen	---	---
Unterstrichen	Strg+U	Cmd+Umschalt+U
Ausgewählten Text kopieren	Strg+C	Cmd+C
Text einfügen	Strg+V	Cmd+V
Rückgängig	Strg+Z	Cmd+Z
Wiederherstellen	Strg+Y	Umschalt+Cmd+Z
Text löschen	Text auswählen und Löschen-Taste drücken	Text auswählen und Löschen-Taste drücken
Linksbündig	—	Text auswählen und Cmd+Umschalt+Linke Klammer drücken
Zentriert	—	Text auswählen und Cmd+Umschalt+Umgekehrter Schrägstrich drücken

Rechtsbündig	—	Text auswählen und Cmd+Umschalt+Rechte Klammer drücken
Stil kopieren	—	Cmd+Wahltaste+C
Stil einfügen	—	Cmd+Wahltaste+V
Sonderzeichen anzeigen	—	Ctrl+Cmd+Leertaste


Tastenkombinationen für PowerPoint Add-In

Option	Tastenkombination (Windows)
Aufnehmen	Strg+Umschalt+F9
Pause	Strg+Umschalt+F9
Stopp	Strg+Umschalt+F10

macOS-Berechtigungen

Erfahren Sie, wie Sie die Berechtigungen für Camtasia unter macOS 10.14 oder neuer aktivieren.


Berechtigungen sind für [TechSmith Camtasia \(https://www.techsmith.de/camtasia.html\)](https://www.techsmith.de/camtasia.html) erforderlich, damit Video aufgenommen werden kann und der Zugriff auf die betriebssystemeigene Fotomediathek möglich ist. Ein entsprechendes Dialogfeld wird angezeigt, wenn Camtasia zum ersten Mal auf macOS 10.14 oder neuer ausgeführt wird.



Um das Camtasia-Dialogfeld „System-Zugriffsberechtigungen“ wieder zu öffnen, klicken Sie auf **Camtasia 2022 > Einstellungen** (macOS 13 oder später) bzw. **Optionen** (macOS 12 oder früher) > **Tab „Allgemein“ > System-Zugriffsberechtigungen für Camtasia.**

Berechtigungen in Camtasia aktivieren

1. Klicken Sie im Dialogfeld „System-Zugriffsberechtigungen für Camtasia“ auf **System-Zugriffsberechtigungen bearbeiten** oder auf die Schaltfläche **Aktivieren** für die jeweilige Berechtigung.
2. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
 - o **macOS 13 oder später:** Das Dialogfeld „Datenschutz & Sicherheit“ wird angezeigt. Klicken Sie in der rechten Spalte auf das Kästchen für Ihre Camtasia-Version, um die Berechtigung zu erteilen.



- o **macOS 12 oder früher:** Der Dialog „Sicherheit und Datenschutz“ > Tab „Datenschutz“ wird angezeigt. Klicken Sie in der rechten Spalte auf das Kästchen für Ihre Camtasia-Version, um die Berechtigung zu erteilen.




3. Nachdem Sie die Berechtigung aktiviert wird, haben wird eine Aufforderung zum Beenden von Camtasia angezeigt. Klicken Sie auf **Beenden und neu starten** oder auf **Später**, falls Sie Camtasia später selbst neu starten möchten.

Hinweis: Es wird empfohlen, alle Berechtigungen zu aktivieren, bevor Sie Camtasia neu starten. Wenn Sie Camtasia nach dem Ändern der Berechtigungen nicht neu starten, kann dies zu unerwartetem Verhalten führen.


Zugriffsrechte manuell bearbeiten

1. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- o **macOS 13 oder später:** Öffnen Sie die **Mac-Systemeinstellungen > Datenschutz & Sicherheit**. Klicken Sie in der rechten Spalten auf den Berechtigungstyp.



- o **macOS 12 oder früher:** Wählen Sie in den **Mac-Systemeinstellungen > Sicherheit & Datenschutz > Tab „Datenschutz“**. Klicken Sie in der linken Spalten auf den Berechtigungstyp.



2. Klicken Sie in der rechten Spalte auf das Kästchen für Ihre Camtasia-Version, um die Berechtigung zu erteilen.
3. Wenn Camtasia ausgeführt wird und eine Berechtigung aktiviert wurde, wird eine Aufforderung zum Beenden von Camtasia angezeigt. Klicken Sie auf **Beenden und neu starten** oder auf **Später**, falls Sie Camtasia später selbst neu starten möchten.

Hinweis: Es wird empfohlen, alle Berechtigungen zu aktivieren, bevor Sie Camtasia neu starten. Wenn Sie Camtasia nach dem Ändern der Berechtigungen nicht neu starten, kann dies zu unerwartetem Verhalten führen.

Gestochen scharfe Videoaufnahmen

Erfahren Sie, wie Sie Aufnahmeabmessungen, Projekteinstellungen und Exporteinstellungen festlegen können, um ein gestochen scharfes Video zu erhalten.

Themen in diesem Tutorial:

- [Aufnahmeabmessungen](#)
- [Projekteinstellungen](#).
- [Exporteinstellungen](#)
- [Tipps zum Skalieren](#)

Die folgenden Einstellungen beeinflussen die Videoqualität:

- **Aufnahmeabmessungen:** Die Größe der Aufnahme. Wenn Sie den ganzen Bildschirm aufnehmen, entsprechen die Aufnahmeabmessungen in der Regel der Auflösung Ihres Monitors.
- **Projekteinstellungen:** Die Größe Ihrer Leinwand in Camtasia, die Bearbeitungs-Framerate und die Audiopegel.
- **Exporteinstellungen:** Die Exporteinstellungen sind die Optionen, die Sie beim Exportieren Ihres Videos auswählen. Dazu gehört auch die Größe des Videos.

Passen Sie diese Einstellungen an, um Videoaufnahmen in hoher Qualität zu machen.

Aufnahmeabmessungen

Eine Möglichkeit, ein Bildschirmvideo gestochen scharf wiederzugeben, besteht darin, es in der Originalgröße zu zeigen.

Wenn ein Video in einem größeren oder kleineren Format als die ursprüngliche Aufnahme abgespielt wird, wird das als „Skalieren“ bezeichnet. Das Skalieren von Videos beeinträchtigt die Bildqualität. Sie wirken dann unscharf oder verzerrt. Unter [Tipps zum Skalieren](#) erfahren Sie, in welchen Fällen ein Video skaliert werden sollte und wie Sie die Skalierung sinnvoll nutzen können.

Tipp: Beginnen Sie mit den Aufnahme-Abmessungen.

Wenn Sie die vorgesehenen Abmessungen des endgültigen Videos kennen, geben Sie diese Werte bei der Aufnahme in die Felder für die Breite und Höhe ein. Siehe [Aufnehmen – Bearbeiten – Weitergeben](#) (https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182295).

Projekteinstellungen

Beim Bearbeiten des Projekts können Sie die [Leinwandabmessungen](#), die [Bearbeitungs-Framerate](#) und die [Audiopegel](#) festlegen.


Leinwandabmessungen

Sobald die Aufnahme vorliegt, stellen Sie die Abmessungen der Leinwand auf die Werte der Aufnahmeabmessungen ein.


Tipp: Ändern Sie die Leinwandabmessungen, bevor Sie mit der Bearbeitung des Videos beginnen.

Wenn Sie die Abmessungen nach der Bearbeitung ändern, können bearbeitete Elemente verzerrt werden.


1. Wählen Sie **Dropdownmenü Vergrößerung > Projekteinstellungen**.




2. Das Dialogfeld „Projekteinstellungen“ wird angezeigt.
 - o Um eine Standard-Videogröße zu verwenden, klicken Sie auf **Leinwandabmessungen** (Windows) oder **Abmessungen** (Mac) und wählen Sie ein Profil aus.



- o Um die Breite und Höhe selbst festzulegen, klicken Sie auf **Leinwandabmessungen** und wählen Sie **Benutzerdefiniert**. Geben Sie die Abmessungen (in Pixeln) in die Felder **Breite** und **Höhe** ein.



Hinweis: Klicken Sie auf das Schloss-Symbol , um das feste Seitenverhältnis zu aktivieren oder zu deaktivieren.


3. Klicken Sie auf **Übernehmen**.

Bearbeitungs-Framerate


Die Framerate variiert in der Regel innerhalb eines Videos. Um die Videoqualität zu erhalten, sollte ein Video mit derselben Framerate aufgenommen, bearbeitet und weitergegeben werden.

Hinweis: Wenn Sie ein Video bei einer hohen Framerate (60 fps) bearbeiten und exportieren möchten, müssen auch die Videoclips auf der Timeline die entsprechende Framerate aufweisen.

1. Um die tatsächliche Framerate eines Medienelements anzuzeigen, klicken Sie in der Clip-Auswahl mit der rechten Maustaste (Windows) bzw. bei gedrückter Ctrl-Taste (Mac) auf das Element und wählen Sie **Details**.



2. Wählen Sie **Dropdownmenü Vergrößerung > Projekteinstellungen > Framerate**, um die Bearbeitungs-Framerate zu ändern.




3. Klicken Sie auf **Übernehmen**.

Angleichen der Audiopegel


Zu einem hochwertigen Video gehört auch klarer, sauberer Ton. Aktivieren Sie die Option **Lautstärke automatisch normalisieren**, um die Lautstärke in allen Clips automatisch anzupassen, damit alle Audioclips in einem Projekt einheitlich laut sind.



1. Wählen Sie die Option **Dropdownmenü Vergrößerung > Projekteinstellungen**.



2. Aktivieren Sie die Option **Lautstärke automatisch normalisieren** per Klick.



3. Klicken Sie auf **Übernehmen**.

Weitere Informationen zum Optimieren der Audioqualität finden Sie unter [Audioeffekte hinzufügen](https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=196578) (https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=196578).

Exporteinstellungen

Um die Qualität zu erhalten, sollten beim Aufnehmen, Bearbeiten und Exportieren des Videos dieselben Abmessungen und dasselbe Seitenverhältnis verwendet werden. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus, um ein Video mit den bei der Bearbeitung verwendeten Projektabmessungen zu exportieren:

Windows:

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Exportieren** und wählen Sie **Lokale Datei**.
2. Geben Sie einen **Dateinamen** ein und wählen Sie einen **Speicherort** für die Datei aus.
3. Klicken Sie auf **Erweiterte Einstellungen**.
4. Wählen Sie im Tab **Abmessungen** die Option **Aktuelle Projektabmessungen** aus.
5. Klicken Sie auf **Exportieren**.

Mac:

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Exportieren** und wählen Sie **Lokale Datei**.
2. Geben Sie im Feld **Dateiname** einen Dateinamen ein und wählen Sie einen Speicherort.
3. Wählen Sie im Dropdown-Menü **Dateiformat** die Option **Exportieren als MP4**.
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Optionen**.
5. Wählen Sie im Tab **Abmessungen** die Option **Aktuell** und klicken Sie auf **OK**.
6. Klicken Sie auf **Exportieren**.

Tipps zum Skalieren

Manchmal ist Skalierung unvermeidlich

Manchmal ist es nicht zu vermeiden, dass die Projektabmessungen von den Aufnahmeabmessungen abweichen. Zum Beispiel in diesen Fällen:

- Sie nehmen einen Bildschirm auf, der größer oder kleiner als das vorgesehene Videoformat ist.
- Ihr Monitor hat nicht das Standard-Seitenverhältnis 16:9.

In solchen Situationen kommen Sie nicht darum herum, die Aufnahme zu skalieren. Sie können die Skalierung jedoch zu Ihrem Vorteil nutzen.

So lässt sich die Skalierung vorteilhaft einsetzen

Unsere Tutorial-Videos zeichnen wir auf einem Monitor auf, der doppelt so groß ist wie die Projektabmessungen. Die Aufnahme des gesamten Bildschirms wird also in halber Größe angezeigt. Dabei entsteht ein geringer Qualitätsverlust, den wir bewusst in Kauf nehmen. Denn die meiste Zeit über wird die Aufnahme vergrößert dargestellt und zeigt bestimmte Teile der Benutzeroberfläche. Hier brauchen wir optimale Bildqualität und Detailschärfe.

Deshalb vergrößern wir auf die Originalabmessungen des Videos, das heißt auf 100 %. Um einen benachbarten Bildschirmbereich zu zeigen, schwenken wir einfach dorthin und bleiben bei 100 % Skalierung.

In unserem Tutorial [Aufmerksamkeit fokussieren: Vergrößern \(https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182337\)](https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182337) erfahren Sie mehr über das Vergrößern und Verkleinern in Camtasia.

Halten Sie sich an die 100-Prozent-Regel

Im Zweifelsfall gilt: Zeigen Sie Ihre Bildschirmaufnahme mit 100-Prozent-Skalierung. So wird sie mit optimaler Qualität dargestellt.



Camtasia-Assets auf der Website suchen


Erfahren Sie, wie Sie Assets für Ihre Videos von der Website „TechSmith Assets for Camtasia“ oder in älteren Camtasia-Versionen bis 2023.2.0 herunterladen.

Themen in diesem Tutorial:

- [Überblick über Camtasia-Assets](#)
- [Assets auf Ihren Computer herunterladen](#)
- [Verschiedene Arten von Camtasia Assets](#)
- [Assets zu Camtasia hinzufügen \(Version 2023.2.0 und älter\)](#)
- [Assets in älteren Camtasia-Versionen \(bis 2023.2.0\) herunterladen](#)

Überblick über Camtasia-Assets

In Camtasia 2023.3.0 und neueren Versionen ist es jetzt leichter denn je, auf Assets zuzugreifen und sie Ihren Projekten hinzuzufügen. Sie können direkt in Camtasia zwischen mehr als 100 Millionen professioneller, lizenzgebührenfreier Video-Assets wählen. So können Sie Ihren Videoprojekten mit Fotos, Videoclips, Audio-Tracks und anpassbaren digitalen Inhalten ein professionelles Aussehen verleihen, ohne den Camtasia Editor verlassen zu müssen. Siehe [Videos mit Camtasia Assets verbessern](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/camtasia-assets/) (<https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/camtasia-assets/>).



In diesem Tutorial erfahren Sie, wie Sie Assets für Ihre Videos von der Website [TechSmith Assets for Camtasia](https://library.techsmith.com/de/Camtasia?webSyncID=aeb910cd-7c5c-1c33-2108-c5d8b0747798&sessionGUID=ea9d243e-d7ad-760c-9947-45d7ee616637) (<https://library.techsmith.com/de/Camtasia?webSyncID=aeb910cd-7c5c-1c33-2108-c5d8b0747798&sessionGUID=ea9d243e-d7ad-760c-9947-45d7ee616637>) oder in älteren Camtasia-Versionen bis 2023.2.0 direkt auf Ihren Computer herunterladen.

Verschiedene Arten von Camtasia Assets

Sie können die folgenden Arten von Assets von [TechSmith Assets for Camtasia](https://library.techsmith.com/de/camtasia?webSynclD=aeb910cd-7c5c-1c33-2108-c5d8b0747798&sessionGUID=ea9d243e-d7ad-760c-9947-45d7ee616637) (<https://library.techsmith.com/de/camtasia?webSynclD=aeb910cd-7c5c-1c33-2108-c5d8b0747798&sessionGUID=ea9d243e-d7ad-760c-9947-45d7ee616637>) oder über den Reiter **Camtasia-Assets** in Camtasia 2023.3.0 oder neueren Versionen herunterladen.

▼ Anpassbar

- **Titel**
Gewinnen Sie die Aufmerksamkeit Ihrer Zielgruppe mit der perfekten Titelanimation. Logo, Text und Farben lassen sich ganz einfach nach Bedarf anpassen.
- **Dynamische Hintergründe**
Hintergrund-Animationsschleifen für Ihr nächstes Projekt. Sie können Geschwindigkeit, Farbe, Verzerren und weitere Merkmale anpassen. Siehe [Dynamischen Hintergrund hinzufügen](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/dynamischer-hintergrund/) (<https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/dynamischer-hintergrund/>).
- **Animationsgrafiken**
Bringen Sie Ihr Anliegen spielend hinüber. Sie können aus Hunderten von animierten Grafiken wählen, zum Beispiel Bauchbinden, [Callouts](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/anmerkungen/) (<https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/anmerkungen/>), Animationen und mehr. Damit werden Ihre Erklärungs- und Produktvideos noch stärker.
- **Callouts**
Anmerkungselemente, Animationen und anpassbare Grafiken, mit denen Sie die Aufmerksamkeit des Publikums fokussieren können: Pfeile, Hinweise, Formen und mehr. Siehe [Pfeile, Formen und Callouts hinzufügen](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/anmerkungen/) (<https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/anmerkungen/>).
- **Vorlagen**
Mit unseren Videovorlagen erstellen Sie Ihr Video schneller als je zuvor: Ziehen, ablegen und mit wenigen Klicks anpassen. Siehe [Vorlagen verwenden](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/vorlagen-verwenden/) (<https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/vorlagen-verwenden/>).
- **Asset-Packs**
Sorgfältig nach Themen zusammengestellte Videoelemente, die Ihnen helfen, Ihr Ziel zu erreichen.
- **Schemas**
Mit anpassbaren Schemas wirkt Ihr Video dank vordefinierter Farben und Schriftarten auf Anhieb professioneller und besser gestaltet – auch ohne Erfahrung im Grafikdesign! Siehe [Farbpalette erstellen \(Schemas\)](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/schemas/) (<https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/schemas/>).
- **Geräterahmen**
Lassen Sie jedes Video aussehen, als ob es auf einem Desktop, Notebook oder Mobilgerät abgespielt wird. Anpassbare Geräterahmen schaffen einen optischen Kontext für Ihr Video und lassen es professioneller wirken. Weitere Infos dazu finden Sie unter [Kontext schaffen mit Geräterahmen](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/geraeterahmen/) (<https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/geraeterahmen/>).

▼ Videos

- **Aufnahmen**
Werten Sie Ihre Videoprojekte mit lizenzgebührenfreien Aufnahmen auf. Erkunden Sie Millionen von hochwertigen Videoclips, mit denen Sie Ihre Geschichten zum Leben erwecken können.

- **Animationen**

Mit diesen amüsanten und ausdrucksvollen Animationen können Sie Emotionen ausdrücken, komplexe Inhalte verständlich machen und Ihr Publikum unterhalten.

- **Animierte Hintergründe**

Peppen Sie Ihre Videos mit animierten Hintergrundschleifen auf. Sie haben die Wahl zwischen unzähligen Motiven ohne Lizenzgebühren.

- **Effekte**

Finden Sie den idealen Effekt für Ihr nächstes Videoprojekt. Unsere Videoeffekte-Bibliothek hält eine große Auswahl an lizenzgebührenfreien, kurzen Clips mit Alphakanal bereit.

▼ Bilder

- **Fotos**

Machen Sie Ihre Ideen anschaulich – mit eindrucksvollen Fotos, für die Sie keine Lizenzgebühren zahlen müssen.

- **Symbole**

Entdecken Sie die idealen, lizenzgebührenfreien Illustrationen und Symbole für Ihr nächstes Videoprojekt.

▼ Audio

- **Musik**

Entdecken Sie hochwertige Hintergrundmusik für Ihre Videos: Lizenzgebührenfreie Audioaufnahmen mit oder ohne Gesang in den unterschiedlichsten Stimmungen, Stilen und Genres.


- **Soundeffekte**

Akzentuieren Sie wichtige Inhalte in Ihren Videos mit Soundeffekten. Hier finden Sie den perfekten Soundeffekt, um das Geschehen auf dem Bildschirm zu begleiten – und das ohne Lizenzgebühren.


Assets in Camtasia heruntergeladen (2023.2.0 und frühere Versionen)

Führen Sie die folgenden Schritte durch, um in Camtasia 2023.2.0 und früheren Versionen heruntergeladene Assets automatisch in Ihre Download-Bibliothek zu importieren, damit sie für Ihre Videoprojekte immer zur Hand sind:

1. Klicken Sie in TechSmith Camtasia auf die **Herunterladen-Schaltfläche > Weitere Medienelemente heruntergeladen**.




2. Die Website [TechSmith Assets for Camtasia \(https://library.techsmith.com/de/camtasia?webSyncID=aeb910cd-7c5c-1c33-2108-c5d8b0747798&sessionGUID=ea9d243e-d7ad-760c-9947-45d7ee616637\)](https://library.techsmith.com/de/camtasia?webSyncID=aeb910cd-7c5c-1c33-2108-c5d8b0747798&sessionGUID=ea9d243e-d7ad-760c-9947-45d7ee616637) wird aufgerufen. Melden Sie sich mit Ihrem TechSmith-Konto an.
3. Bewegen Sie den Mauszeiger über ein Asset, um eine Vorschau zu sehen.
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche **In Camtasia öffnen**, um das Asset nach Camtasia herunterzuladen.



Hinweis: Damit Sie Assets direkt in Camtasia öffnen können, muss Camtasia Version 2019 oder neuer installiert sein. Wenn Sie eine ältere Version verwenden, lesen Sie [Assets auf Ihren Computer herunterladen](#).

In Camtasia wird das Asset nach **Bibliothek (Tab) > Bibliothek (Dropdownliste) > Downloads** heruntergeladen und wird in der Liste der heruntergeladenen Medienelemente angezeigt. Diese sehen Sie, wenn Sie auf die Schaltfläche **Downloads** (ein Pfeil nach unten) klicken.




Hinweis: Um in Camtasia auf Geräterahmen zuzugreifen, wählen Sie den Tab **Visuelle Effekte** und ziehen Sie den **Geräterahmen**-Effekt auf den gewünschten Clip auf der Timeline. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Eigenschaften** und wählen Sie im Dropdownmenü **Typ** einen Geräterahmen aus. Weitere Infos dazu finden Sie unter [Kontext schaffen mit Geräterahmen](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/geraeterahmen/) (<https://www.techsmith.de/learn/tutorials/camtasia/geraeterahmen/>).

Assets auf Ihren Computer herunterladen

Um Assets von der Website [TechSmith Assets for Camtasia](https://library.techsmith.com/de/camtasia?webSyncID=aeb910cd-7c5c-1c33-2108-c5d8b0747798&sessionGUID=ea9d243e-d7ad-760c-9947-45d7ee616637) (<https://library.techsmith.com/de/camtasia?webSyncID=aeb910cd-7c5c-1c33-2108-c5d8b0747798&sessionGUID=ea9d243e-d7ad-760c-9947-45d7ee616637>) auf Ihren Computer herunterzuladen, folgen Sie der Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Browser, den Sie verwenden:


▼ Google Chrome

1. Öffnen Sie die [TechSmith Assets-Website](https://library.techsmith.com/de/camtasia?webSyncID=aeb910cd-7c5c-1c33-2108-c5d8b0747798&sessionGUID=ea9d243e-d7ad-760c-9947-45d7ee616637) (<https://library.techsmith.com/de/camtasia?webSyncID=aeb910cd-7c5c-1c33-2108-c5d8b0747798&sessionGUID=ea9d243e-d7ad-760c-9947-45d7ee616637>) und melden Sie sich bei Ihrem TechSmith-Konto an.
2. Bewegen Sie den Mauszeiger über ein Asset, um eine Vorschau zu sehen. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Download**.



3. Google Chrome lädt das Asset in Ihren Downloads-Ordner herunter. Klicken Sie oben rechts im


Browserfenster auf die Schaltfläche **Downloads** und dann auf **Im Ordner anzeigen**.




Wie Sie das Asset zu Camtasia hinzufügen, erfahren Sie unter [Assets zu Camtasia hinzufügen](#).

▼ Microsoft Edge


1. Öffnen Sie die [TechSmith Assets-Website \(https://library.techsmith.com/de/camtasia?webSyncID=aeb910cd-7c5c-1c33-2108-c5d8b0747798&sessionGUID=ea9d243e-d7ad-760c-9947-45d7ee616637\)](https://library.techsmith.com/de/camtasia?webSyncID=aeb910cd-7c5c-1c33-2108-c5d8b0747798&sessionGUID=ea9d243e-d7ad-760c-9947-45d7ee616637) und melden Sie sich bei Ihrem TechSmith-Konto an.
2. Bewegen Sie den Mauszeiger über ein Asset, um eine Vorschau zu sehen. Klicken Sie auf die **Herunterladen-Schaltfläche**.



3. Klicken Sie unten im Browserfenster auf die Schaltfläche **Speichern**.




4. Microsoft Edge lädt das Asset in Ihren Downloads-Ordner herunter. Klicken Sie unten im Browserfenster auf die Schaltfläche **Ordner öffnen**.




Wie Sie das Asset zu Camtasia hinzufügen, erfahren Sie unter [Assets zu Camtasia hinzufügen](#).

▼ Firefox


1. Öffnen Sie die [TechSmith Assets-Website](https://library.techsmith.com/de/camtasia?webSyncID=aeb910cd-7c5c-1c33-2108-c5d8b0747798&sessionGUID=ea9d243e-d7ad-760c-9947-45d7ee616637) (<https://library.techsmith.com/de/camtasia?webSyncID=aeb910cd-7c5c-1c33-2108-c5d8b0747798&sessionGUID=ea9d243e-d7ad-760c-9947-45d7ee616637>) und melden Sie sich bei Ihrem TechSmith-Konto an.
2. Bewegen Sie den Mauszeiger über ein Asset, um eine Vorschau zu sehen. Klicken Sie auf die **Herunterladen-Schaltfläche**.



3. Ein Dialogfeld wird angezeigt. Wählen Sie **Datei speichern** und klicken Sie auf **OK**.




4. Firefox lädt das Asset in Ihren Downloads-Ordner herunter. Klicken Sie oben rechts im Browserfenster auf die Schaltfläche **Downloads**.




Wie Sie das Asset zu Camtasia hinzufügen, erfahren Sie unter [Assets zu Camtasia hinzufügen](#).

▼ Internet Explorer


1. Öffnen Sie die [TechSmith Assets-Website](https://library.techsmith.com/de/camtasia?webSyncID=aeb910cd-7c5c-1c33-2108-c5d8b0747798&sessionGUID=ea9d243e-d7ad-760c-9947-45d7ee616637) (<https://library.techsmith.com/de/camtasia?webSyncID=aeb910cd-7c5c-1c33-2108-c5d8b0747798&sessionGUID=ea9d243e-d7ad-760c-9947-45d7ee616637>) und melden Sie sich bei Ihrem TechSmith-Konto an.
2. Bewegen Sie den Mauszeiger über ein Asset, um eine Vorschau zu sehen. Klicken Sie auf die **Herunterladen-Schaltfläche**.




3. Klicken Sie unten im Browserfenster auf die Schaltfläche **Speichern**.



4. Internet Explorer lädt das Asset in Ihren Downloads-Ordner herunter. Klicken Sie unten im Browserfenster auf die Schaltfläche **Ordner öffnen**. Wie Sie das Asset zu Camtasia hinzufügen, erfahren Sie unter [Assets zu Camtasia hinzufügen](#).




5. Ein Sicherheitsdialogfeld wird angezeigt. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Zulassen**.



▼ Safari

1. Öffnen Sie die [TechSmith Assets-Website \(https://library.techsmith.com/de/camtasia?webSyncID=aeb910cd-7c5c-1c33-2108-c5d8b0747798&sessionGUID=ea9d243e-d7ad-760c-9947-45d7ee616637\)](https://library.techsmith.com/de/camtasia?webSyncID=aeb910cd-7c5c-1c33-2108-c5d8b0747798&sessionGUID=ea9d243e-d7ad-760c-9947-45d7ee616637) und melden Sie sich bei Ihrem TechSmith-Konto an.
2. Bewegen Sie den Mauszeiger über ein Asset, um eine Vorschau zu sehen. Klicken Sie auf die **Herunterladen-Schaltfläche**.



3. Safari lädt das Medienelement in Ihren Downloads-Ordner herunter.

Wie Sie das Asset zu Camtasia hinzufügen, erfahren Sie unter [Assets zu Camtasia hinzufügen](#).







Assets zu Camtasia hinzufügen (Version 2023.2.0 und älter)

Nachdem Sie ein Asset heruntergeladen haben, gehen Sie wie hier beschrieben vor, um es zu Camtasia hinzuzufügen:

Dateiformat des
Assets

Zu Camtasia hinzufügen

<p>LIBZIP (Titel, Animationsgrafiken, Audiovisualisierungen)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Doppelklicken Sie auf die .libzip-Datei. 2. Camtasia wird geöffnet. Wählen Sie im Dialogfeld In Bibliothek importieren die Option Neue Bibliothek anlegen oder wählen Sie eine vorhandene Bibliothek aus, der Sie das Asset hinzufügen möchten. 3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Importieren.
<p>CAMPACKAGE (Vorlagen, Asset-Packs, Schemas)</p>	<p>Doppelklicken Sie auf die .campackage-Datei.</p> <p>Ein Dialogfeld mit einer Liste der importierten Ressourcen wird angezeigt. Siehe Camtasia Ressourcen als Paket weitergeben (https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=182342).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Um auf Vorlagen zuzugreifen, wählen Sie Datei > Neues Projekt aus Vorlage. Die Vorlagen befinden sich im Vorlagen-Manager. • Um auf Asset-Packs zuzugreifen, wählen Sie im Tab Bibliothek > Dropdown-Menü Bibliothek. Die Asset-Packs befinden sich im Bereich „Nutzerbibliotheken“. • Um auf Schemas zuzugreifen, wählen Sie Datei (Windows) bzw. Camtasia (Mac) > Schemas verwalten. Sie können Schemas auch über das Dropdown-Menü Schema im Eigenschaftenfenster auswählen.
<p>TSCDF (Geräterahmen)</p>	<p>Doppelklicken Sie auf die .tscdf-Datei.</p> <p>Geräterahmen werden im Eigenschaften-Bereich zum Dropdown-Menü Typ hinzugefügt. Auf dieses Dropdown-Menü im Bereich Eigenschaften können Sie zugreifen, wenn Sie den Effekt Geräterahmen auf einen Clip in der Timeline anwenden. Weitere Infos dazu finden Sie unter Kontext schaffen mit Geräterahmen (https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=182330).</p>
<p>MP4 (Aufnahmen, animierte Hintergründe)</p> <p>MP3 (Musik, Soundeffekte)</p> <p>JPG (Fotos, Illustrationen, Symbole)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wählen Sie in Camtasia Datei > Bibliothek > Medien in Bibliothek importieren oder ziehen Sie das Asset in die Bibliothek. 2. Wählen Sie das Asset aus und klicken Sie auf Öffnen (Windows) bzw. Importieren (Mac). 3. Wählen Sie im Dialogfeld Zur Bibliothek hinzufügen eine Bibliothek aus der Dropdownliste aus. 4. Klicken Sie auf OK.

MODUS	OHNE	ALPHAKANAL	ALPHAKANAL INVERTIEREN	LUMINANZ	LUMINANZ INVERTIEREN
VORSCHAU-FENSTER					
TIMELINE					

DETAILS

OHNE

Beide Objekte werden angezeigt. Die Form auf Spur 2 überdeckt den Text auf Spur 1.

ALPHAKANAL

Die Alphaspur macht sichtbar, was sich direkt unter ihr befindet. Wenn das grüne Objekt über ABC liegt und ALPHA angewendet wird, ist ABC sichtbar.

ALPHAKANAL INVERTIEREN

Die Alphaspur blendet aus, was sich direkt unter ihr befindet. Befindet sich das grüne Objekt über ABC, ist ABC *nicht* sichtbar. Aber DEF ist zu sehen.

LUMINANZ

Von der unteren Spur ist nur das sichtbar, was im weißen oder hellen Bereich der Spurmaske liegt. Hier liegt AB im weißen Bereich und wird daher normal angezeigt. Grau ist nur zu 50% „hell“ oder durchlässig, daher sind die Buchstaben CD zu 50% transparent.

LUMINANZ INVERTIEREN

Von der unteren Spur wird das ausgeblendet, was im weißen oder hellen Bereich der Spurmaske liegt. Hier wird AB verdeckt, weil es im weißen Bereich liegt. EF ist sichtbar, weil es sich unter einem schwarzen Objekt befindet.

TASTENKOMBINATIONEN



Nächster Clip

Strg Alt Punkt

Ctrl Punkt

Voriger Clip

Strg Alt Komma

Ctrl Komma

Vorwärtsbewegen

Punkt

Punkt

Zurückbewegen

Komma

Komma

Wiedergabe / Pause

Leertaste

Leertaste

Ausgewählte Medien teilen

S

Cmd T

Platzhalter hinzufügen

P

P

Alle auswählen

Strg A

Cmd A

*Viele Tastenkombinationen können angepasst werden (Optionen > Tastenkombinationen)



Aufnahme



Pausieren / Weitermachen

F9

Cmd

Umsch

2

Beenden

F10

Cmd

Wahltaste

2

Markierung hinzufügen

Strg

M



Bearbeitung

Anmerkungen

N

N

Teilen

S

Cmd

T

Benutzerdefinierte Animation

Umsch

A

Umsch

A

Vorigen Übergangseffekt einfügen

Umsch

T

Umsch

T

Gruppieren

Strg

G

Cmd

G

Gruppierung aufheben

Strg

U

Cmd

U

Alle teilen

Strg

Umsch

S

Cmd

Umsch

T

Heften

Strg

Alt

I

Cmd

Wahltaste

I

Abspielen/Anhalten

Leertaste

Leertaste

Vorwärts bewegen

Punkt

Punkt

Zurück bewegen

Komma

Komma

Markierung hinzufügen

Umsch

M

Umsch

M

Zoom

Strg

+/-

Cmd

+/-

Alt / Wahl taste

1. Halten Sie die Alt-Taste gedrückt. Klicken und ziehen Sie dann den Ziehpunkt eines Objekts auf der Leinwand, um es zuzuschneiden.
2. Bewegen Sie bei gedrückter Alt-Taste den Mauszeiger über den Rand eines Clips. Klicken und ziehen Sie ihn dann, um den Frame dieses Clips zu erweitern.

Umsch

1. Halten Sie beim Ziehen des Clips die Umschalttaste gedrückt, um alle anderen Medien auf der gleichen Spur zu verschieben.
2. Halten Sie beim Ziehen der Positionsanzeige die Umschalttaste gedrückt, um alle Medien gleichzeitig zu teilen und zu bewegen.